



Руководство по эксплуатации

версия 1.7.0

ООО «Веб-Сервер»

сент. 25, 2024

Оглавление

1 Аннотация	1
2 Общие сведения	2
3 Настройка	4
3.1 Общие сведения	4
3.1.1 Конфигурационные файлы	4
3.1.2 Управление во время выполнения	7
3.1.3 Соединения, сессии, запросы, логирование	10
3.2 Справочники и указатели	19
3.2.1 Встроенные модули	20
3.2.2 Встроенные переменные	460
3.3 Инструкции	462
3.3.1 Миграция с nginx на Angie	463
3.3.2 Настройка модуля ModSecurity	467
3.3.3 Настройка SSL	468
3.3.4 Веб-панель мониторинга Console Light	473
3.3.5 Настройка панели Prometheus	490
4 Отладка	492
4.1 Отладочный лог	492
4.1.1 Лог для отдельных адресов	494
4.1.2 Кольцевой буфер в памяти	494
5 Права на интеллектуальную собственность	495
Алфавитный указатель	496

ГЛАВА 1

Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации программного обеспечения Angie PRO.

ГЛАВА 2

Общие сведения

Angie PRO – единственный коммерческий веб-сервер, разработка которого локализована в России.

Веб-сервер — это класс программного обеспечения, предоставляющего доступ к сетевым ресурсам по протоколу HTTP конечным пользователям. Angie PRO, например, может использоваться для работы интернет-сайтов, мобильных приложений, киосков самообслуживания в метрополитене, мультимедийных систем в поездах дальнего следования. Каждый раз, когда пользователь открывает сайт, мобильное приложение, пользуется киоском самообслуживания в метрополитене, или даже мультимедийной системой в поезде «Сапсан», запрос пользователя может быть обработан Angie PRO.

Angie PRO — это:

- **Веб-сервер общего назначения.** Написан на языке С.
- **Балансировщик L4-L7.** Позволяет балансировать нагрузку между серверами как по протоколам TCP/UDP, так и по HTTP.
- **Проксирующий и кэширующий сервер.** Позволяет ускорять работу веб-сервисов с помощью гибкого механизма кэширования.
- **Доступен под все популярные платформы.** Собирается и тестируется под Alpine, Debian, Oracle, RED OS, Rocky, Ubuntu.
- **Производительность.** Один из самых производительных веб-серверов в мире.

Почему Angie PRO:

- **Совместимость с NGINX OSS.** Angie PRO полностью совместим с Nginx, таким образом любой существующий пользователь Nginx может без серьёзных затрат и простоя сервисов перейти на Angie PRO.
- **Расширенная статистика и мониторинг в реальном времени.** Angie PRO имеет возможность полного мониторинга нагрузки сервера в режиме реального времени, что позволяет динамически управлять конфигурациями по профилю нагрузки и соблюдать полную доступность сервиса.
- **Динамическая конфигурация групп проксируемых серверов.** Возможность управлять настройками групп проксируемых серверов с помощью удобного REST интерфейса без остановки сервиса.
- **Удаление элементов кэша.** Возможность удаления элементов кеша через удобное API без остановки сервиса.

- **Активная проверка состояния проксируемых серверов.** Проверка на «живучесть» и проксирование только на те группы проксируемых серверов, которые отвечают по заданному алгоритму.
- **Динамическое хранилище ключ-значение.** Динамическое управление переменными конфигурации Angie PRO через HTTP API.
- **Динамическое обновление DNS.**
- **Проксирование с привязкой сессий.**
- **Репозиторий с динамическими сторонними модулями.** Angie PRO поддерживает большинство сторонних модулей NGINX и даёт возможность без проблем устанавливать их, предоставляя гарантию их работоспособности и поддержку.
- **Синхронизация зон разделяемой памяти.** Возможность использовать зоны кеша, limit_req и т.д. в кластере Angie PRO.
- **Скрытие или персональный брандинг имени сервера в заголовках ответа.** Возможность изменить или скрыть название и версию веб-сервера от пользователей.

Перечень иностранного программного обеспечения, имеющего сходство функциональных характеристик с программным обеспечением Angie PRO: Nginx, Nginx Plus, Apache, Envoy, продукты, использующие решения NGINX (OpenResty, Tengine, Cloudflare), облачные решения Яндекса.

ГЛАВА 3

Настройка

На этой странице собраны статьи, справочники, указатели и инструкции по настройке Angie PRO.

3.1 Общие сведения

В этих статьях рассказывается об установке и настройке Angie PRO, запуске и остановке веб-сервера, управлении им, а также различных аспектах обработки запросов и взаимодействия с другими серверами.

3.1.1 Конфигурационные файлы

Angie PRO использует текстовый конфигурационный файл. По умолчанию этот файл называется `angie.conf` и находится в соответствии с параметром сборки `-conf-path`, обычно в директории `/etc/angie`.

Конфигурационный файл обычно состоит из следующих контекстов:

- `events` — Общая обработка соединений
- `http` — HTTP трафик
- `mail` — Почтовый трафик
- `stream` — TCP и UDP трафик

Директивы, размещенные вне этих контекстов, считаются находящимися в контексте `main`:

```
user angie; # директива в контексте 'main'

events {
    # конфигурация обработки соединений
}

http {
    # Конфигурация трафика HTTP, для всех вложенных виртуальных серверов
```

```
server {  
  
    # конфигурация виртуального HTTP сервера 1  
    location /one {  
  
        # конфигурация обработки HTTP запросов с URI, начинающимися с '/one'  
    }  
    location /two {  
  
        # конфигурация обработки HTTP запросов с URI, начинающимися с '/two'  
    }  
  
    server {  
  
        # конфигурация виртуального HTTP сервера 2  
    }  
}  
  
stream {  
  
    # Конфигурация трафика TCP/UDP, для всех вложенных виртуальных серверов  
    server {  
  
        # конфигурация виртуального TCP сервера 1  
    }  
}
```

Для упрощения управления конфигурацией рекомендуется использовать директиву *include* в основном файле *angie.conf*, чтобы ссылаться на содержимое файлов, специфичных для функций:

```
include /etc/angie/http.d/*.conf;  
include /etc/angie/stream.d/*.conf;
```

Наследование

В общем случае дочерний контекст (тот, который содержится в другом контексте, который считается родительским) унаследует настройки директив, определенных на уровне родителя. Некоторые директивы могут появляться в нескольких контекстах; в таких случаях вы можете переопределить настройки, унаследованные от родителя, включив директиву в дочерний контекст.

Синтаксис

Единицы измерения

Размеры могут быть указаны в байтах (без суффикса), килобайтах (суффиксы *k* и *K*) или мегабайтах (суффиксы *m* и *M*), например, "1024" (байт), "8k", "1m".

Интервалы времени могут быть указаны в миллисекундах, секундах, минутах, часах, днях и так далее, с использованием следующих суффиксов:

ms	Миллисекунды
s	Секунды
m	Минуты
h	Часы
d	Дни
w	Недели
M	Месяцы (принято считать равными 30 дням)
y	Годы (принято считать равными 365 дням)

Несколько единиц могут быть объединены в одном значении, указывая их в порядке от наиболее значимого к наименее значимому, при необходимости разделяя пробелами. Например, "1h 30m" обозначает тот же промежуток времени, что и "90m" или "5400s". Значение без суффикса интерпретируется как секунды. Рекомендуется всегда указывать суффикс.

Некоторые интервалы времени могут быть указаны только с разрешением в секундах.

Директивы

Каждая директива состоит из имени и набора параметров. Если какая-либо часть директивы должна содержать пробелы, они должны быть заключены в кавычки или экранированы:

```
add_header X-MyHeader "foo bar";
add_header X-MyHeader foo\ bar;
```

Если именованный параметр требует пробелов и вы используете кавычки, его имя также должно быть заключено в кавычки:

```
server example.com "sid=server 1";
```

Настройка хэшей

Для эффективной обработки статических наборов данных, таких как имена серверов, значения директивы *map*, MIME-типы и имена заголовков запросов, Angie PRO использует хэш-таблицы. При запуске и каждом переопределении конфигурации Angie PRO определяет оптимальный размер для этих хэш-таблиц, чтобы размер корзины, которая хранит ключи с одинаковыми хэш-значениями, не превышал заданный параметр (*hash bucket size*). Размер таблицы измеряется в корзинах и корректируется до тех пор, пока не превысит параметр *hash max size*. Большинство хэш-таблиц имеют соответствующие директивы для настройки этих параметров, такие как *server_names_hash_max_size* и *server_names_hash_bucket_size* для имен серверов.

Параметр *hash bucket size* выравнивается по кратности размера линии кэша процессора. Такое выравнивание улучшает эффективность поиска ключей на современных процессорах, уменьшая количество обращений к памяти. Если *hash bucket size* равен размеру одной линии кэша, максимальное количество обращений к памяти во время поиска ключа будет два: одно для вычисления адреса корзины и второе для поиска внутри корзины. Поэтому, если Angie PRO сообщает, что следует увеличить либо *hash max size*, либо *hash bucket size*, начните с увеличения *hash max size*.

Перезагрузка конфигурации

Чтобы применить изменения в конфигурационном файле, его необходимо перезагрузить. Вы можете либо перезапустить процесс Angie PRO с предварительной проверкой синтаксиса конфигурации:

```
$ sudo angie -t && sudo service angie restart
```

Либо перезагрузить службу, чтобы применить новую конфигурацию без прерывания обработки текущих запросов:

```
$ sudo angie -t && sudo service angie reload
```

3.1.2 Управление во время выполнения

Чтобы запустить Angie PRO, используйте `systemd` и следующую команду:

```
$ sudo service angie start
```

Рекомендуется предварительно проверить синтаксис конфигурации. Вот как это сделать:

```
$ sudo angie -t && sudo service angie start
```

Чтобы перезагрузить конфигурацию:

```
$ sudo angie -t && sudo service angie reload
```

Чтобы остановить Angie PRO:

```
$ sudo service angie stop
```

После установки выполните следующую команду, чтобы убедиться, что Angie PRO работает:

```
$ curl localhost:80
```

Примечание

Методы запуска открытой версии Angie могут различаться в зависимости от метода установки.

Angie PRO имеет один главный процесс и несколько рабочих процессов. Главный процесс отвечает за чтение и оценку конфигурации и управление рабочими процессами. Рабочие процессы обрабатывают фактические запросы. Angie PRO использует модель на основе событий и механизмы, зависящие от ОС, для эффективного распределения запросов между рабочими процессами. Количество рабочих процессов определяется в конфигурационном файле и может быть фиксированным для данной конфигурации или автоматически регулироваться в зависимости от числа доступных ядер CPU (см. [worker_processes](#)).

Использование сигналов

Angie PRO также можно управлять с помощью сигналов. По умолчанию идентификатор процесса главного процесса записывается в файл `/var/run/angie.pid`. Это имя файла можно изменить во время конфигурации или в файле `angie.conf` с помощью директивы `pid`. Главный процесс поддерживает следующие сигналы:

TERM, INT	Быстрое завершение работы
QUIT	<i>Постепенное завершение</i> работы
HUP	Перезагрузка конфигурации, обновление часового пояса (только для FreeBSD и Linux), запуск новых рабочих процессов с обновленной конфигурацией, <i>постепенное завершение</i> старых рабочих процессов
USR1	Перезапуск файлов журналов
USR2	Обновление исполняемого файла
WINCH	<i>Постепенное завершение</i> рабочих процессов

Отдельные рабочие процессы также можно контролировать с помощью сигналов, хотя это не обязательно. Поддерживаются следующие сигналы:

TERM, INT	Быстрое завершение работы
QUIT	<i>Постепенное завершение</i> работы
USR1	Перезапуск файлов журналов
WINCH	Аномальное завершение работы для отладки (требуется включение <code>debug_points</code>)

Изменение конфигурации

Чтобы Angie PRO перечитал конфигурационный файл, необходимо отправить сигнал HUP главному процессу. Сначала главный процесс проверяет корректность синтаксиса, а затем пытается применить новую конфигурацию, что включает в себя открытие новых файлов журналов и сокетов для прослушивания. Если применение новой конфигурации не удалось, главный процесс откатывает изменения и продолжает работу со старой конфигурацией. Если применение прошло успешно, главный процесс запускает новые рабочие процессы и отправляет сообщения старым рабочим процессам с просьбой завершиться *постепенно*. Старые рабочие процессы закрывают свои сокеты для прослушивания и продолжают обслуживать существующих клиентов. После того как все клиенты будут обслужены, старые рабочие процессы завершатся.

Angie PRO отслеживает изменения конфигурации для каждого процесса. Номера поколений начинаются с 1, когда сервер запускается впервые. Эти номера увеличиваются с каждым перезагрузкой конфигурации и видны в заголовках процессов:

```
$ sudo angie
$ ps aux | grep angie

angie: master process v1.7.0 #1 [angie]
angie: worker process #1
```

После успешной перезагрузки конфигурации (независимо от того, были ли фактические изменения), Angie PRO увеличивает номер поколения для процессов, которые получили новую конфигурацию:

```
$ sudo angie -s reload
$ ps aux | grep angie

angie: master process v1.7.0 #2 [angie]
angie: worker process #2
```

Если какие-либо рабочие процессы из предыдущих поколений продолжают работать, они сразу же станут заметны:

```
$ ps aux | grep angie
angie: worker process #1
angie: worker process #2
```

❶ Примечание

Не путайте номер поколения конфигурации с неким „номером процесса“; Angie PRO не использует непрерывную нумерацию процессов для практических целей.

Ротация лог-файлов

Для ротации лог-файлов сначала переименуйте файлы. Затем отправьте сигнал `USR1` главному процессу. Главный процесс снова откроет все открытые лог-файлы и назначит их непrivилегированному пользователю, под которым работают рабочие процессы. После успешного открытия файлов главный процесс закроет все открытые файлы и уведомит рабочие процессы о необходимости открыть свои лог-файлы. Рабочие процессы также немедленно откроют новые файлы и закроют старые. В результате старые файлы становятся доступными для последующей обработки, такой как сжатие, почти сразу.

Обновление исполняемого файла на лету

Чтобы обновить исполняемый файл сервера, сначала замените старый исполняемый файл на новый. Затем отправьте сигнал `USR2` главному процессу. Главный процесс переименует свой текущий файл с идентификатором процесса в новый файл с суффиксом `.oldbin`, например, `/usr/local/angie/logs/angie.pid.oldbin`, и затем запустит новый исполняемый файл, который, в свою очередь, запустит новые рабочие процессы.

Обратите внимание, что старый главный процесс не закрывает свои сокеты для прослушивания и может быть управляем для перезапуска своих рабочих процессов в случае необходимости. Если новый исполняемый файл работает не так, как ожидалось, вы можете предпринять следующие действия:

- Отправьте сигнал `HUP` старому главному процессу. Это запустит новые рабочие процессы без повторного чтения конфигурации. После этого вы можете завершить все новые процессы *постепенно*, отправив сигнал `QUIT` новому главному процессу.
- Отправьте сигнал `TERM` новому главному процессу. Он отправит сообщение своим рабочим процессам с просьбой немедленно выйти. Если какие-либо процессы не выходят, отправьте сигнал `KILL`, чтобы заставить их выйти. Когда новый главный процесс завершится, старый главный процесс автоматически запустит новые рабочие процессы.

Если новый главный процесс завершится, старый главный процесс удалит суффикс `.oldbin` из имени файла с идентификатором процесса.

Если обновление прошло успешно, отправьте сигнал `QUIT` старому главному процессу, и останутся только новые процессы.

Параметры командной строки

-?, -h	Вывод справки по параметрам командной строки, затем выход.
--build-env	Вывод вспомогательной информации об окружении сборки, затем выход.
-с <i>файл</i>	Запуск с альтернативным <i>файлом</i> конфигурации вместо <i>файла по умолчанию</i> .
-е <i>файл</i>	Запуск с альтернативным лог- <i>файлом</i> ошибок вместо <i>файла по умолчанию</i> . Специальное значение <code>stderr</code> задает стандартный файл ошибок.
-g <i>директивы</i>	Запуск с установкой <i>глобальных директив конфигурации</i> , например: <code>angie -g "pid /var/run/angie.pid; worker_processes `sysctl -n hw.ncpu`";</code> .
-m, -M	Вывод списка встроенных (-m) или встроенных и загруженных (-M) модулей, затем выход.
-р <i>префикс</i>	Запуск с заданным <i>префиксом</i> пути <code>angie</code> (каталога, в котором будут находиться файлы сервера; по умолчанию — <code>/usr/local/angie/</code>).
-q	Вывод только сообщений об ошибках, если заданы -t или -T; иначе эффекта нет.
-s <i>сигнал</i>	Отправка <i>сигнала</i> главному процессу: <code>stop</code> , <code>quit</code> , <code>reopen</code> , <code>reload</code> и так далее.
-t	Тестирование файла конфигурации, затем выход. Angie PRO проверяет синтаксис конфигурации, рекурсивно включая файлы, упомянутые в ней.
-T	То же, что -t, но с выводом сводной конфигурации в стандартный поток вывода после рекурсивного включения всех упомянутых в ней файлов.
-v	Вывод версии Angie PRO, затем выход.
-V	Вывод версии Angie PRO, версии компилятора и использованных параметров сборки, затем выход.

3.1.3 Соединения, сессии, запросы, логирование

Механизмы обработки соединений

Angie PRO поддерживает различные методы обработки соединений. Доступность конкретного метода зависит от используемой платформы. На платформах, поддерживающих несколько методов, Angie PRO обычно автоматически выбирает наиболее эффективный метод. Однако, при необходимости, метод обработки соединений можно явно выбрать с помощью директивы `use`.

Доступны следующие методы обработки соединений:

Метод	Описание
<code>select</code>	Стандартный метод. Соответствующий модуль собирается автоматически на платформах, не имеющих более эффективных методов. Опции сборки <code>--with-select_module</code> и <code>--without-select_module</code> могут быть использованы для принудительного включения или отключения сборки этого модуля.
<code>poll</code>	Стандартный метод. Соответствующий модуль собирается автоматически на платформах, не имеющих более эффективных методов. Опции сборки <code>--with-poll_module</code> и <code>--without-poll_module</code> могут быть использованы для принудительного включения или отключения сборки этого модуля.
<code>kqueue</code>	Эффективный метод, доступный на FreeBSD 4.1+, OpenBSD 2.9+, NetBSD 2.0 и macOS.
<code>epoll</code>	Эффективный метод, доступный на Linux 2.6+.
<code>/dev/poll</code>	Эффективный метод, доступный на Solaris 7 11/99+, HP/UX 11.22+ (eventport), IRIX 6.5.15+ и Tru64 UNIX 5.1A+.
<code>eventport</code>	Метод <code>event ports</code> доступен на Solaris 10+. (Из-за известных проблем рекомендуется использовать метод <code>/dev/poll</code> .)

Обработка HTTP-сессий

Каждый HTTP-запрос проходит через ряд фаз, на каждой из которых выполняется определенный тип обработки.

Post-read	Начальная фаза. Модуль <i>RealIP</i> вызывается на этой фазе.
Server-rewrite	Фаза, на которой обрабатываются директивы из модуля <i>Rewrite</i> , определенные в блоке <i>server</i> (но вне блока <i>location</i>).
Find-config	Специальная фаза, на которой выбирается <i>location</i> на основе URI запроса.
Rewrite	Похожа на фазу <i>Server-rewrite</i> , но применяется к правилам <i>rewrite</i> , определенным в блоке <i>location</i> , выбранном на предыдущей фазе.
Post-rewrite	Специальная фаза, на которой запрос перенаправляется в новое место, как на фазе <i>Find-config</i> , если его URI был изменен во время фазы <i>Rewrite</i> .
Preaccess	На этой фазе стандартные модули Angie PRO, такие как <i>Limit Req</i> , регистрируют свои обработчики.
Access	Фаза, на которой проверяется право клиента на выполнение запроса, обычно с помощью стандартных модулей Angie PRO, таких как <i>Auth Basic</i> .
Post-access	Специальная фаза, на которой обрабатывается директива <i>satisfy any</i> .
Precontent	На этой фазе стандартные модули, такие как директивы <i>try_files</i> и <i>mirror</i> , регистрируют свои обработчики.
Content	Фаза, на которой обычно генерируется ответ. На этом этапе несколько стандартных модулей Angie PRO регистрируют свои обработчики, включая <i>Index</i> . Обработчики вызываются последовательно, пока один из них не произведет вывод.
Log	Финальная фаза, на которой выполняется логирование запросов. В настоящее время только модуль <i>Log</i> регистрирует свой обработчик на этом этапе для ведения журнала доступа.

Обработка TCP/UDP-сессий

TCP/UDP-сессия от клиента проходит через ряд фаз, на каждой из которых выполняется определенный тип обработки:

Post-accept	Начальная фаза после принятия соединения от клиента. На этой фазе вызывается модуль <i>RealIP</i> .
Pre-access	Предварительная фаза для проверки доступа. Модули <i>Set</i> вызываются на этой фазе.
Access	Фаза для ограничения доступа клиента перед фактической обработкой данных. На этом этапе вызывается модуль <i>Access</i> .
SSL	Фаза, на которой происходит завершение TLS/SSL. На этой фазе вызывается модуль <i>SSL</i> .
Preread	Фаза для чтения начальных байт данных в <i>preread buffer</i> , чтобы позволить таким модулям, как <i>SSL Preread</i> , проанализировать данные до их обработки.
Content	Обязательная фаза, на которой данные фактически обрабатываются, обычно с участием модуля <i>Return</i> , который отправляет ответ клиенту.
Log	Финальная фаза, на которой фиксируется результат обработки сессии клиента. На этой фазе вызывается модуль <i>Log</i> .

Обработка запросов

Выбор виртуального сервера

Изначально соединение создается в контексте сервера по умолчанию. Имя сервера может быть определено на следующих этапах обработки запроса, каждый из которых участвует в выборе конфигурации сервера:

- Во время SSL-рукопожатия, заранее, в соответствии с SNI.
- После обработки строки запроса.
- После обработки поля заголовка Host.

Если имя сервера не определено после обработки строки запроса или поля заголовка Host, Angie PRO использует пустое имя в качестве имени сервера.

На каждом из этих этапов могут применяться различные конфигурации сервера. Поэтому некоторые директивы следует указывать с осторожностью:

- В случае директивы *ssl_protocols* список протоколов устанавливается библиотекой OpenSSL до применения конфигурации сервера в соответствии с именем, запрошенным через SNI. В результате протоколы следует указывать только для сервера по умолчанию.
- Директивы *client_header_buffer_size* и *merge_slashes* применяются до чтения строки запроса. Поэтому эти директивы используют либо конфигурацию сервера по умолчанию, либо конфигурацию сервера, выбранную через SNI.
- В случае директив *ignore_invalid_headers*, *large_client_header_buffers* и *underscores_in_headers*, которые участвуют в обработке полей заголовков запроса, конфигурация сервера дополнительно зависит от того, была ли она обновлена в соответствии со строкой запроса или полем заголовка Host.
- Ответ с ошибкой обрабатывается с использованием директивы *error_page* на сервере, который в данный момент обрабатывает запрос.

Виртуальные серверы на основе имен

Сначала Angie PRO определяет, какой сервер должен обрабатывать запрос. Рассмотрим простую конфигурацию, где все три виртуальных сервера слушают на порту 80:

```
server {  
  
    listen 80;  
    server_name example.org www.example.org;  
    # ...  
}  
  
server {  
  
    listen 80;  
    server_name example.net www.example.net;  
    # ...  
}  
  
server {  
  
    listen 80;  
    server_name example.com www.example.com;  
    # ...  
}
```

В этой конфигурации Angie PRO определяет, какой сервер должен обработать запрос, основываясь исключительно на поле заголовка `Host`. Если значение этого заголовка не совпадает ни с одним из имен серверов или если запрос не содержит этого заголовка, Angie PRO направит запрос к серверу по умолчанию для этого порта. В приведенной выше конфигурации сервером по умолчанию является первый — что является стандартным поведением Angie PRO. Также можно явно указать, какой сервер должен быть сервером по умолчанию, используя параметр `default_server` в директиве `listen`:

```
server {  
  
    listen 80 default_server;  
    server_name example.net www.example.net;  
    # ...  
}
```

ⓘ Примечание

Обратите внимание, что сервер по умолчанию является свойством слушающего сокета, а не имени сервера.

Международные имена

Международные доменные имена (IDNs) должны указываться в директиве `server_name` с использованием представления ASCII (Punycode):

```
server {  
  
    listen 80;  
    server_name xn--e1afmkfd.xn--80akhbyknj4f; # пример. испытание  
    # ...  
}
```

Запрет запросов с неопределенными именами серверов

Если запросы без заголовка `Host` нежелательны, можно определить сервер, который просто отклоняет такие запросы:

```
server {  
  
    listen 80;  
    server_name "";  
    return 444;  
}
```

В этой конфигурации имя сервера задано пустой строкой, что соответствует запросам без заголовка `Host`. Затем возвращается специальный нестандартный код 444, который закрывает соединение.

Сочетание виртуальных серверов, основанных на именах и IP-адресах

Рассмотрим более сложную конфигурацию, где некоторые виртуальные серверы слушают на разных адресах:

```
server {

    listen 192.168.1.1:80;
    server_name example.org www.example.org;
    # ...
}

server {

    listen 192.168.1.1:80;
    server_name example.net www.example.net;
    # ...
}

server {

    listen 192.168.1.2:80;
    server_name example.com www.example.com;
    # ...
}
```

В этой конфигурации Apache PRO сначала проверяет IP-адрес и порт запроса по директивам `listen` блоков `server`. Затем он проверяет поле заголовка `Host` запроса по записям `server_name` блоков `server`, которые совпали с IP-адресом и портом. Если имя сервера не найдено, запрос будет обработан сервером по умолчанию. Например, запрос к `www.example.com`, полученный на порту 192.168.1.1:80, будет обработан сервером по умолчанию для этого порта — т.е. первым сервером — поскольку `www.example.com` не определен для этого порта.

Как упоминалось ранее, сервер по умолчанию является свойством слушающего сокета, и можно определить разные серверы по умолчанию для разных портов:

```
server {

    listen 192.168.1.1:80;
    server_name example.org www.example.org;
    # ...
}

server {

    listen 192.168.1.1:80 default_server;
    server_name example.net www.example.net;
    # ...
}

server {

    listen 192.168.1.2:80 default_server;
    server_name example.com www.example.com;
    # ...
}
```

Выбор локаций

Рассмотрим простую конфигурацию PHP-сайта:

```
server {  
  
    listen 80;  
    server_name example.org www.example.org;  
    root /data/www;  
  
    location / {  
  
        index index.html index.php;  
    }  
  
    location ~* \.(gif|jpg|png)$ {  
  
        expires 30d;  
    }  
  
    location ~ \.php$ {  
  
        fastcgi_pass localhost:9000;  
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  
        $document_root$fastcgi_script_name;  
        include fastcgi_params;  
    }  
}
```

Angie PRO сначала ищет наиболее конкретный префикс `location`, заданный буквальными строками, независимо от их порядка в списке. В приведенной выше конфигурации единственный префикс локации — это `location /`, который соответствует любому запросу и будет использоваться в качестве последнего средства. Затем Angie PRO проверяет локации, определенные с помощью регулярных выражений, в порядке их появления в конфигурационном файле. Первое совпадающее выражение завершает поиск, и Angie PRO использует эту `location`. Если ни одно регулярное выражение не совпадает с запросом, Angie PRO использует наиболее конкретную префиксную `location`, найденную ранее.

Примечание

Локации всех типов проверяют только URI часть строки запроса, исключая аргументы. Это связано с тем, что аргументы в строке запроса могут быть указаны разными способами, например:

- `/index.php?user=john&page=1`
- `/index.php?page=1&user=john`

Кроме того, строка запроса может содержать любое количество параметров:

- `/index.php?page=1&something+else&user=john`

Теперь давайте рассмотрим, как запросы будут обрабатываться в приведенной выше конфигурации:

- Запрос `/logo.gif` сначала соответствует префиксу `location /`, а затем регулярному выражению `.(gif|jpg|png)$`. Поэтому он обрабатывается последней локацией. Используя директиву `root /data/www`, запрос сопоставляется с файлом `/data/www/logo.gif`, и файл отправляется клиенту.

- Запрос `/index.php` также изначально соответствует префиксу `location /`, а затем регулярному выражению `.(php)$`. Следовательно, он обрабатывается последней локацией, и запрос передается серверу FastCGI, слушающему на `localhost:9000`. Директива `fastcgi_param` устанавливает параметр FastCGI `SCRIPT_FILENAME` в `/data/www/index.php`, и сервер FastCGI выполняет файл. Переменная `$document_root` устанавливается в значение директивы `root`, а переменная `$fastcgi_script_name` устанавливается в URI запроса, т.е. `/index.php`.
- Запрос `/about.html` соответствует только префиксу `location /`, поэтому он обрабатывается в этой локации. Используя директиву `root /data/www`, запрос сопоставляется с файлом `/data/www/about.html`, и файл отправляется клиенту.

Обработка запроса `/` более сложна. Он соответствует только префиксу `location /`, поэтому он обрабатывается в этой локации. Директива `index` затем проверяет наличие индексных файлов в соответствии с её параметрами и директивой `root /data/www`. Если файл `/data/www/index.html` не существует, но файл `/data/www/index.php` существует, директива выполняет внутреннюю переадресацию на `/index.php`, и Angie PRO снова ищет локации, как если бы запрос был отправлен клиентом. Как упоминалось ранее, переадресованный запрос в конечном итоге будет обработан сервером FastCGI.

Проксирование и балансировка нагрузки

Одним из распространенных способов использования Angie PRO является настройка в качестве прокси-сервера. В этой роли Angie PRO принимает запросы, перенаправляет их на проксируемые серверы, получает ответы от этих серверов и отправляет ответы обратно клиентам.

Простой прокси-сервер:

```
server {  
  
    location / {  
  
        proxy_pass http://backend:8080;  
    }  
}
```

Директива `proxy_pass` заставит Angie PRO передавать запросы клиентов на сервер `backend:8080` (прокси-сервер). Существует множество дополнительных `direktiv`, которые можно использовать для дальнейшей настройки прокси-соединения.

Проксирование FastCGI

Angie PRO может использоваться для маршрутизации запросов на FastCGI-серверы, которые выполняют приложения, построенные с использованием различных фреймворков и языков программирования, таких как PHP.

Простейшая конфигурация Angie PRO для работы с FastCGI-сервером включает использование директивы `fastcgi_pass` вместо директивы `proxy_pass`, а также директивы `fastcgi_param` для установки параметров, передаваемых FastCGI-серверу. Предположим, что FastCGI-сервер доступен по адресу `localhost:9000`. В PHP параметр `SCRIPT_FILENAME` используется для определения имени скрипта, а параметр `QUERY_STRING` используется для передачи параметров запроса. Результирующая конфигурация будет следующей:

```
server {  
  
    location / {  
  
        fastcgi_pass localhost:9000;  
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;  
        fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;  
    }  
}
```

```
location ~ \.(gif|jpg|png)$ {  
    root /data/images;  
}  
}
```

Эта конфигурация настраивает сервер, который направляет все запросы, кроме запросов к статическим изображениям, на проксируемый сервер, работающий на localhost:9000 через протокол FastCGI.

Проксирование WebSocket

Для обновления соединения с HTTP/1.1 до WebSocket используется механизм *протокольного переключения* <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2616#section-14.42>, доступный в HTTP/1.1.

Однако есть тонкость: поскольку заголовок `Upgrade` является заголовком *перехода* <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2616#section-13.5.1>, он не передается от клиента к проксируемому серверу. При использовании прямого проксирования клиенты могут использовать метод CONNECT для обхода этой проблемы. Этот подход не работает при обратном проксировании, так как клиенты не осведомлены о каких-либо прокси-серверах, и требуется специальная обработка на прокси-сервере.

Angie PRO реализует специальный режим работы, который позволяет установить туннель между клиентом и проксируемым сервером, если проксируемый сервер возвращает ответ с кодом 101 (Switching Protocols), а клиент запрашивает переключение протокола через заголовок `Upgrade` в запросе.

Как уже упоминалось, заголовки перехода, включая `Upgrade` и `Connection`, не передаются от клиента к проксируемому серверу. Поэтому, чтобы проксируемый сервер был осведомлен о намерении клиента переключиться на протокол WebSocket, эти заголовки должны быть переданы явно:

```
location /chat/ {  
  
    proxy_pass http://backend;  
    proxy_http_version 1.1;  
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;  
    proxy_set_header Connection "upgrade";  
}
```

Более сложный пример демонстрирует, как значение поля заголовка `Connection` в запросе к проксируемому серверу зависит от наличия поля `Upgrade` в заголовке запроса клиента:

```
http {  
  
    map $http_upgrade $connection_upgrade {  
        default upgrade;  
        '' close;  
    }  
  
    server {  
  
        ...  
  
        location /chat/ {  
  
            proxy_pass http://backend;  
        }  
    }  
}
```

```
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
}
}
}
```

По умолчанию соединение будет закрыто, если проксируемый сервер не передает никаких данных в течение 60 секунд. Этот тайм-аут можно увеличить с помощью директивы `proxy_read_timeout`. В качестве альтернативы: на проксируемом сервере можно настроить периодическую отправку кадров WebSocket ping для сброса тайм-аута и проверки того, активно ли соединение.

Балансировка нагрузки

Балансировка нагрузки между несколькими экземплярами приложения — это широко используемая техника для оптимизации использования ресурсов, максимизации пропускной способности, уменьшения задержек и обеспечения отказоустойчивых конфигураций.

Angie PRO можно использовать в качестве высокоэффективного HTTP-балансировщика нагрузки для распределения трафика между несколькими серверами приложений, тем самым улучшая производительность, масштабируемость и надежность веб-приложений.

Самая простая конфигурация для балансировки нагрузки с помощью Angie PRO может выглядеть следующим образом:

```
http {
    upstream myapp1 {
        server srv1.example.com;
        server srv2.example.com;
        server srv3.example.com;
    }

    server {
        listen 80;

        location / {
            proxy_pass http://myapp1;
        }
    }
}
```

В приведенном примере три экземпляра одного и того же приложения работают на серверах с `srv1` по `srv3`. Когда метод балансировки нагрузки не настроен явно, по умолчанию используется круговой метод (round-robin). Другие поддерживаемые механизмы балансировки нагрузки включают: `weight`, `least_conn` и `ip_hash`. Реализация обратного прокси в Angie PRO также поддерживает встроенные (или пассивные) проверки состояния серверов. Эти проверки настраиваются с помощью директив `max_fails` и `fail_timeout` внутри блока `server` в контексте `upstream`.

Логирование

Примечание

В дополнение к перечисленным здесь опциям, вы также можете включить *отладочный лог*.

Syslog

Директивы *error_log* и *access_log* поддерживают логирование в *syslog*. Для настройки логирования в *syslog* используются следующие параметры:

server=address	Указывает адрес сервера <i>syslog</i> . Адрес может быть доменным именем или IP-адресом с необязательным портом, либо путем к UNIX-доменному сокету, указанным после префикса "unix:". Если порт не указан, используется UDP-порт 514. Если доменное имя разрешается в несколько IP-адресов, используется первый разрешенный адрес.
facility=string	Устанавливает уровень для сообщений <i>syslog</i> , как определено в RFC 3164 . Возможные уровни включают: "kern", "user", "mail", "daemon", "auth", "intern", "lpr", "news", "циср", "clock", "authpriv", "ftp", "ntp", "audit", "alert", "cron", "local0".."local7". По умолчанию используется "local7".
severity=string	Определяет уровень серьезности сообщений <i>syslog</i> для <i>access_log</i> , как указано в RFC 3164 . Возможные значения те же, что и для второго параметра (уровень) директивы <i>error_log</i> . По умолчанию используется "info". Серьезность сообщений об ошибках определяется Angie PRO, поэтому этот параметр игнорируется в директиве <i>error_log</i> .
tag=string	Устанавливает тег для сообщений <i>syslog</i> . По умолчанию используется тег "angie".
nohostname	Отключает добавление поля <i>hostname</i> в заголовок сообщения <i>syslog</i> .

Пример конфигурации *syslog*:

```
error_log syslog:server=192.168.1.1 debug;

access_log syslog:server=unix:/var/log/angie.sock,nohostname;
access_log syslog:server=[2001:db8::1]:12345,facility=local7,tag=angie,severity=info
→combined;
```

Примечание

Сообщения в *syslog* записываются не чаще раза в секунду, чтобы предотвратить переполнение.

3.2 Справочники и указатели

В этих сводных разделах представлены справочные сведения о встроенных модулях, примеры их настройки, а также поддерживаемые ими директивы и переменные.

3.2.1 Встроенные модули

В этом справочнике описаны собственные модули Angie PRO, даны примеры конфигурации, перечислены их директивы и параметры, а также встроенные переменные.

Основной модуль

Модуль предоставляет основную функциональность и директивы конфигурации, необходимые для базовой работы сервера, а также решает важные задачи, такие как управление рабочими процессами, настройка событийно-ориентированных моделей и обработка входящих соединений и запросов. Он включает ключевые директивы для настройки основного процесса, ведения журналов ошибок и контроля поведения сервера на низком уровне.

Пример конфигурации

```
user www www;
worker_processes 2;

error_log /var/log/error.log info;

events {
    use kqueue; worker_connections 2048;
}
```

Директивы

accept_mutex

Синтаксис accept_mutex on | off;

По умолчанию accept_mutex off;

Контекст events

Когда `accept_mutex` включен, рабочие процессы будут принимать новые соединения поочередно. Иначе уведомления о новых соединениях получают все рабочие процессы, что может привести к неэффективному использованию системных ресурсов, если количество новых соединений невелико.

Примечание

Нет необходимости включать `accept_mutex` на системах, которые поддерживают флаг `EPOLLEXCLUSIVE`, или при использовании директивы `reuseport`.

accept_mutex_delay

<i>Синтаксис</i>	accept_mutex_delay время;
По умолчанию	accept_mutex_delay 500ms;
<i>Контекст</i>	events

Если `accept_mutex` включен, эта директива указывает максимальное время, в течение которого рабочий процесс ждет, чтобы продолжить принимать новые соединения, если другой рабочий процесс уже обрабатывает новые соединения.

daemon

<i>Синтаксис</i>	daemon on off;
По умолчанию	daemon on;
<i>Контекст</i>	main

Определяет, будет ли Angie PRO запускаться в режиме демона. Используется в основном для разработки.

debug_connection

<i>Синтаксис</i>	debug_connection адрес CIDR unix:;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	events

Включает отладочный лог для отдельных клиентских соединений. Для остальных соединений используется уровень лога, заданный директивой `error_log`. Указывать соединения можно по IPv4-или IPv6-адресу, сети или имени хоста. Используйте параметр `unix:`, чтобы включить отладочный лог для соединений через UNIX-сокеты.

```
events {  
  
    debug_connection 127.0.0.1;  
    debug_connection localhost;  
    debug_connection 192.0.2.0/24;  
    debug_connection ::1;  
    debug_connection 2001:0db8::/32;  
    debug_connection unix:;  
    # ...  
}
```

Важно

Чтобы эта директива работала, в сборке Angie PRO должен быть включен *отладочный лог*.

debug_points

<i>Синтаксис</i>	debug_points abort stop;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	main

Эта директива используется для отладки.

В случае обнаружения внутренней ошибки, например, утечки сокетов в момент перезапуска рабочих процессов, включение `debug_points` либо создаст файл дампа памяти (`abort`), либо остановит процесс (`stop`) для анализа с помощью отладчика.

env

<i>Синтаксис</i>	env <i>переменная</i> [=значение];
По умолчанию	env TZ;
<i>Контекст</i>	main

По умолчанию Angie PRO удаляет все переменные окружения, унаследованные от родительского процесса, кроме переменной `TZ`. Эта директива позволяет сохранить часть унаследованных переменных, поменять их значения или создать новые переменные окружения.

Эти переменные затем:

- наследуются во время *обновления исполняемого файла на лету*;
- используются модулем `Perl`;
- доступны рабочими процессами.

Обратите внимание, что управление системными библиотеками таким образом может быть не всегда эффективным, поскольку библиотеки часто проверяют переменные только во время инициализации, которая происходит до срабатывания этой директивы. Переменная `TZ` всегда наследуется и доступна модулю `Perl`, если не задано явно иное поведение.

Пример:

```
env MALLOC_OPTIONS;
env PERL5LIB=/data/site/modules;
env OPENSSL_ALLOW_PROXY_CERTS=1;
```

● Примечание

Переменная окружения `ANGIE` используется внутри Angie PRO и не должна задаваться напрямую пользователем.

error_log

<i>Синтаксис</i>	error_log <i>файл [уровень]</i> ;
По умолчанию	error_log logs/error.log error;
<i>Контекст</i>	main, http, mail, stream, server, location

Настраивает логирование, позволяя указывать несколько логов на одном уровне конфигурации. Если файл лога не указан явно на уровне конфигурации `main`, будет использоваться файл по умолчанию.

Первый параметр указывает файл для хранения лога. Специальное значение `stderr` задает стандартный поток ошибок. Для настройки логирования в `syslog` используйте префикс "`syslog:`". Для логирования в `циклический буфер памяти` используйте префикс "`memory:`", за которым следует размер буфера; обычно он используется для отладки.

Второй параметр задает уровень логирования одним из следующих значений: `debug`, `info`, `notice`, `warn`, `error`, `crit`, `alert` или `emerg`. Уровни перечислены в порядке возрастания серьезности. При задании уровня будут логироваться сообщения равного и более высокого уровня:

Настройка	Уровни записи
debug	debug, info, notice, warn, error, crit, alert, emerg
info	info, notice, warn, error, crit, alert, emerg
notice	notice, warn, error, crit, alert, emerg
warn	warn, error, crit, alert, emerg
error	error, crit, alert, emerg
crit	crit, alert, emerg
alert	alert, emerg
emerg	emerg

Если этот параметр не задан, по умолчанию используется уровень логирования `error`.

■ Важно

Чтобы эта директива работала, в сборке Angie PRO должен быть включен *отладочный лог*.

events

<i>Синтаксис</i>	events { ... };
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	main

Предоставляет контекст конфигурационного файла для директив, влияющих на обработку соединений.

include

Синтаксис `include` *файл | маска;*
По умолчанию —
Контекст любой

Включает в конфигурацию другой файл или файлы, подходящие под заданную *маску*. Включаемые файлы должны содержать синтаксически верные директивы и блоки.

Пример:

```
include mime.types;  
include vhosts/*.conf;
```

load_module

Синтаксис `load_module` *файл;*
По умолчанию —
Контекст main

Загружает динамический модуль из указанного файла. Относительные пути задаются от параметра сборки `--prefix`, уточнить который можно так:

```
$ sudo angie -V
```

Пример:

```
load_module modules/ngx_mail_module.so;
```

lock_file

Синтаксис `lock_file` *файл;*
По умолчанию — `lock_file logs/angie.lock;`
Контекст main

Angie PRO использует механизм блокировок для реализации `accept_mutex` и сериализации доступа к разделяемой памяти. На большинстве систем блокировки управляются с помощью атомарных операций, что делает эту директиву ненужной. Однако на некоторых системах используется альтернативный механизм *lock file*. Эта директива устанавливает префикс для имен файлов блокировок.

master_process

<i>Синтаксис</i>	master_process on off;
По умолчанию	master_process on;
<i>Контекст</i>	main

Определяет, будут ли запускаться рабочие процессы. Эта директива предназначена для разработчиков Angie PRO.

multi_accept

<i>Синтаксис</i>	multi_accept on off;
По умолчанию	multi_accept off;
<i>Контекст</i>	events

on	Рабочий процесс будет принимать сразу все новые соединения.
off	Рабочий процесс будет принимать только одно новое соединение за раз.

Примечание

Директива игнорируется при использовании метода обработки соединений *queue*, так как он сам задает число новых соединений, ожидающих приема.

pcre_jit

<i>Синтаксис</i>	pcre_jit on off;
По умолчанию	pcre_jit off;
<i>Контекст</i>	main

Разрешает или запрещает использование JIT-компиляции (PCRE JIT) для регулярных выражений, известных на момент парсинга конфигурации.

Использование PCRE JIT заметно ускоряет обработку регулярных выражений.

Важно

Для работы JIT необходима библиотека PCRE версии 8.20 или выше, собранная с параметром сборки `--enable-jit`. Если Angie PRO собирается с библиотекой PCRE (`--with-pcre=`), поддержка JIT включается с помощью параметра `--with-pcre-jit`.

pid

<i>Синтаксис</i>	pid <i>файл</i> off;
По умолчанию	pid logs/angie.pid;
<i>Контекст</i>	main

Указывает *файл*, где будет храниться идентификатор главного процесса Angie PRO. Файл создается атомарно, что обеспечивает корректность его содержимого. Настройка *off* отключает создание этого файла.

Примечание

Если значение *file* изменяется при переконфигурации, но указывает на симлинк предыдущего PID-файла, файл не будет создан заново.

ssl_engine

<i>Синтаксис</i>	ssl_engine <i>устройство</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	main

Задает название аппаратного SSL-акселератора.

thread_pool

<i>Синтаксис</i>	thread_pool <i>имя</i> threads= <i>число</i> [max_queue= <i>число</i>];
По умолчанию	thread_pool default threads=32 max_queue=65536;
<i>Контекст</i>	main

Задает *имя* и параметры пула потоков, используемого для многопоточной обработки операций чтения и отправки файлов *без блокирования* рабочих процессов.

Параметр *threads* задает число потоков в пуле.

Если все потоки в пуле заняты выполнением заданий, новые задания ждут в очереди. Параметр *max_queue* ограничивает число заданий, ожидающих своего выполнения в очереди. По умолчанию в очереди может находиться до 65536 заданий. Если очередь переполнена, новые задания завершаются с ошибкой.

timer_resolution

Синтаксис timer_resolution *интервал*;

По умолчанию

Контекст main

Уменьшает разрешение таймеров времени в рабочих процессах, за счет чего уменьшается число системных вызовов `gettimeofday()`. По умолчанию `gettimeofday()` вызывается при каждом получении событий из ядра. При уменьшении разрешения функция вызывается только раз за указанный интервал.

Пример:

```
timer_resolution 100ms;
```

Внутренняя реализация интервала зависит от используемого метода:

- Фильтр `EVFILT_TIMER`, если используется `kqueue`.
- Функция `timer_create()`, если используется `eventport`.
- Функция `setitimer()`, в противном случае.

use

Синтаксис use *метод*;

По умолчанию

Контекст events

Задает *метод*, используемый для *обработки соединений*. Обычно нет необходимости задавать его явно, поскольку по умолчанию Angie PRO выбирает наиболее эффективный метод.

user

Синтаксис user *пользователь* [*группа*];

По умолчанию user <параметр сборки --user> <параметр сборки --group>;

Контекст main

Задает пользователя и группу для рабочих процессов (см. также параметры сборки). Если задан только пользователь, для группы также задается указанное имя пользователя.

worker_aio_requests

<i>Синтаксис</i>	<code>worker_aio_requests</code> <i>число</i> ;
По умолчанию	<code>worker_aio_requests 32;</code>
<i>Контекст</i>	<code>events</code>

При использовании *aio* с методом обработки соединений *epoll* задает максимум операций асинхронного ввода-вывода, ожидающих обработки, для одного рабочего процесса.

worker_connections

<i>Синтаксис</i>	<code>worker_connections</code> <i>число</i> ;
По умолчанию	<code>worker_connections 512;</code>
<i>Контекст</i>	<code>events</code>

Задает максимум соединений, которые одновременно может открыть рабочий процесс.

Обратите внимание, что это число включает все соединения, такие как соединения с проксируемыми серверами, а не только клиентские. Кроме того, фактическое количество одновременных соединений не может превышать системный лимит на открытые файлы, который можно настроить с помощью *worker_rlimit_nofile*.

worker_cpu_affinity

<i>Синтаксис</i>	<code>worker_cpu_affinity</code> <i>маска_CPU</i> ...;
	<code>worker_cpu_affinity auto</code> [<i>маска_CPU</i>];
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>main</code>

Привязывает рабочие процессы к группам процессоров. Каждая группа процессоров задается битовой маской разрешенных процессоров. Для каждого рабочего процесса должна быть задана отдельная группа. По умолчанию рабочие процессы не привязаны к конкретным процессорам.

Пример:

```
worker_processes 4;
worker_cpu_affinity 0001 0010 0100 1000;
```

Эта конфигурация привязывает каждый рабочий процесс кциальному процессору.

В качестве альтернативы:

```
worker_processes 2;
worker_cpu_affinity 0101 1010;
```

Это привязывает первый рабочий процесс к CPU0 и CPU2, а второй рабочий процесс к CPU1 и CPU3. Такая настройка подходит для гипертрединга.

Специальное значение *auto* позволяет автоматически привязывать рабочие процессы к доступным процессорам:

```
worker_processes auto;
worker_cpu_affinity auto;
```

С помощью необязательной маски можно ограничить процессоры, доступные для автоматической привязки:

```
worker_cpu_affinity auto 01010101;
```

■ Важно

Директива доступна только на FreeBSD и Linux.

worker_priority

<i>Синтаксис</i>	worker_priority <i>число</i> ;
По умолчанию	worker_priority 0;
<i>Контекст</i>	main

Задает приоритет планирования рабочих процессов подобно тому, как это делается командой `nice`: отрицательное *число* означает более высокий приоритет. Диапазон возможных значений — от -20 до 20.

Пример:

```
worker_priority -10;
```

worker_processes

<i>Синтаксис</i>	worker_processes <i>число</i> auto;
По умолчанию	worker_processes 1;
<i>Контекст</i>	main

Задает число рабочих процессов.

Оптимальное значение зависит от разных факторов, включая число ядер процессора, количество жестких дисков и характер нагрузки. Если вы не уверены, рекомендуется начать с числа доступных ядер процессора. Значение `auto` пытается автоматически определить оптимальное количество.

worker_rlimit_core

<i>Синтаксис</i>	worker_rlimit_core <i>размер</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	main

Меняет ограничение на наибольший размер дампа памяти (`RLIMIT_CORE`) для рабочих процессов. Используется для увеличения ограничения без перезапуска главного процесса.

worker_rlimit_nofile

Синтаксис `worker_rlimit_nofile число;`

По умолчанию

Контекст main

Меняет ограничение на максимальное число открытых файлов (RLIMIT_NOFILE) для рабочих процессов. Используется для увеличения ограничения без перезапуска главного процесса.

worker_shutdown_timeout

Синтаксис `worker_shutdown_timeout время;`

По умолчанию

Контекст main

Задает таймаут в секундах для постепенного завершения рабочих процессов. По истечении указанного времени Angie PRO попытается закрыть все открытые сейчас соединения, чтобы ускорить завершение работы.

Постепенное завершение работы инициируется отправкой *сигнала QUIT* главному процессу, который приказывает рабочим процессам прекратить принимать новые подключения, позволяя завершить уже существующие. Рабочие процессы продолжают обрабатывать активные запросы до их завершения, после чего корректно завершают свою работу. Если соединения остаются открытыми дольше `worker_shutdown_timeout`, Angie PRO принудительно закроет эти соединения для завершения работы.

working_directory

Синтаксис `working_directory каталог;`

По умолчанию

Контекст main

Задает каталог, который будет текущим для рабочего процесса. Основное применение — запись дампа памяти, поэтому рабочий процесс должен иметь права на запись в этот каталог.

HTTP-модуль

Access

Модуль управляет доступом к ресурсам сервера на основе IP-адресов клиентов или сетей. Он позволяет разрешать или блокировать доступ для определенных IP-адресов, IP-диапазонов или UNIX-сокетов, чтобы повысить безопасность, ограничивая доступ к важным разделам веб-сайта или приложения.

Доступ также можно ограничить с помощью пароля, используя модуль *Auth Basic*, или на основе результата подзапроса, используя модуль *Auth Request*. Чтобы одновременно применять ограничения по адресу и паролю, используйте директиву *satisfy*.

Пример конфигурации

```
location / {  
  
    deny 192.168.1.1;  
    allow 192.168.1.0/24;  
    allow 10.1.1.0/16;  
    allow 2001:0db8::/32;  
    deny all;  
}
```

Правила обрабатываются последовательно до первого совпадения. В этом примере доступ разрешен только для IPv4-сетей 10.1.1.0/16 и 192.168.1.0/24, за исключением отдельного адреса 192.168.1.1, и для IPv6-сети 2001:0db8::/32. Когда правил много, предпочтительно использовать переменные из модуля *Geo*.

Директивы

allow

<i>Синтаксис</i>	allow <i>адрес</i> CIDR unix: all;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location, limit_except

Разрешает доступ для указанной сети или адреса. Специальное значение **all** означает все IP-адреса клиентов.

Добавлено в версии 1.5.1: Специальное значение **unix:** разрешает доступ для любых UNIX-сокетов.

deny

<i>Синтаксис</i>	deny <i>адрес</i> CIDR unix: all;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location, limit_except

Запрещает доступ для указанной сети или адреса. Специальное значение **all** означает все IP-адреса клиентов.

Добавлено в версии 1.5.1: Специальное значение **unix:** запрещает доступ для любых UNIX-сокетов.

ACME

Обеспечивает автоматическое получение сертификатов с использованием протокола ACME.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_acme_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Шаги для включения запроса сертификатов в конфигурации:

1. **Настройте клиент ACME** в блоке `http` с помощью директивы `acme_client`, задающей уникальное имя клиента и другие параметры; можно настроить несколько клиентов ACME.

2. Укажите домены, для которых запрашиваются сертификаты: для доменных имен, перечисленных во всех директивах `server_name` всех блоков `server` с директивами `acme`, указывающими на один и тот же клиент ACME, будет выдан единый сертификат.
3. Обеспечьте прием вызовов ACME, открыв порт 80; остальное сделает модуль. Сейчас Angie PRO поддерживает проверку доменных имен только по HTTP, что требует ответа на специальный запрос от удостоверяющего центра (CA); это так называемый вызов ACME.
4. Настройте SSL с использованием полученного сертификата и ключа: Модуль делает сертификаты и ключи доступными в виде *встроенных переменных*, которые можно использовать в *конфигурации* для заполнения `ssl_certificate` и `ssl_certificate_key`.

Детали реализации

Ключи и сертификаты клиентов хранятся в `кодировке PEM` в соответствующих подкаталогах каталога, заданного с помощью параметра сборки `--http-acme-client-path`:

```
$ ls /var/lib/angie/acme/example/  
account.key  certificate.pem  private.key
```

Клиенту ACME требуется учетная запись на сервере CA. Для ее создания и управления его клиент использует закрытый ключ (`account.key`); если ключа у него еще нет, ключ создается при запуске. Затем клиент использует его для регистрации учетной записи на сервере.

Примечание

Если у вас уже есть ключ учетной записи, поместите его в подкаталог клиента перед запуском для повторного использования учетной записи.

Клиент ACME также использует отдельный ключ (`private.key`) для запросов на подпись сертификата (CSR); если нужно, этот ключ сертификата также создается автоматически при запуске.

При запуске клиент запрашивает сертификат, если его еще нет, подписывая и отправляя CSR для всех доменов, которыми он управляет, серверу CA. Сервер проверяет владение доменом по HTTP и выдает сертификат, который клиент сохраняет локально (`certificate.pem`).

Когда приближается завершение срока действия сертификата или изменяется список доменов, клиент подписывает и отправляет еще один CSR на сервер CA. Сервер снова проверяет владение и выдает новый сертификат, который клиент устанавливает локально, заменяя предыдущий.

Пример конфигурации

Здесь клиент ACME с именем `example` управляет доменами `example.com` и `www.example.com`. Сертификат и его ключ доступны через префиксные переменные `$acme_cert_<name>` и `$acme_cert_key_<name>`. Они содержат соответствующие файлы, которые используются с `ssl_certificate` и `ssl_certificate_key`:

```
http {  
    resolver 127.0.0.53; # требуется для директивы 'acme_client'  
    acme_client example https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory;  
    server {  
        listen 80; # Может стоять в другом блоке 'server'
```

```
# с другим списком доменов
# или даже без него

listen      443 ssl;

server_name example.com www.example.com;
acme        example;

ssl_certificate $acme_cert_example;
ssl_certificate_key $acme_cert_key_example;
}

}
```

Как уже отмечалось, порт 80 должен быть открыт для приема вызовов ACME по HTTP. Однако, как указывает предыдущий пример, директива `listen` для этого порта может стоять в отдельном блоке `server`. Если существующего блока с такой директивой нет, можно ограничить новый блок одними только вызовами ACME:

```
server {
    listen 80;
    return 444; # Нем отвеча, соединение закрыто
}
```

Почему это работает? Модуль перехватывает запросы к `/well-known/acme-challenge/<TOKEN>` после чтения заголовков, но до выбора виртуального сервера и обработки директив `rewrite` и `location`. Такие перехваченные запросы обрабатываются, если значение `TOKEN` соответствует ожидаемому для конкретного вызова. Обращения к директории не будет; запрос полностью обрабатывается модулем.

Директивы

acme

<i>Синтаксис</i>	acme имя;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	server

Для всех доменов, указанных в директивах `server_name` во всех блоках `server`, которые ссылаются на клиент `ACME` с именем `имя`, будет получен единый сертификат; если изменится конфигурация `server_name`, сертификат будет обновлен для учета изменений.

Примечание

Сейчас домены со звездочкой и домены, заданные через регулярные выражения, не поддерживаются и будут пропущены.

Эта директива может быть указана несколько раз для загрузки сертификатов разных типов, например RSA и ECDSA:

```
server {

    listen 443 ssl;
    server_name example.com www.example.com;
```

```
ssl_certificate $acme_cert_rsa;
ssl_certificate_key $acme_cert_key_rsa;

ssl_certificate $acme_cert_ecdsa;
ssl_certificate_key $acme_cert_key_ecdsa;

acme rsa;
acme ecdsa;
}
```

acme_client

<i>Синтаксис</i>	acme_client <i>имя uri</i> [enabled=on off] [key_type= <i>mun</i>] [key_bits= <i>число</i>] [email= <i>email</i>] [renew_before_expiry= <i>время</i>] [retry_after_error=off <i>время</i>];
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http

Определяет клиент ACME с глобально уникальным *именем*. Оно должно быть допустимым для каталога и будет использоваться без учета регистра.

Вторым обязательным параметром является *uri* каталога ACME. Например, URI каталога Let's Encrypt ACME [указан как https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory](https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory).

Чтобы директива работала, в том же контексте должен быть настроен *resolver*.

Примечание

Для тестирования удостоверяющие центры обычно предоставляют отдельные тестовые среды. Например, [среда тестирования Let's Encrypt — https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/](https://acme-staging-v02.api.letsencrypt.org/) directory.

enabled	Включает или отключает клиент; это полезно, например, для временного отключения клиента без его удаления из конфигурации. По умолчанию: on .
key_type	Тип алгоритма закрытого ключа для сертификата. Допустимые значения: rsa , ecdsa . По умолчанию: ecdsa .
key_bits	Количество битов в ключе сертификата. По умолчанию: 256 для ecdsa , 2048 для rsa .
email	Необязательный адрес электронной почты для обратной связи; используется при создании учетной записи на сервере СА.
renew_before_exp	<i>Время</i> до истечения срока действия сертификата, когда должно начаться его обновление. По умолчанию: 30d.
retry_after_error	<i>Время</i> до повторной попытки, если получить сертификат не удалось. Если задано значение off , клиент не будет снова пытаться получить сертификат после ошибки. По умолчанию: 2h.

acme_client_path

<i>Синтаксис</i>	acme_client_path <i>путь</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http

Переопределяет *путь* к каталогу для хранения сертификатов и ключей, заданному при сборке с помощью параметра сборки `--http-acme-client-path`.

Встроенные переменные

`$acme_cert_<name>`

Содержимое последнего файла сертификата (если он есть), полученного клиентом с этим *именем*.

`$acme_cert_key_<name>`

Содержимое файла ключа сертификата, используемого клиентом с этим *именем*.

⚠ Важно

Файл сертификата доступен, только если клиент ACME получил хотя бы один сертификат, а вот файл ключа доступен сразу после запуска.

Addition

Фильтр, добавляющий текст до и после ответа.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_addition_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Пример конфигурации

```
location / {  
    add_before_body /before_action;  
    add_after_body /after_action;  
}
```

Директивы

add_before_body

<i>Синтаксис</i>	add_before_body uri;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Добавляет перед телом ответа текст, выдаваемый в результате работы заданного подзапроса. Пустая строка ("") в качестве параметра отменяет добавление, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации.

add_after_body

<i>Синтаксис</i>	add_after_body uri;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Добавляет после тела ответа текст, выдаваемый в результате работы заданного подзапроса. Пустая строка ("") в качестве параметра отменяет добавление, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации.

addition_types

<i>Синтаксис</i>	addition_types mime-type ...;
По умолчанию	addition_types text/html;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает добавлять текст в ответах с указанными MIME-типами в дополнение к `text/html`. Специальное значение `*` соответствует любому MIME-типу.

API

Модуль API реализует HTTP RESTful интерфейс для получения базовой информации о веб-сервере в формате JSON, а также [статистики](#) по клиентским соединениям, зонам разделяемой памяти, DNS-запросам, HTTP-запросам, кэшу HTTP-ответов, сессиям модуля `stream` и зонам модулей `limit_conn http`, `limit_conn stream`, `limit_req` и `http upstream`.

Интерфейс принимает HTTP-методы `GET` и `HEAD`; запрос с другим методом вызовет ошибку:

```
{  
    "error": "MethodNotAllowed",  
    "description": "The POST method is not allowed for the requested API element \"/\n↳\"."  
}
```

В Angie PRO в этом интерфейсе есть раздел *динамической конфигурации*, позволяющий менять настройки без перезагрузки конфигурации или перезапуска; сейчас доступна конфигурация отдельных серверов в составе *upstream*.

Директивы

api

Синтаксис api *путь*;

По умолчанию —

Контекст location

Включает HTTP RESTful интерфейс в *location*.

Параметр *путь* является обязательным. Подобно директиве *alias*, задает путь для замены указанного в *location*, но по дереву API, а не файловой системы.

Если указан в префиксном *location*:

```
location /stats/ {
    api /status/http/server_zones/;
}
```

часть URI запроса, совпадающая с префиксом */stats/*, будет заменена на путь, указанный в параметре *путь*: */status/http/server_zones/*. К примеру, по запросу */stats/foo/* будет доступен элемент API */status/http/server_zones/foo/*.

Допускается использование переменных: *api /status/\$module/server_zones/\$name/* и использование внутри regex *location*:

```
location ^~/api/([~/.]+)/(.*)$ {
    api /status/http/$1_zones/$2;
}
```

Здесь параметр *путь* определяет полный путь к элементу API; так, из запроса к */api/location/data/* будут выделены переменные:

```
$1 = "location"
$2 = "data/"
```

И конечный запрос будет иметь вид */status/http/location_zones/data/*.

Примечание

В Angie PRO можно разделить *API динамической конфигурации* и неизменяемый *API статуса*, отражающий текущее состояние:

```
location /config/ {
    api /config/;
}

location /status/ {
    api /status/;
```

Также параметр *путь* позволяет управлять доступом к API:

```
location /status/ {
    api /status/;

    allow 127.0.0.1;
    deny all;
}
```

Или же:

```
location /blog/requests/ {
    api /status/http/server_zones/blog/requests/;

    auth_basic "blog";
    auth_basic_user_file conf/htpasswd;
}
```

api_config_files

Синтаксис `api_config_files on | off;`

По умолчанию `off`

Контекст `location`

Включает или отключает добавление объекта `config_files`, перечисляющего содержимое всех файлов конфигурации Angie PRO, загруженных сейчас экземпляром сервера, в состав раздела API `/status/angie/`. Например, при такой конфигурации:

```
location /status/ {
    api /status/;
    api_config_files on;
}
```

Запрос к `/status/angie/` возвращает приблизительно следующее:

```
{
    "version": "1.7.0",
    "address": "192.168.16.5",
    "generation": 1,
    "load_time": "2024-09-19T12:58:39.789Z",
    "config_files": {
        "/etc/angie/angie.conf": "...",
        "/etc/angie/mime.types": "..."
    }
}
```

По умолчанию вывод отключен, так как файлы конфигурации могут содержать особо чувствительные, конфиденциальные сведения.

Метрики

Angie PRO публикует статистику использования в разделе API `/status/`; открыть доступ к ней можно, задав соответствующий `location`. Полный доступ:

```
location /status/ {
    api /status/;
}
```

Пример частичного доступа, уже приводившийся выше:

```
location /stats/ {
    api /status/http/server_zones/;
}
```

Пример конфигурации

С конфигурацией, включающей `location /status/`, зоны `resolver`, `http` в `upstream`, `http server`, `location`, `cache`, `limit_conn` в `http` и `limit_req`:

```
http {

    resolver 127.0.0.53 status_zone=resolver_zone;
    proxy_cache_path /var/cache/angie/cache keys_zone=cache_zone:2m;
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=limit_conn_zone:10m;
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=limit_req_zone:10m rate=1r/s;

    upstream upstream {
        zone upstream 256k;
        server backend.example.com service=_example._tcp resolve max_conns=5;
        keepalive 4;
    }

    server {
        server_name www.example.com;
        listen 443 ssl;

        status_zone http_server_zone;
        proxy_cache cache_zone;

        access_log /var/log/access.log main;

        location / {
            root /usr/share/angie/html;
            status_zone location_zone;
            limit_conn limit_conn_zone 1;
            limit_req zone=limit_req_zone burst=5;
        }
        location /status/ {
            api /status/;

            allow 127.0.0.1;
            deny all;
        }
    }
}
```

В ответ на запрос curl [curl https://www.example.com/status/](https://www.example.com/status/) Angie PRO возвращает:

дерево JSON

```
{  
    "angie": {  
        "version": "1.7.0",  
        "address": "192.168.16.5",  
        "generation": 1,  
        "load_time": "2024-09-19T12:58:39.789Z"  
    },  
  
    "connections": {  
        "accepted": 2257,  
        "dropped": 0,  
        "active": 3,  
        "idle": 1  
    },  
  
    "slabs": {  
        "cache_zone": {  
            "pages": {  
                "used": 2,  
                "free": 506  
            },  
  
            "slots": {  
                "64": {  
                    "used": 1,  
                    "free": 63,  
                    "reqs": 1,  
                    "fails": 0  
                },  
  
                "512": {  
                    "used": 1,  
                    "free": 7,  
                    "reqs": 1,  
                    "fails": 0  
                }  
            }  
        },  
  
        "limit_conn_zone": {  
            "pages": {  
                "used": 2,  
                "free": 2542  
            },  
  
            "slots": {  
                "64": {  
                    "used": 1,  
                    "free": 63,  
                    "reqs": 74,  
                    "fails": 0  
                },  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        "128": {
            "used":1,
            "free":31,
            "reqs":1,
            "fails":0
        }
    },
    "limit_req_zone": {
        "pages": {
            "used":2,
            "free":2542
        },
        "slots": {
            "64": {
                "used":1,
                "free":63,
                "reqs":1,
                "fails":0
            },
            "128": {
                "used":2,
                "free":30,
                "reqs":3,
                "fails":0
            }
        }
    },
    "http": {
        "server_zones": {
            "http_server_zone": {
                "ssl": {
                    "handshaked":4174,
                    "reuses":0,
                    "timedout":0,
                    "failed":0
                },
                "requests": {
                    "total":4327,
                    "processing":0,
                    "discarded":8
                },
                "responses": {
                    "200":4305,
                    "302":12,
                    "404":4
                },
                "data": {
                    "received":733955,
```

```
        "sent":59207757
    }
}
},
"location_zones": {
    "location_zone": {
        "requests": {
            "total":4158,
            "discarded":0
        },
        "responses": {
            "200":4157,
            "304":1
        },
        "data": {
            "received":538200,
            "sent":177606236
        }
    }
},
"caches": {
    "cache_zone": {
        "size":0,
        "cold":false,
        "hit": {
            "responses":0,
            "bytes":0
        },
        "stale": {
            "responses":0,
            "bytes":0
        },
        "updating": {
            "responses":0,
            "bytes":0
        },
        "revalidated": {
            "responses":0,
            "bytes":0
        },
        "miss": {
            "responses":0,
            "bytes":0,
            "responses_written":0,
            "bytes_written":0
        },
        "expired": {
            "responses":0,
            "bytes":0,
        }
    }
}
```

```
        "responses_written":0,
        "bytes_written":0
    },

    "bypass": {
        "responses":0,
        "bytes":0,
        "responses_written":0,
        "bytes_written":0
    }
}

"limit_conn": {
    "zone": {
        "passed":73,
        "skipped":0,
        "rejected":0,
        "exhausted":0
    }
},
"limit_req": {
    "zone": {
        "passed":54816,
        "skipped":0,
        "delayed":65,
        "rejected":26,
        "exhausted":0
    }
},
"upstreams": {
    "upstream": {
        "peers": {
            "192.168.16.4:80": {
                "server":"backend.example.com",
                "service":"_example._tcp",
                "backup":false,
                "weight":5,
                "state":"up",
                "selected": {
                    "current":2,
                    "total":232
                },
                "max_conn":5,
                "responses": {
                    "200":222,
                    "302":12
                },
                "data": {
                    "sent":543866,
                    "received":27349934
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        "health": {
            "fails":0,
            "unavailable":0,
            "downtime":0
        },
        "sid":"<server_id>"
    },
    "keepalive":2
}
},
"resolvers": {
    "resolver_zone": {
        "queries": {
            "name":442,
            "srv":2,
            "addr":0
        },
        "responses": {
            "success":440,
            "timedout":1,
            "format_error":0,
            "server_failure":1,
            "not_found":1,
            "unimplemented":0,
            "refused":1,
            "other":0
        }
    }
}
}
```

Набор метрик можно запросить по отдельной ветви JSON, построив соответствующий запрос. Например:

```
$ curl https://www.example.com/status/angie
$ curl https://www.example.com/status/connections
$ curl https://www.example.com/status/slabs
$ curl https://www.example.com/status/slabs/<zone>/slots
$ curl https://www.example.com/status/slabs/<zone>/slots/64
$ curl https://www.example.com/status/http/
$ curl https://www.example.com/status/http/server_zones
$ curl https://www.example.com/status/http/server_zones/<http_server_zone>
$ curl https://www.example.com/status/http/server_zones/<http_server_zone>/ssl
```

ⓘ Примечание

По умолчанию модуль использует для дат строки в формате ISO 8601; чтобы вместо этого использовать целочисленный формат эпохи UNIX, добавьте параметр `date=epoch` к строке запроса:

```
$ curl https://www.example.com/status/angie/load_time
```

```
"2024-04-01T00:59:59+01:00"  
  
$ curl https://www.example.com/status/angie/load_time?date=epoch  
  
1711929599
```

Состояние сервера

/status/angie

```
{  
    "version": "1.7.0",  
    "address": "192.168.16.5",  
    "generation": 1,  
    "load_time": "2024-09-19T16:15:43.805Z"  
    "config_files": {  
        "/etc/angie/angie.conf": "...",  
        "/etc/angie/mime.types": "..."  
    }  
}
```

version	Строка; версия запущенного сервера Angie PRO
build (PRO)	Строка; сборка, если указана при компиляции
address	Строка; адрес сервера, принял запрос к API
generation	Число; версия (поколение) конфигурации, отсчитываемая с последнего запуска Angie PRO
load_time	Строка; время последней перезагрузки конфигурации в формате <i>даты</i> ; строковые значения даются с миллисекундным разрешением
config_files	Объект; его члены — абсолютные имена всех файлов конфигурации Angie PRO, загруженных сейчас экземпляром сервера, а их значения — строковые представления содержимого файлов, например: <pre>{ "/etc/angie/angie.conf": "server {\n listen 80;\n # ... } }</pre>

⚠️ Осторожно

Объект config_files есть в /status/angie/, только если включена директива *api_config_files*.

Соединения

/status/connections

```
{
  "accepted": 2257,
  "dropped": 0,
  "active": 3,
  "idle": 1
}
```

<code>accepted</code>	Число; суммарное количество принятых клиентских соединений
<code>dropped</code>	Число; суммарное количество сброшенных клиентских соединений
<code>active</code>	Число; текущее количество активных клиентских соединений
<code>idle</code>	Число; текущее количество бездействующих клиентских соединений

Зоны разделяемой памяти с распределением slab

/status/slabs/<zone>

Статистика для зон разделяемой памяти с распределением slab, таких как `limit_conn`, `limit_req` и `HTTP cache`:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=limit_conn_zone:10m;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=limit_req_zone:10m rate=1r/s;
proxy_cache cache_zone;
```

В указанной таким образом зоне разделяемой памяти будет собираться следующая статистика:

<code>pages</code>	Объект; статистика по страницам памяти
<code>used</code>	Число; текущее количество используемых страниц памяти
<code>free</code>	Число; текущее количество свободных страниц памяти
<code>slots</code>	Объект; статистика по слотам памяти, по каждому из размеров. <code>slots</code> содержит данные по размеру слота памяти (8, 16, 32, и т.д., вплоть до половины размера страницы памяти в байтах)
<code>used</code>	Число; текущее количество используемых слотов памяти заданного размера
<code>free</code>	Число; текущее количество свободных слотов памяти заданного размера
<code>reqs</code>	Число; суммарное количество попыток выделения памяти указанного размера
<code>fails</code>	Число; количество неудавшихся попыток выделения памяти указанного размера

Пример:

```
{
  "pages": {
    "used": 2,
    "free": 506
  },
  "slots": {
    "64": {
      "used": 1,
      "free": 1
    }
  }
}
```

```
    "used": 1,
    "free": 63,
    "reqs": 1,
    "fails": 0
}
}
```

DNS-запросы к резолверу

/status/resolvers/<zone>

Для сбора статистики в директиве `resolver` нужно задать параметр `status_zone` (`HTTP` или `Stream`):

```
resolver 127.0.0.53 status_zone=resolver_zone;
```

В указанной таким образом зоне разделяемой памяти будет собираться следующая статистика:

<code>queries</code>	Объект; статистика запросов
<code>name</code>	Число; количество запросов на преобразование имен в адреса (A- и AAAA-запросы)
<code>srv</code>	Число; количество запросов на преобразование сервисов в адреса (SRV запросы)
<code>addr</code>	Число; количество запросов на преобразование адресов в имена (PTR-запросы)
<code>responses</code>	Объект; статистика ответов
<code>success</code>	Число; количество успешных ответов
<code>timedout</code>	Число; количество запросов, не дождавшихся ответа
<code>format_error</code>	Число; количество ответов с кодом 1 (Format Error)
<code>server_failure</code>	Число; количество ответов с кодом 2 (Server Failure)
<code>not_found</code>	Число; количество ответов с кодом 3 (Name Error)
<code>unimplemented</code>	Число; количество ответов с кодом 4 (Not Implemented)
<code>refused</code>	Число; количество ответов с кодом 5 (Refused)
<code>other</code>	Число; количество запросов, завершенных с другим ненулевым кодом
<code>sent</code>	Объект; статистика отправленных DNS-запросов
<code>a</code>	Число; количество запросов типа A
<code>aaaa</code>	Число; количество запросов типа AAAA
<code>ptr</code>	Число; количество запросов типа PTR
<code>srv</code>	Число; количество запросов типа SRV

Коды ответов описаны в RFC 1035, часть 4.1.1.

Различные типы DNS-записей описаны в RFC 1035, RFC 2782 и RFC 3596.

Пример:

```
{
  "queries": {
    "name": 442,
    "srv": 2,
    "addr": 0
  },
  "responses": {
    "success": 440,
    "timedout": 1,
```

```
"format_error": 0,
"server_failure": 1,
"not_found": 1,
"unimplemented": 0,
"refused": 1,
},

"sent": {
    "a": 185,
    "aaaa": 245,
    "srv": 2,
    "ptr": 12
}
}
```

HTTP server и location

/status/http/server_zones/<zone>

Для сбора статистики в контексте *server* нужно задать директиву *status_zone*:

```
server {
    ...
    status_zone server_zone;
}
```

В указанной таким образом зоне разделяемой памяти будет собираться следующая статистика:

ssl	Объект; SSL-метрики. Присутствует, если в <i>server</i> есть <i>listen ssl</i> ;
handshaked	Число; суммарное количество успешных SSL-рукопожатий
reuses	Число; суммарное количество повторных использований SSL-сессий во время SSL-рукопожатий
timeout	Число; суммарное количество SSL-рукопожатий с истекшим таймаутом
failed	Число; суммарное количество неуспешных SSL-рукопожатий
requests	Объект; метрики запросов
total	Число; суммарное количество клиентских запросов
processing	Число; текущее количество обслуживаемых клиентских запросов
discarded	Число; суммарное количество запросов завершенных без отправки ответа
responses	Объект; метрики ответов
<code>	Число; ненулевое количество ответов со статусом <code> (100-599)
xxx	Число; ненулевое количество ответов с другим кодом статуса
data	Объект; метрики данных
received	Число; суммарное количество байт, полученные от клиентов
sent	Число; суммарное количество байт, отправленное клиентам

Пример:

```
"ssl": {
    "handshaked": 4174,
    "reuses": 0,
    "timeout": 0,
    "failed": 0
},
```

```
"requests": {  
    "total": 4327,  
    "processing": 0,  
    "discarded": 0  
},  
  
"responses": {  
    "200": 4305,  
    "302": 6,  
    "304": 12,  
    "404": 4  
},  
  
"data": {  
    "received": 733955,  
    "sent": 59207757  
}
```

/status/http/location_zones/<zone>

Для сбора статистики в контексте *location* или *if в location* нужно задать директиву *status_zone*:

```
location / {  
    root /usr/share/angie/html;  
    status_zone location_zone;  
  
    if ($request_uri ~* "^/condition") {  
        # ...  
        status_zone if_location_zone;  
    }  
}
```

В указанной таким образом зоне разделяемой памяти будет собираться следующая статистика:

requests	Объект; метрики запросов
total	Число; суммарное количество клиентских запросов
discarded	Число; суммарное количество запросов завершенных без отправки ответа
responses	Объект; метрики ответов
<code>	Число; ненулевое количество ответов со статусом <code> (100-599)
xxx	Число; ненулевое количество ответов с другим кодом статуса
data	Объект; метрики данных
received	Число; суммарное количество байт, получено от клиентов
sent	Число; суммарное количество байт, отправленное клиентам

Пример:

```
{  
    "requests": {  
        "total": 4158,  
        "discarded": 0  
    },  
  
    "responses": {  
        "200": 4157,
```

```

    "304": 1
    },

    "data": {
        "received": 538200,
        "sent": 177606236
    }
}

```

Stream server

`/status/stream/server_zones/<zone>`

Для сбора статистики в контексте `server` нужно задать директиву `status_zone`:

```

server {
    ...
    status_zone server_zone;
}

```

В указанной таким образом зоне разделяемой памяти будет собираться следующая статистика:

<code>ssl</code>	Объект; SSL-метрики. Присутствует, если в <code>server</code> есть <code>listen ssl</code> ;
<code>handshaked</code>	Число; суммарное количество успешных SSL-рукопожатий
<code>reuses</code>	Число; суммарное количество повторных использований SSL-сессий во время SSL-рукопожатий
<code>timeout</code>	Число; суммарное количество SSL-рукопожатий с истекшим таймаутом
<code>failed</code>	Число; суммарное количество неуспешных SSL-рукопожатий
<code>connections</code>	Объект; метрики соединений
<code>total</code>	Число; суммарное количество клиентских соединений
<code>processing</code>	Число; текущее количество обслуживаемых клиентских соединений
<code>discarded</code>	Число; суммарное количество клиентских соединений, завершенных без создания сессии
<code>passed</code>	Число; суммарное количество клиентских соединений, переданных на другой прослушивающий порт директивами <code>pass</code>
<code>sessions</code>	Объект; метрики сессий
<code>success</code>	Число; количество сессий, завершенных с кодом 200, что означает успешное завершение
<code>invalid</code>	Число; количество сессий, завершенных с кодом 400, случается, когда сервер не может прочитать данные от клиента, например, заголовок PROXY protocol
<code>forbidden</code>	Число; количество сессий, завершенных с кодом 403, когда доступ запрещен, например, ограничен для определенного адреса клиента
<code>internal_error</code>	Число; количество сессий, завершенных с кодом 500, внутренняя ошибка сервера
<code>bad_gateway</code>	Число; количество сессий, завершенных с кодом 502, Bad Gateway, если, например, сервер в <code>upstream</code> недоступен или не может быть выбран
<code>service_unavailable</code>	Число; количество сессий, завершенных с кодом 503, Service Unavailable, если, например, доступ ограничен числом входящих соединений
<code>data</code>	Объект; метрики данных
<code>received</code>	Число; суммарное количество байт, полученное от клиентов
<code>sent</code>	Число; суммарное количество байт, отправленное клиентам

Пример:

```
{  
    "ssl": {  
        "handshaked": 24,  
        "reuses": 0,  
        "timedout": 0,  
        "failed": 0  
    },  
  
    "connections": {  
        "total": 24,  
        "processing": 1,  
        "discarded": 0,  
        "passed": 2  
    },  
  
    "sessions": {  
        "success": 24,  
        "invalid": 0,  
        "forbidden": 0,  
        "internal_error": 0,  
        "bad_gateway": 0,  
        "service_unavailable": 0  
    },  
  
    "data": {  
        "received": 2762947,  
        "sent": 53495723  
    }  
}
```

HTTP caches

```
proxy_cache cache_zone;
```

/status/http/caches/<cache>

Для каждой зоны, сконфигурированной в *proxy_cache*, хранятся следующие данные:

```
{  
    "name_zone": {  
        "size": 0,  
        "cold": false,  
        "hit": {  
            "responses": 0,  
            "bytes": 0  
        },  
  
        "stale": {  
            "responses": 0,  
            "bytes": 0  
        },  
  
        "updating": {  
            "responses": 0,  
            "bytes": 0  
        }  
    }  
}
```

```
        "bytes": 0
    },

    "revalidated": {
        "responses": 0,
        "bytes": 0
    },

    "miss": {
        "responses": 0,
        "bytes": 0,
        "responses_written": 0,
        "bytes_written": 0
    },

    "expired": {
        "responses": 0,
        "bytes": 0,
        "responses_written": 0,
        "bytes_written": 0
    },

    "bypass": {
        "responses": 0,
        "bytes": 0,
        "responses_written": 0,
        "bytes_written": 0
    }
}
}
```

size	Число; текущий размер кэша
max_size	Число; ограничение на максимальный размер кэша, если задано в конфигурации
cold	Логическое значение; true, пока загрузчик кэша подгружает данные с диска
hit	Объект; метрики возвращенных из кэша ответов (<i>proxy_cache_valid</i>)
responses	Число; суммарное количество ответов, прочитанных из кэша
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных из кэша
stale	Объект; метрики просроченных ответов, возвращенных из кэша (<i>proxy_cache_use_stale</i>)
responses	Число; суммарное количество ответов, прочитанных из кэша
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных из кэша
updating	Объект; метрики просроченных ответов, возвращенных из кэша, пока данные в кэше обновляются (<i>proxy_cache_use_stale updating</i>)
responses	Число; суммарное количество ответов, прочитанных из кэша
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных из кэша
revalidated	Объект; метрики просроченных и ревалидированных ответов, возвращенных из кэша (<i>proxy_cache_revalidate</i>)
responses	Число; суммарное количество ответов, прочитанных из кэша
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных из кэша
miss	Объект; метрики ответов, не найденных в кэше
responses	Число; суммарное количество соответствующих ответов
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных с проксируемого сервера
responses_written	Число; суммарное количество ответов, записанных в кэш
bytes_written	Число; суммарное количество байт, записанных в кэш
expired	Объект; количество ответов, возвращенных не из кэша, т.к. просрочены
responses	Число; суммарное количество соответствующих ответов
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных с проксируемого сервера
responses_written	Число; суммарное количество ответов, записанных в кэш
bytes_written	Число; суммарное количество байт, записанных в кэш
bypass	Объект; статистика ответов, возвращенных в обход кэша (<i>proxy_cache_bypass</i>)
responses	Число; суммарное количество соответствующих ответов
bytes	Число; суммарное количество байт, прочитанных с проксируемого сервера
responses_written	Число; суммарное количество ответов, записанных в кэш
bytes_written	Число; суммарное количество байт, записанных в кэш

Добавлено в версии 1.2.0: PRO

В Angie PRO при включении шардинга кэша с помощью директив *proxy_cache_path* отдельные шарды указываются как объекты-члены в объекте **shards**:

shards	Объект; его члены — отдельные шарды
< shard >	Объект; представляет отдельный шард, а имя объекта — путь кэша
sizes	Число; текущий размер шарда
max_size	Число; максимальный размер шарда, если задан в конфигурации
cold	Логическое значение; true, пока загрузчик кэша подгружает данные с диска

```
{
  "name_zone": {
    "shards": {
      "/path/to/shard1": {
        ...
      }
    }
  }
}
```

```
        "size": 0,
        "cold": false
    },
    "/path/to/shard2": {
        "size": 0,
        "cold": false
    }
}
```

limit_conn

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=limit_conn_zone:10m;
```

/status/http/limit_conns/<zone>, /status/stream/limit_conns/<zone>

Каждая из сконфигурированных зон: *limit_conn* в *http* или *limit_conn* в *stream* содержит следующие данные

```
{
    "passed": 73,
    "skipped": 0,
    "rejected": 0,
    "exhausted": 0
}
```

passed	Число; суммарное количество переданных на проксируемый сервер соединений
skipped	Число; суммарное количество соединений, переданных с нулевым или превосходящим 255 байт <key>
rejected	Число; суммарное количество соединений сверх сконфигурированного ограничения
exhausted	Число; суммарное количество соединений, сброшенных из-за переполнения хранилища зоны

limit_req

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=limit_req_zone:10m rate=1r/s;
```

/status/http/limit_reqs/<zone>

Каждая из сконфигурированных зон *limit_req* содержит следующие данные

```
{
    "passed": 54816,
    "skipped": 0,
    "delayed": 65,
    "rejected": 26,
    "exhausted": 0
}
```

passed	Число; суммарное количество проксируемых соединений
skipped	Число; суммарное количество соединений, переданных с нулевым или превосходящим 255 байт <key>
delayed	Число; суммарное количество задержанных соединений
rejected	Число; суммарное количество сброшенных соединений
exhausted	Число; суммарное количество соединений, сброшенных из-за переполнения хранилища зоны

HTTP upstream

Добавлено в версии 1.1.0.

Чтобы включить сбор следующих метрик, задайте директиву `zone` в контексте `upstream`, например:

```
upstream upstream {
    zone upstream 256k;
    server backend.example.com service=_example._tcp resolve max_conns=5;
    keepalive 4;
}
```

`/status/http/upstreams/<upstream>`

где `<upstream>` — имя *upстрима*, в конфигурации которого указана директива `zone`.

```
{
  "peers": {
    "192.168.16.4:80": {
      "server": "backend.example.com",
      "service": "_example._tcp",
      "backup": false,
      "weight": 5,
      "state": "up",
      "selected": {
        "current": 2,
        "total": 232
      },
      "max_conns": 5,
      "responses": {
        "200": 222,
        "302": 12
      },
      "data": {
        "sent": 543866,
        "received": 27349934
      },
      "health": {
        "fails": 0,
        "unavailable": 0,
        "downtime": 0
      }
    }
  }
}
```

```
        "sid": "<server_id>"  
    }  
,  
    "keepalive": 2  
}
```

peers	Объект; содержит метрики всех пиров апстрима во вложенных объектах, имена которых — канонические представления адресов этих пиров. Внутри каждого вложенного объекта:
server	Строка; сервер, как он указан в директиве <i>server</i>
service	Строка; имя сервиса, указанное в директиве <i>server</i> , если сконфигурировано
slow_start (PRO 1.4.0+)	Число; заданное для сервера значение <i>slow_start</i> , выраженное в секундах. При задании значения через <i>соответствующий подраздел API</i> динамической конфигурации можно указать не только число секунд, но и <i>время</i> с точностью до миллисекунд.
backup	Логическое значение; <i>true</i> для backup серверов
weight	Число; сконфигурированный <i>weight</i>
state	Строка; текущее состояние пира, и какие запросы ему отправляются: <ul style="list-style-type: none"> • checking (PRO): настроен как <i>essential</i> и проверяется, отправляются только <i>проверочные запросы</i>; • down: отключен вручную, не отправляются никакие запросы; • draining (PRO): аналогичен <i>down</i>, но отправляются запросы сессий, привязанных ранее через <i>sticky</i>; • recovering: восстанавливается после сбоя согласно <i>slow_start</i>, отправляется все больше запросов; • unavailable: достиг предела <i>maxfails</i>, отправляются пробные клиентские запросы с интервалом <i>fail_timeout</i>; • unhealthy (PRO): неработающий, отправляются только <i>проверочные запросы</i>; • up: работоспособен, запросы отправляются как обычно.
selected	Объект; статистика выбора пиров
current	Число; текущее количество соединений к пиру
total	Число; общее количество запросов переданных пиру
last	Строка или число; время последнего выбора пира в формате <i>даты</i>
max_conns	Число; <i>максимальное</i> количество одновременных активных соединений к пиру, если сконфигурировано
responses	Объект; статистика ответов
<code><code></code>	Число; ненулевое количество ответов со статусом <i><code></i> (100-599)
xxx	Число; ненулевое количество ответов с другим кодом статуса
data	Объект; метрики данных
received	Число; суммарное количество байт, полученные от пира
sent	Число; суммарное количество байт, отправленное пиру
health	Объект; статистика по состоянию пира
fails	Число; общее количество неудачных попыток работы с пиром
unavailable	Число; сколько раз пир становился <i>unavailable</i> по достижении значения <i>maxfails</i>
downtime	Число; суммарное время (в миллисекундах), в течение которого пир был недоступен для выбора как <i>unavailable</i>
downstart (PRO 1.3.0+)	Строка или число; время, когда пир стал <i>unavailable</i> , в формате <i>даты</i>
header_time	Число; среднее время (в миллисекундах) получения заголовков ответа от сервера; см. директиву <i>response_time_factor (PRO)</i>
response_time (PRO 1.3.0+)	Число; среднее время (в миллисекундах) получения ответа от сервера; см. директиву <i>response_time_factor (PRO)</i>
sid	Строка; <i>id сервера</i> , указанный в конфигурации апстрима
keepalive	Число; текущее количество кэшированных соединений

health/probes (PRO)

Изменено в версии 1.2.0: PRO

Если для апстрима настроены проверки *upstream_probe (PRO)*, то в объекте **health** также есть вложенный объект **probes**, содержащий счетчики проверок работоспособности сервера, а **state**, помимо значений из таблицы выше, может принимать значения **checking** и **unhealthy**:

```
{  
    "192.168.16.4:80": {  
        "state": "unhealthy",  
        "...": "...",  
        "health": {  
            "...": "...",  
            "probes": {  
                "count": 10,  
                "fails": 10,  
                "last": "2024-09-19T09:56:07Z"  
            }  
        }  
    }  
}
```

Значение **checking** у **state** не учитывается в **downtime** и означает, что сервер, проверка которого настроена с параметром **essential**, еще не проверялся; значение **unhealthy** — что сервер неработающий. Оба эти состояния также означают, что сервер не участвует в балансировке. Детали проверок см. в описании *upstream_probe*.

Счетчики в **probes**:

count	Число; общее количество проверок этого сервера
fails	Число; количество неуспешных проверок
last	Строка или число; время последней проверки в формате <i>даты</i>

queue (PRO)

Изменено в версии 1.4.0: PRO

Если для апстрима настроена *очередь запросов*, то в объекте апстрима также есть вложенный объект **queue**, содержащий счетчики запросов в очереди:

```
{  
    "queue": {  
        "queued": 20112,  
        "waiting": 1011,  
        "dropped": 6031,  
        "timedout": 560,  
        "overflows": 13  
    }  
}
```

Значения счетчиков суммируются по всем рабочим процессам:

queued	Число; общее количество запросов, попавших в очередь
waiting	Число; текущее количество запросов в очереди
dropped	Число; общее количество запросов, удаленных из очереди из-за того, что клиент преждевременно закрыл соединение
timedout	Число; общее количество запросов, удаленных из очереди по таймауту
overflows	Число; общее количество случаев переполнения очереди

Stream upstream

Чтобы включить сбор следующих метрик, задайте директиву `zone` в контексте `upstream`, например:

```
upstream upstream {
    zone upstream 256k;
    server backend.example.com service=_example._tcp resolve max_conns=5;
    keepalive 4;
}
```

`/status/stream/upstreams/<upstream>`

Здесь `<upstream>` — имя *анстрима*, в конфигурации которого использована директива `zone`.

```
{
  "peers": {
    "192.168.16.4:1935": {
      "server": "backend.example.com",
      "service": "_example._tcp",
      "backup": false,
      "weight": 5,
      "state": "up",
      "selected": {
        "current": 2,
        "total": 232
      },
      "max_conns": 5,
      "data": {
        "sent": 543866,
        "received": 27349934
      },
      "health": {
        "fails": 0,
        "unavailable": 0,
        "downtime": 0
      }
    }
  }
}
```

peers	Объект; содержит метрики всех пиров апстрима во вложенных объектах, имена которых — канонические представления адресов этих пиров. Внутри каждого вложенного объекта:
server	Строка; адрес, заданный директивой <i>server</i>
service	Строка; имя сервиса, если оно указано в директиве <i>server</i>
slow_start (PRO 1.4.0+)	Число; заданное для сервера значение <i>slow_start</i> , выраженное в секундах. При задании значения через <i>соответствующий подраздел</i> API динамической конфигурации можно указать не только число секунд, но и <i>время</i> с точностью до миллисекунд.
backup	Логическое значение; <i>true</i> для запасных серверов
weight	Число; заданный для пира <i>вес</i>
state	Строка; текущее состояние пира: <ul style="list-style-type: none">• <i>up</i>: работоспособен, запросы отправляются как обычно;• <i>down</i>: отключен вручную, не отправляются никакие запросы;• <i>draining</i> (PRO): аналогичен <i>down</i>, но отправляются запросы сессий, привязанных ранее через <i>sticky</i>;• <i>unavailable</i>: достиг предела <i>maxfails</i>, отправляются пробные клиентские запросы с интервалом <i>fail_timeout</i>;• <i>recovering</i>: восстанавливается после сбоя согласно <i>slow_start</i>, отправляется все больше запросов;• <i>checking</i> (PRO): настроен как <i>essential</i> и проверяется, отправляются только <i>проверочные запросы</i>;• <i>unhealthy</i> (PRO): неработающий, отправляются только <i>проверочные запросы</i>.
selected	Объект; статистика выбора этого пира для подключения
current	Число; текущее количество подключений к пиру
total	Число; общее количество подключений, направленных этому пиру
last	Строка или число; время, когда пир был выбран в последний раз, в формате <i>даты</i>
max_conns	Число; <i>максимальное</i> количество одновременных активных подключений к пиру, если оно задано
data	Объект; статистика передачи данных
received	Число; общее количество байт, полученные от пира
sent	Число; общее количество байт, отправленное пиру
health	Объект; статистика по состоянию пира
fails	Число; общее количество неудачных попыток связаться с пиром
unavailable	Число; общее количество переходов в состояние <i>unavailable</i> по достижении значения <i>maxfails</i>
downtime	Число; общее время в миллисекундах, в течение которого пир находился в состоянии <i>unavailable</i> (недоступен для выбора)
downstart	Строка или число; время, когда пир последний раз стал <i>unavailable</i> , в формате <i>даты</i>
connect_time (PRO 1.4.0+)	Число; среднее время (в миллисекундах) установления соединения с сервером; см. директиву <i>response_time_factor (PRO)</i>
first_byte_time (PRO 1.4.0+)	Число; среднее время (в миллисекундах) получения первого байта ответа от сервера; см. директиву <i>response_time_factor (PRO)</i>
last_byte_time (PRO 1.4.0+)	Число; среднее время (в миллисекундах) получения полного ответа от сервера; см. директиву <i>response_time_factor (PRO)</i>

Изменено в версии 1.4.0: PRO

Если в Angie PRO для апстрима настроены проверки *upstream_probe (PRO)*, то в объекте **health** также есть вложенный объект **probes**, содержащий счетчики проверок работоспособности сервера, а **state**, помимо значений из таблицы выше, может принимать значения *checking* и *unhealthy*:

```
{  
    "192.168.16.4:80": {  
        "state": "unhealthy",  
        "...": "...",  
        "health": {  
            "...": "...",  
            "probes": {  
                "count": 2,  
                "fails": 2,  
                "last": "2024-09-19T11:03:54Z"  
            }  
        }  
    }  
}
```

Значение `checking` у `state` означает, что сервер, проверка которого настроена с параметром `essential`, еще не проверялся; значение `unhealthy` — что сервер неработающий. Оба эти состояния также означают, что сервер не участвует в балансировке. Детали проверок см. в описании `upstream_probe`.

Счетчики в `probes`:

<code>count</code>	Число; общее количество проверок этого сервера
<code>fails</code>	Число; количество неуспешных проверок
<code>last</code>	Строка или число; время последней проверки в формате <code>даты</code>

API динамической конфигурации (PRO)

Добавлено в версии 1.2.0: PRO

В составе API есть раздел `/config`, позволяющий динамически менять конфигурацию Angie PRO в формате JSON с помощью HTTP-запросов PUT, PATCH и DELETE. Все изменения атомарны: новые настройки применяются целиком либо не применяются вовсе. При ошибке Angie PRO сообщит, в чем причина.

Подразделы `/config`

Сейчас в разделе `/config` доступна настройка отдельных серверов в составе апстримов для модулей `HTTP` и `stream`; число настроек, к которым применима динамическая конфигурация, планомерно увеличивается.

`/config/http/upstreams/<upstream>/servers/<name>`

Позволяет настраивать отдельные серверы в составе апстрима, в том числе добавлять новые и удалять настроенные.

Параметры в составе пути URI:

<upstream>	Имя блока <code>upstream</code> ; чтобы настраивать его через <code>/config</code> , в нем должна быть задана директива <code>zone</code> , определяющая зону разделяемой памяти.
<name>	Имя конкретного сервера в составе указанного <code><upstream></code> ; задается в формате <code><service>@<host></code> , где: <ul style="list-style-type: none">• <code><service></code> — необязательная часть, задающая имя сервиса в целях разрешения SRV-записей.• <code><host></code> — доменное имя сервиса (при наличии <code>resolve</code>) или IP-адрес; также можно указать порт.

Например, для следующей конфигурации:

```
upstream backend {
    server backend.example.com:8080 service=_http._tcp resolve;
    server 127.0.0.1;
    zone backend 1m;
}
```

Допустимы такие имена серверов:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/_http._tcp@backend.
˓→example.com:8080/
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/127.0.0.1/
```

Этот подраздел API позволяет задавать параметры `weight`, `max_conns`, `maxfails`, `fail_timeout`, `backup`, `down` и `sid`, описанные в разделе `server`.

ⓘ Примечание

Отдельного параметра `drain` здесь нет; включить режим `drain` можно, задав для `down` строковое значение `drain`:

```
$ curl -X PUT -d "drain" \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com/down
```

Пример:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com?
˓→defaults=on
```

```
{
  "weight": 1,
  "max_conns": 0,
  "maxfails": 1,
  "fail_timeout": 10,
  "backup": true,
  "down": false,
  "sid": ""
}
```

Фактически доступны будут только те параметры, которые поддерживает текущий метод балансировки нагрузки `анстрима`. Так, если апстрим настроен с методом балансировки `random`:

```
upstream backend {
    zone backend 256k;
```

```
server backend.example.com resolve max_conns=5;
random;
}
```

То добавить в него новый сервер с параметром `backup` невозможно:

```
$ curl -X PUT -d '{ "backup": true }' \
http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend1.example.com
```

```
{
  "error": "FormatError",
  "description": "The \"backup\" field is unknown."
}
```

ⓘ Примечание

Даже с совместимым методом балансировки параметр `backup` можно задать лишь при добавлении нового сервера.

При удалении серверов можно установить аргумент `connection_drop=<значение>` (PRO), чтобы переопределить настройки `proxy_connection_drop`, `grpc_connection_drop`, `fastcgi_connection_drop`, `scgi_connection_drop` и `uwsgi_connection_drop`:

```
$ curl -X DELETE \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend1.example.com?
→connection_drop=off

$ curl -X DELETE \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend2.example.com?
→connection_drop=on

$ curl -X DELETE \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend3.example.com?
→connection_drop=1000
```

`/config/stream/upstreams/<upstream>/servers/<name>`

Позволяет настраивать отдельные серверы в составе апстрима, в том числе добавлять новые и удалять настроенные.

Параметры в составе пути URI:

<code><upstream></code>	Имя блока <code>upstream</code> ; чтобы настраивать его через <code>/config</code> , в нем должна быть задана директива <code>zone</code> , определяющая зону разделяемой памяти.
<code><name></code>	Имя конкретного сервера в составе указанного <code><upstream></code> ; задается в формате <code><service>@<host></code> , где: <ul style="list-style-type: none">• <code><service>@</code> — необязательная часть, задающая имя сервиса в целях разрешения SRV-записей.• <code><host></code> — доменное имя сервиса (при наличии <code>resolve</code>) или IP-адрес; также можно указать порт.

Например, для следующей конфигурации:

```
upstream backend {
    server backend.example.com:8080 service=_example._tcp resolve;
    server 127.0.0.1:12345;
    zone backend 1m;
}
```

Допустимы такие имена серверов:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/_example._tcp@backend.
˓→example.com:8080/
$ curl http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/127.0.0.1:12345/
```

Этот подраздел API позволяет задавать параметры `weight`, `max_conns`, `maxfails`, `fail_timeout`, `backup` и `down`, описанные в разделе `server`.

ⓘ Примечание

Отдельного параметра `drain` здесь нет; включить режим `drain` можно, задав для `down` строковое значение `drain`:

```
$ curl -X PUT -d "drain" \
http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend.example.com/down
```

Пример:

```
curl http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend.example.com?
˓→defaults=on
```

```
{
    "weight": 1,
    "max_conns": 0,
    "maxfails": 1,
    "fail_timeout": 10,
    "backup": true,
    "down": false,
}
```

Фактически доступны будут только те параметры, которые поддерживает текущий метод балансировки нагрузки *апстрима*. Так, если апстрем настроен с методом балансировки `random`:

```
upstream backend {
    zone backend 256k;
    server backend.example.com resolve max_conns=5;
    random;
}
```

То добавить в него новый сервер с параметром `backup` невозможно:

```
$ curl -X PUT -d '{ "backup": true }' \
http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend1.example.com
```

```
{
    "error": "FormatError",
    "description": "The \"backup\" field is unknown."
}
```

1 Примечание

Даже с совместимым методом балансировки параметр `backup` можно задать лишь при добавлении нового сервера.

При удалении серверов можно установить аргумент `connection_drop=<значение>` (PRO), чтобы переопределить настройки `proxy_connection_drop`:

```
$ curl -X DELETE \
    http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend1.example.com?
↪connection_drop=off

$ curl -X DELETE \
    http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend2.example.com?
↪connection_drop=on

$ curl -X DELETE \
    http://127.0.0.1/config/stream/upstreams/backend/servers/backend3.example.com?
↪connection_drop=1000
```

HTTP-методы

Рассмотрим семантику каждого из применимых к этому разделу HTTP-методов на примере следующей конфигурации апстрима:

```
http {
    # ...

    upstream backend {
        zone upstream 256k;
        server backend.example.com resolve max_conns=5;
        # ...
    }

    server {
        # ...

        location /config/ {
            api /config/;

            allow 127.0.0.1;
            deny all;
        }
    }
}
```

GET

HTTP-метод GET позволяет запросить сущность по любому существующему пути в пределах `/config` так же, как это делается в других разделах API.

Например, для ветки серверов апстрима `/config/http/upstreams/backend/servers/` допустимы такие запросы:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend.example.com/max_
→conns
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers
$ # ...
$ curl http://127.0.0.1/config
```

Получить параметры по умолчанию можно с аргументом `defaults=on`:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers?defaults=on
```

```
{
  "backend.example.com": {
    "weight": 1,
    "max_conns": 5,
    "maxfails": 1,
    "fail_timeout": 10,
    "backup": false,
    "down": false,
    "sid": ""
  }
}
```

PUT

HTTP-метод PUT позволяет создать новую JSON-сущность по указанному пути или *полностью* заменить существующую.

Например, чтобы добавить не заданный ранее параметр `max_fails` у сервера `backend.example.com` в апстриме `backend`:

```
$ curl -X PUT -d '2' \
  http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com/max_
→fails
```

```
{
  "success": "Updated",
  "description": "Existing configuration API entity \"/config/http/upstreams/
→backend/servers/backend.example.com/max_fails\" was updated with replacing."
}
```

Проверим изменения:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com
```

```
{
  "max_conns": 5,
  "maxfails": 2
}
```

DELETE

HTTP-метод `DELETE` удаляет *ранее заданные* настройки по указанному пути; при этом восстанавливаются значения по умолчанию, если они есть.

Например, чтобы удалить измененный ранее параметр `max_fails` у сервера `backend.example.com` в апстриме `backend`:

```
$ curl -X DELETE \
    http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com/max_
→fails
```

```
{
    "success": "Reset",
    "description": "Configuration API entity \"/config/http/upstreams/backend/servers/
→backend.example.com/max_fails\" was reset to default."
}
```

Проверим изменения с аргументом `defaults=on`:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com?
→defaults=on
```

```
{
    "weight": 1,
    "max_conns": 5,
    "max_fails": 1,
    "fail_timeout": 10,
    "backup": false,
    "down": false,
    "sid": ""
}
```

Параметр `max_fails` вернулся к значению по умолчанию.

PATCH

HTTP-метод `PATCH` позволяет создать новую сущность по указанному пути либо частично заменить или дополнить существующую ([RFC 7386](#)), отправив в данных JSON-определение.

Метод работает так: если сущности, указанные в новом определении, уже есть в конфигурации, они будут перезаписаны; если их нет, то они будут добавлены.

Например, чтобы поменять значение параметра `down` у сервера `backend.example.com` в апстриме `backend`, оставив прочее без изменений:

```
$ curl -X PATCH -d '{ \"down\": true }' \
http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com
```

```
{
    "success": "Updated",
    "description": "Existing configuration API entity \"/config/http/upstreams/
→backend/servers/backend.example.com\" was updated with merging."
}
```

Проверим изменения:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com
```

```
{  
    "max_conns": 5,  
    "down": true  
}
```

Обратите внимание, что переданный с запросом PATCH JSON-объект *слился* с уже существующим, а не заменил его целиком, как было бы с PUT.

Особый случай представляют значения `null`; они используются для удаления отдельных элементов конфигурации в ходе такого слияния.

ⓘ Примечание

Такое удаление аналогично действию DELETE; в частности, восстанавливаются значения по умолчанию.

Например, чтобы удалить добавленный ранее параметр `down` и одновременно с этим изменить `max_conns`:

```
$ curl -X PATCH -d '{ "down": null, "max_conns": 6 }' \  
http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com
```

```
{  
    "success": "Updated",  
    "description": "Existing configuration API entity \"/config/http/upstreams/  
→backend/servers/backend.example.com\" was updated with merging."  
}
```

Проверим изменения:

```
$ curl http://127.0.0.1/config/http/upstreams/backend/servers/backend.example.com
```

```
{  
    "max_conns": 6  
}
```

Параметр `down`, для которого было передано значение `null`, удален; значение `max_conns` изменено.

Auth Basic

Позволяет ограничить доступ к ресурсам с проверкой имени и пароля пользователя по протоколу «HTTP Basic Authentication».

Ограничить доступ можно также по *адресу* или по *результату подзапроса*. Одновременное ограничение доступа по адресу и паролю управляется директивой *satisfy*.

Пример конфигурации

```
location / {
    auth_basic      "closed site";
    auth_basic_user_file conf/htpasswd;
}
```

Директивы

auth_basic

<i>Синтаксис</i>	auth_basic строка off;
По умолчанию	auth_basic off;
<i>Контекст</i>	http, server, location, limit_except

Включает проверку имени и пароля пользователя по протоколу «HTTP Basic Authentication». Заданный параметр используется в качестве *realm*. В значении параметра допустимо использование переменных.

<i>off</i>	отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы <i>auth_basic</i>
------------	--

auth_basic_user_file

<i>Синтаксис</i>	auth_basic_user_file файл;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location, limit_except

Задает *файл*, в котором хранятся имена и пароли пользователей. Формат файла следующий:

```
# комментарий имя1:пароль1 имя2:пароль2:комментарий имя3:пароль3
```

В имени *файла* можно использовать переменные.

Поддерживаются следующие типы паролей:

- зашифрованные функцией *crypt()*; могут быть созданы с помощью утилиты *htpasswd* из дистрибутива HTTP-сервера Apache или команды «*openssl passwd*»;
- хэшированные с помощью алгоритма, основанного на MD5, по версии Apache (apr1); могут быть созданы теми же инструментами;
- заданные согласно синтаксису «{схема}данные» как описано в RFC 2307; в настоящий момент реализованы схемы *PLAIN* (в качестве примера, не следует применять), *SHA* (простое SHA-1 хэширование, не следует применять) и *SSHA* (SHA-1 хэширование с солью, используется в некоторых программах, в частности OpenLDAP и Dovecot).

⚠️ Осторожно

Поддержка схемы SHA была добавлена лишь для облегчения процесса миграции файлов паролей с других веб-серверов. Ее не следует применять для новых паролей, т.к. используемое при этом SHA-1 хэширование без соли уязвимо к взлому при помощи [радужных таблиц](#).

Auth Request

Предоставляет возможность авторизации клиента, основанной на результате подзапроса. Если подзапрос возвращает код ответа 2xx, доступ разрешается. Если 401 или 403 — доступ запрещается с соответствующим кодом ошибки. Любой другой код ответа, возвращаемый подзапросом, считается ошибкой.

При ошибке 401 клиенту также передается заголовок «WWW-Authenticate» из ответа подзапроса.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_auth_request_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Модуль может быть скомбинирован с другими модулями доступа, такими как *Access* и *Auth Basic* с помощью директивы *satisfy*.

Пример конфигурации

```
location /private/ {
    auth_request /auth;
}
...
}

location = /auth {
    proxy_pass ...
    proxy_pass_request_body off;
    proxy_set_header Content-Length "";
    proxy_set_header X-Original-URI $request_uri;
}
```

Директивы

auth_request

Синтаксис `auth_request uri | off;`
По умолчанию `auth_request off;`

Контекст `http, server, location`

Включает авторизацию, основанную на результате выполнения подзапроса, и задает URI, на который будет отправлен подзапрос.

auth_request_set

Синтаксис auth_request_set \$переменная значение;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Устанавливает переменную в запросе в заданное значение после завершения запроса авторизации. Значение может содержать переменные из запроса авторизации, например, \$upstream_http_*

AutoIndex

Обслуживает запросы, оканчивающиеся косой чертой (/), и выдает листинг каталога. Обычно запрос попадает к модулю AutoIndex, когда модуль Index не нашел индексный файл.

Пример конфигурации

```
location / {  
    autoindex on;  
}
```

Директивы

autoindex

Синтаксис autoindex on | off;

По умолчанию autoindex off;

Контекст http, server, location

Разрешает или запрещает вывод листинга каталога.

autoindex_exact_size

Синтаксис autoindex_exact_size on | off;

По умолчанию autoindex_exact_size on;

Контекст http, server, location

Для *формата* HTML определяет, как выводить размеры файлов в листинге каталога: точно или округляя до килобайт, мегабайт и гигабайт.

autoindex_format

<i>Синтаксис</i>	autoindex_format html xml json jsonp;
По умолчанию	autoindex_format html;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает формат вывода листинга каталога.

При использовании формата JSONP имя callback-функции задается в аргументе запроса *callback*. Если аргумент отсутствует или имеет пустое значение, то используется формат JSON.

Вывод в формате XML может быть преобразован при помощи модуля [XSLT](#).

autoindex_localtime

<i>Синтаксис</i>	autoindex_localtime on off;
По умолчанию	autoindex_localtime off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Для *формата* HTML определяет, в какой временной зоне выводить время в листинге каталога: в локальной или в UTC.

Browser

Создает переменные, значения которых зависят от значения поля «User-Agent» в заголовке запроса.

Переменные

`$modern_browser`

равна значению, заданному директивой *modern_browser_value*, если браузер опознан как современный;

`$ancient_browser`

равна значению, заданному директивой *ancient_browser_value*, если браузер опознан как устаревший;

`$msie`

равна «1», если браузер опознан как MSIE любой версии.

Пример конфигурации

Выбор индексного файла:

```
modern_browser_value "modern.";  
  
modern_browser msie      5.5;  
modern_browser gecko     1.0.0;  
modern_browser opera     9.0;  
modern_browser safari    413;  
modern_browser konqueror 3.0;  
  
index index.${modern_browser}html index.html;
```

Перенаправление для старых браузеров:

```
modern_browser msie      5.0;  
modern_browser gecko     0.9.1;  
modern_browser opera     8.0;  
modern_browser safari    413;  
modern_browser konqueror 3.0;  
  
modern_browser unlisted;  
  
ancient_browser Links Lynx netscape4;  
  
if ($ancient_browser) {  
    rewrite ^ /ancient.html;  
}
```

Директивы

ancient_browser

Синтаксис `ancient_browser строка ...;`

По умолчанию

Контекст `http, server, location`

Задает подстроки, при нахождении которых в поле «User-Agent» заголовка запроса браузер считается устаревшим. Специальная строка «netscape4» соответствует регулярному выражению «^Mozilla/[1-4]».

ancient_browser_value

<i>Синтаксис</i>	ancient_browser_value строка;
По умолчанию	ancient_browser_value 1;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает значение для переменных *\$ancient_browser*.

modern_browser

<i>Синтаксис</i>	modern_browser браузер версия; modern_browser unlisted;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает версию браузера, начиная с которой он считается современным. В качестве браузера можно задать *msie*, *gecko* (браузеры, созданные на основе Mozilla), *opera*, *safari* или *konqueror*.

Версии можно задать в форматах X, X.X, X.X.X или X.X.X.X. Максимальные значения для каждого из форматов соответственно — 4000, 4000.99, 4000.99.99 и 4000.99.99.99.

Специальное значение *unlisted* указывает считать современным браузер, не описанный директивами *modern_browser* и *ancient_browser*. В противном случае неперечисленный браузер будет считаться устаревшим. Если в заголовке запроса нет поля «User-Agent», то браузер считается неперечисленным.

modern_browser_value

<i>Синтаксис</i>	modern_browser_value строка;
По умолчанию	modern_browser_value 1;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает значение для переменных *\$modern_browser*.

Charset

Добавляет указанную кодировку в поле «Content-Type» заголовка ответа. Кроме того, модуль может перекодировать данные из одной кодировки в другую с некоторыми ограничениями:

- перекодирование осуществляется только в одну сторону — от сервера к клиенту,
- перекодироваться могут только однобайтные кодировки
- или однобайтные кодировки в UTF-8 и обратно.

Пример конфигурации

```
include      conf/koi-win;  
  
charset      windows-1251;  
source_charset koi8-r;
```

Директивы

charset

<i>Синтаксис</i>	charset кодировка off;
По умолчанию	charset off;
<i>Контекст</i>	http, server, location, if в location

Добавляет указанную кодировку в поле «Content-Type» заголовка ответа. Если эта кодировка отличается от указанной в директиве *source_charset*, то выполняется перекодирование.

Параметр *off* отменяет добавление кодировки в поле «Content-Type» заголовка ответа.

Кодировка может быть задана с помощью переменной:

```
charset $charset;
```

В этом случае необходимо, чтобы все возможные значения переменной присутствовали хотя бы один раз в любом месте конфигурации в виде директив *charset_map*, *charset* или *source_charset*. Для кодировок *utf-8*, *windows-1251* и *koi8-r* для этого достаточно включить в конфигурацию файлы *conf/koi-win*, *conf/koi-utf* и *conf/win-utf*. Для других кодировок можно просто сделать фиктивную таблицу перекодировки, например:

```
charset_map iso-8859-5 _ { }
```

Кроме того, кодировка может быть задана в поле «X-Accel-Charset» заголовка ответа. Эту возможность можно запретить с помощью директив *proxy_ignore_headers*, *fastcgi_ignore_headers*, *uwsgi_ignore_headers*, *scgi_ignore_headers* и *grpc_ignore_headers*.

charset_map

<i>Синтаксис</i>	charset_map кодировка1 кодировка2 { ... }
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http

Описывает таблицу перекодирования из одной кодировки в другую. Таблица для обратного перекодирования строится на основании тех же данных. Коды символов задаются в шестнадцатеричном виде. Неописанные символы в пределах 80-FF заменяются на «?». При перекодировании из UTF-8 символы, отсутствующие в однобайтной кодировке, заменяются на «\#XXXX;».

Пример:

```
charset_map koi8-r windows-1251 {  
    C0 FE ; # small yu  
    C1 EO ; # small a
```

```
C2 E1 ; # small b
C3 F6 ; # small ts
}
```

При описании таблицы перекодирования в UTF-8, коды кодировки UTF-8 должны быть указаны во второй колонке, например:

```
charset_map koi8-r utf-8 {
    C0 D18E ; # small yu
    C1 DOBO ; # small a
    C2 DOB1 ; # small b
    C3 D186 ; # small ts
}
```

Полные таблицы преобразования из *koi8-r* в *windows-1251* и из *koi8-r* и *windows-1251* в *utf-8* входят в дистрибутив и находятся в файлах *conf/koi-win*, *conf/koi-utf* и *conf/win-utf*.

charset_types

<i>Синтаксис</i>	<code>charset_types mime-mun ...;</code>
По умолчанию	<code>charset_types text/html text/xml text/plain text/vnd.wap.wml application/javascript application/rss+xml;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Разрешает работу модуля в ответах с указанными MIME-типами в дополнение к «*text/html*». Специальное значение «*» соответствует любому MIME-типу.

override_charset

<i>Синтаксис</i>	<code>override_charset on off;</code>
По умолчанию	<code>override_charset off;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location, if в location</code>

Определяет, выполнять ли перекодирование для ответов, полученных от проксируенного сервера или от FastCGI/uwsgi/SCGI/gRPC-сервера, если в ответах уже указана кодировка в поле «Content-Type» заголовка ответа. Если перекодирование разрешено, то в качестве исходной кодировки используется кодировка, указанная в полученном ответе.

Примечание

Если ответ был получен в подзапросе, то, независимо от значения директивы *override_charset*, всегда выполняется перекодирование из кодировки ответа в кодировку основного запроса.

source_charset

Синтаксис source_charset кодировка;

По умолчанию

Контекст http, server, location, if в location

Задает исходную кодировку ответа. Если эта кодировка отличается от указанной в директиве *charset*, то выполняется перекодирование.

DAV

Предназначен для автоматизации задач управления файлами на сервере по протоколу WebDAV. Модуль обрабатывает HTTP- и WebDAV-методы PUT, DELETE, MKCOL, COPY и MOVE.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_dav_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

⚠ Важно

WebDAV-клиенты, которые требуют для работы дополнительных WebDAV-методов, не будут работать с этим модулем.

Пример конфигурации

```
location / {
    root           /data/www;
    client_body_temp_path /data/client_temp;
    dav_methods PUT DELETE MKCOL COPY MOVE;
    create_full_put_path on;
    dav_access      group:rw  all:r;
    limit_except GET {
        allow 192.168.1.0/32;
        deny  all;
    }
}
```

Директивы

create_full_put_path

<i>Синтаксис</i>	create_full_put_path on off;
По умолчанию	create_full_put_path off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

По спецификации WebDAV-метод PUT может создавать файл только в уже существующем каталоге. Данная директива разрешает создавать все необходимые промежуточные каталоги.

dav_access

<i>Синтаксис</i>	dav_access пользователи:права ...;
По умолчанию	dav_access user:rw;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает права доступа для создаваемых файлов и каталогов, например,

```
dav_access user:rw group:rw all:r;
```

Если заданы какие-либо права для group или all, то права для user указывать необязательно:

```
dav_access group:rw all:r;
```

dav_methods

<i>Синтаксис</i>	dav_methods off метод ...;
По умолчанию	dav_methods off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает указанные HTTP- и WebDAV-методы. Параметр off запрещает все методы, обрабатываемые данным модулем. Поддерживаются следующие методы: PUT, DELETE, MKCOL, COPY и MOVE.

Файл, загружаемый методом PUT, записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временный файл и его постоянное место хранения могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименования в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если сохраняемые файлы будут находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами, задаваемый директивой *client_body_temp_path* для данного *location*.

При создании файла с помощью метода PUT можно задать дату модификации, передав ее в поле заголовка «Date».

min_delete_depth

Синтаксис min_delete_depth *число*;
По умолчанию min_delete_depth 0;
Контекст http, server, location

Разрешает методу DELETE удалять файлы при условии, что число элементов в пути запроса не меньше заданного. Например, директива

```
min_delete_depth 4;
```

разрешает удалять файлы по запросам

```
/users/00/00/name  
/users/00/00/name/pic.jpg  
/users/00/00/page.html
```

и запрещает удаление

```
/users/00/00
```

Empty GIF

Выдает однопиксельный прозрачный GIF.

Пример конфигурации

```
location = /_.gif {  
    empty_gif;  
}
```

Директивы

empty_gif

Синтаксис empty_gif;
По умолчанию —
Контекст location

Разрешает в содержащем location выдавать однопиксельный прозрачный GIF.

FastCGI

Позволяет передавать запросы FastCGI-серверу.

Пример конфигурации

```
location / {
    fastcgi_pass  localhost:9000;
    fastcgi_index index.php;

    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/scripts/php$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param QUERY_STRING      $query_string;
    fastcgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;
    fastcgi_param CONTENT_TYPE     $content_type;
    fastcgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;
}
```

Директивы

fastcgi_bind

Синтаксис `fastcgi_bind адрес [transparent] | off;`

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с FastCGI-сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение `off` отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы `fastcgi_bind`, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр `transparent` позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с FastCGI-сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
fastcgi_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie PRO с привилегиями [суперпользователя](#). В Linux это не требуется, так как если указан параметр `transparent`, то рабочие процессы наследуют `capability CAP_NET_RAW` из главного процесса.

⚠ Важно

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с FastCGI-сервера.

fastcgi_buffer_size

Синтаксис `fastcgi_buffer_size размер;`
По умолчанию `fastcgi_buffer_size 4k|8k;`
Контекст `http, server, location`

Задает размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от FastCGI-сервера. В этой части ответа обычно находится небольшой заголовок ответа. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы памяти. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К, однако его можно сделать меньше.

fastcgi_buffering

Синтаксис `fastcgi_buffering on | off;`
По умолчанию `fastcgi_buffering on;`
Контекст `http, server, location`

Разрешает или запрещает использовать буферизацию ответов FastCGI-сервера.

<code>off</code>	Angie PRO принимает ответ FastCGI-сервера как можно быстрее, сохраняя его в буферах, заданные директивами <code>fastcgi_buffer_size</code> и <code>fastcgi_buffers</code> . Если ответ не помещается целиком в память, то его часть может быть записана на диск во <i>временный файл</i> . Запись во временные файлы контролируется директивами <code>fastcgi_max_temp_file_size</code> и <code>fastcgi_temp_file_write_size</code> .
<code>on</code>	ответ синхронно передается клиенту сразу же по мере его поступления. Angie PRO не пытается считать весь ответ FastCGI-сервера. Максимальный размер данных, который Angie PRO может принять от сервера за один раз, задается директивой <code>fastcgi_buffer_size</code> .

Буферизация может быть также включена или выключена путем передачи значения «yes» или «no» в поле «X-Accel-Buffering» заголовка ответа. Эту возможность можно запретить с помощью директивы `fastcgi_ignore_headers`.

fastcgi_buffers

Синтаксис `fastcgi_buffers число размер;`
По умолчанию `fastcgi_busy_buffers_size 8 4k|8k;`
Контекст `http, server, location`

Задает число и размер буферов для одного соединения, в которые будет читаться ответ, получаемый от FastCGI-сервера. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

fastcgi_busy_buffers_size

<i>Синтаксис</i>	fastcgi_busy_buffers_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	fastcgi_busy_buffers_size 8k 16k;
<i>Контекст</i>	http, server, location

При включенной *буферизации* ответов FastCGI-сервера, ограничивает суммарный размер буферов, которые могут быть заняты для отправки ответа клиенту, пока ответ еще не прочитан целиком. Оставшиеся буферы тем временем могут использоваться для чтения ответа и, при необходимости, буферизации части ответа во временный файл. По умолчанию размер ограничен двумя буферами, заданными директивами *fastcgi_buffer_size* и *fastcgi_buffers*.

fastcgi_cache

<i>Синтаксис</i>	fastcgi_cache <i>зона</i> off;
По умолчанию	fastcgi_cache off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает зону разделяемой памяти, используемой для кэширования. Одна и та же зона может использоваться в нескольких местах. В значении параметра можно использовать переменные. Параметр *off* запрещает кэширование, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации.

fastcgi_cache_background_update

<i>Синтаксис</i>	fastcgi_cache_background_update on off;
По умолчанию	fastcgi_cache_background_update off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Позволяет запустить фоновый подзапрос для обновления просроченного элемента кэша, в то время как клиенту возвращается устаревший кэшированный ответ. Использование устаревшего кэшированного ответа в момент его обновления должно быть *разрешено*.

fastcgi_cache_bypass

<i>Синтаксис</i>	fastcgi_cache_bypass <i>строка</i> . . . ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает условия, при которых ответ не будет браться из кэша. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно «0», то ответ не берется из кэша:

fastcgi_cache_bypass \$cookie_nocache \$arg_nocache\$args\$arg_comment; fastcgi_cache_bypass \$http_pragma \$http_authorization;

Можно использовать совместно с директивой *fastcgi_no_cache*.

fastcgi_cache_key

Синтаксис `fastcgi_cache_key` строка;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает ключ для кэширования, например,

```
fastcgi_cache_key localhost:9000$request_uri;
```

fastcgi_cache_lock

Синтаксис `fastcgi_cache_lock` on | off;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Если включено, одновременно только одному запросу будет позволено заполнить новый элемент кэша, идентифицируемый согласно директиве `fastcgi_cache_key`, передав запрос на FastCGI-сервер. Остальные запросы этого же элемента будут либо ожидать появления ответа в кэше, либо освобождения блокировки этого элемента, в течение времени, заданного директивой `fastcgi_cache_lock_timeout`.

fastcgi_cache_lock_age

Синтаксис `fastcgi_cache_lock_age` время;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Если последний запрос, переданный на FastCGI-сервер для заполнения нового элемента кэша, не завершился за указанное время, на FastCGI-сервер может быть передан еще один запрос.

fastcgi_cache_lock_timeout

Синтаксис `fastcgi_cache_lock_timeout` время;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает таймаут для `fastcgi_cache_lock`. По истечении указанного времени запрос будет передан на FastCGI-сервер, однако ответ не будет кэширован.

fastcgi_cache_max_range_offset

Синтаксис `fastcgi_cache_max_range_offset число;`

По умолчанию

Контекст `http, server, location`

Задает смещение в байтах для запросов с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests). Если диапазон находится за указанным смещением, range-запрос будет передан на FastCGI-сервер и ответ не будет кэширован.

fastcgi_cache_methods

Синтаксис `fastcgi_cache_methods GET | HEAD | POST ...;`

По умолчанию

Контекст `http, server, location`

Если метод запроса клиента указан в этой директиве, то ответ будет кэширован. Методы «GET» и «HEAD» всегда добавляются в список, но тем не менее рекомендуется перечислять их явно. См. также директиву *fastcgi_no_cache*.

fastcgi_cache_min_uses

Синтаксис `fastcgi_cache_min_uses число;`

По умолчанию

Контекст `http, server, location`

Задает число запросов, после которого ответ будет кэширован.

fastcgi_cache_path

Синтаксис `fastcgi_cache_path путь [levels=уровни] [use_temp_path=on|off] keys_zone=имя:размер [inactive=время] [max_size=размер] [min_free=размер] [manager_files=число] [manager_sleep=время] [manager_threshold=время] [loader_files=число] [loader_sleep=время] [loader_threshold=время];`

По умолчанию

Контекст `http, server, location`

Задает путь и другие параметры кэша. Данные кэша хранятся в файлах. Ключом и именем файла в кэше является результат функции MD5 от проксируванного URL.

Параметр *levels* задает уровни иерархии кэша: можно задать от 1 до 3 уровней, на каждом уровне допускаются значения 1 или 2. Например, при использовании

```
fastcgi_cache_path /data/angie/cache levels=1:2 keys_zone=one:10m;
```

имена файлов в кэше будут такого вида:

/data/angie/cache/c/29/b7f54b2df7773722d382f4809d65029c

Кэшируемый ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временные файлы и кэш могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименования в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если кэш будет находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами.

Какой из каталогов будет использоваться для временных файлов определяется параметром `use_temp_path`.

<code>on</code>	Если параметр не задан или установлен в значение «он», будет использовать каталог, задаваемый директивой <code>fastcgi_temp_path</code> для данного <code>location</code> .
<code>off</code>	временные файлы будут располагаться непосредственно в каталоге кэша.

Кроме того, все активные ключи и информация о данных хранятся в зоне разделяемой памяти, имя и размер которой задаются параметром `keys_zone`. Зоны размером в 1 мегабайт достаточно для хранения около 8 тысяч ключей.

Если к данным кэша не обращаются в течение времени, заданного параметром `inactive`, то данные удаляются, независимо от их свежести. По умолчанию `inactive` равен 10 минутам.

Специальный процесс **cache manager** следит за максимальным размером кэша, а также за минимальным объемом свободного места на файловой системе с кэшем, и удаляет наименее востребованные данные при превышении максимального размера кэша или недостаточном объеме свободного места. Удаление данных происходит итерациями.

<code>max_size</code>	максимальное пороговое значение размера кэша
<code>min_free</code>	минимальное пороговое значение объема свободного места на файловой системе с кэшем
<code>manager_files</code>	максимальное количество удаляемых элементов кэша за одну итерацию По умолчанию <code>100</code>
<code>manager_threshold</code>	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию <code>200</code> миллисекунд
<code>manager_sleep</code>	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию <code>50</code> миллисекунд

Через минуту после старта Angie PRO активируется специальный процесс **cache loader**, который загружает в зону кэша информацию о ранее кэшированных данных, хранящихся на файловой системе. Загрузка также происходит итерациями.

<code>loader_files</code>	максимальное количество элементов кэша к загрузке в одну итерацию По умолчанию <code>100</code>
<code>loader_threshold</code>	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию <code>200</code> миллисекунд
<code>loader_sleep</code>	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию <code>50</code> миллисекунд

fastcgi_cache_revalidate

Синтаксис `fastcgi_cache_revalidate on | off;`
По умолчанию `fastcgi_cache_revalidate off;`
Контекст `http, server, location`

Разрешает ревалидацию просроченных элементов кэша при помощи условных запросов с полями заголовка «If-Modified-Since» и «If-None-Match».

fastcgi_cache_use_stale

Синтаксис `fastcgi_cache_use_stale error | timeout | invalid_header | updating | http_500 | http_503 | http_403 | http_429 | off ...;`
По умолчанию `fastcgi_cache_use_stale off;`
Контекст `http, server, location`

Определяет, в каких случаях можно использовать устаревший кэшированный ответ. Параметры директивы совпадают с параметрами директивы [fastcgi_next_upstream](#).

<code>error</code>	позволяет использовать устаревший кэшированный ответ при невозможности выбора FastCGI-сервера для обработки запроса.
<code>updating</code>	дополнительный параметр, разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется. Это позволяет минимизировать число обращений к FastCGI-серверам при обновлении кэшированных данных.

Использование устаревшего кэшированного ответа может также быть разрешено непосредственно в заголовке ответа на определенное количество секунд после того, как ответ устарел.

- Расширение `stale-while-revalidate` поля заголовка «Cache-Control» разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется.
- Расширение `stale-if-error` поля заголовка «Cache-Control» разрешает использовать устаревший кэшированный ответ в случае ошибки.

Примечание

Такой способ менее приоритетен, чем задание параметров директивы.

Чтобы минимизировать число обращений к FastCGI-серверам при заполнении нового элемента кэша, можно воспользоваться директивой [fastcgi_cache_lock](#).

fastcgi_cache_valid

Синтаксис `fastcgi_cache_valid [код ...] время;`

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает время кэширования для разных кодов ответа. Например, директивы

```
fastcgi_cache_valid 200 302 10m;
fastcgi_cache_valid 404      1m;
```

задают время кэширования 10 минут для ответов с кодами 200 и 302 и 1 минуту для ответов с кодом 404.

Если указано только время кэширования,

```
fastcgi_cache_valid 5m;
```

то кэшируются только ответы 200, 301 и 302.

Кроме того, можно кэшировать любые ответы с помощью параметра `any`:

```
fastcgi_cache_valid 200 302 10m;
fastcgi_cache_valid 301      1h;
fastcgi_cache_valid any      1m;
```

Примечание

Параметры кэширования могут также быть заданы непосредственно в заголовке ответа. Такой способ приоритетнее, чем задание времени кэширования с помощью директивы.

- Поле заголовка «X-Accel-Expires» задает время кэширования ответа в секундах. Значение `0` запрещает кэшировать ответ. Если значение начинается с префикса `@`, оно задает абсолютное время в секундах с начала эпохи, до которого ответ может быть кэширован.
- Если в заголовке нет поля «X-Accel-Expires», параметры кэширования определяются по полям заголовка «Expires» или «Cache-Control».
- Ответ, в заголовке которого есть поле «Set-Cookie», не будет кэшироваться.
- Ответ, в заголовке которого есть поле «Vary» со специальным значением `«*»`, не будет кэшироваться. Ответ, в заголовке которого есть поле «Vary» с другим значением, будет кэширован с учетом соответствующих полей заголовка запроса.

Обработка одного или более из этих полей заголовка может быть отключена при помощи директивы `fastcgi_ignore_headers`.

fastcgi_catch_stderr

Синтаксис `fastcgi_catch_stderr строка;`

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает строку для поиска в потоке ошибок ответа, полученного от FastCGI-сервера. Если строка найдена, то считается, что FastCGI-сервер вернул *неверный* ответ. Это позволяет обрабатывать ошибки приложений в Angie PRO, например:

```
location /php/ {
    fastcgi_pass backend:9000;
    ...
    fastcgi_catch_stderr "PHP Fatal error";
    fastcgi_next_upstream error timeout invalid_header;
}
```

fastcgi_connect_timeout

Синтаксис `fastcgi_connect_timeout время;`

По умолчанию `fastcgi_connect_timeout 60s;`

Контекст http, server, location

Задает таймаут для установления соединения с FastCGI-сервером. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

fastcgi_connection_drop

Синтаксис `fastcgi_connection_drop время | on | off;`

По умолчанию `fastcgi_connection_drop off;`

Контекст http, server, location

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса *reresolve* или команды *API DELETE*.

Соединение завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает *таймаут* до завершения соединения; при выборе значения *on* соединения завершаются немедленно.

fastcgi_force_ranges

Синтаксис `fastcgi_force_ranges on | off;`

По умолчанию `fastcgi_force_ranges off;`

Контекст `http, server, location`

Включает поддержку диапазонов запрашиваемых байт (byte-range) для кэшированных и некэшированных ответов FastCGI-сервера вне зависимости от наличия поля «Accept-Ranges» в заголовках этих ответов.

fastcgi_hide_header

Синтаксис `fastcgi_hide_header поле;`

По умолчанию —

Контекст `http, server, location`

По умолчанию Angie PRO не передает клиенту поля заголовка «Status» и «X-Accel-...» из ответа FastCGI-сервера. Директива `fastcgi_hide_header` задает дополнительные поля, которые не будут передаваться. Если же передачу полей нужно разрешить, можно воспользоваться директивой `fastcgi_pass_header`.

fastcgi_ignore_client_abort

Синтаксис `fastcgi_ignore_client_abort on | off;`

По умолчанию `fastcgi_ignore_client_abort off;`

Контекст `http, server, location`

Определяет, закрывать ли соединение с FastCGI-сервером в случае, если клиент закрыл соединение, не дождавшись ответа.

fastcgi_ignore_headers

Синтаксис `fastcgi_ignore_headers поле;`

По умолчанию —

Контекст `http, server, location`

Запрещает обработку некоторых полей заголовка из ответа FastCGI-сервера. В директиве можно указать поля «X-Accel-Redirect», «X-Accel-Expires», «X-Accel-Limit-Rate», «X-Accel-Buffering», «X-Accel-Charset», «Expires», «Cache-Control», «Set-Cookie» и «Vary».

Если не запрещено, обработка этих полей заголовка заключается в следующем:

- «X-Accel-Expires», «Expires», «Cache-Control», «Set-Cookie» и «Vary» задают *параметры кэширования* ответа;
- «X-Accel-Redirect» производит *внутреннее перенаправление* на указанный URI;

- «X-Accel-Limit-Rate» задает *ограничение скорости* передачи ответа клиенту;
- «X-Accel-Buffering» включает или выключает *буферизацию* ответа;
- «X-Accel-Charset» задает желаемую *кодировку* ответа.

fastcgi_index

Синтаксис **fastcgi_index** *имя*;

По умолчанию —

Контекст http, server, location

Задает имя файла, который при создании переменной *\$fastcgi_script_name* будет добавляться после URI, если URI заканчивается косой чертой. Например, при таких настройках

```
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/scripts/php$fastcgi_script_name;
```

и запросе /page.php параметр SCRIPT_FILENAME будет равен /home/www/scripts/php/page.php,

а при запросе / - /home/www/scripts/php/index.php.

fastcgi_intercept_errors

Синтаксис **fastcgi_intercept_errors** on | off;

По умолчанию **fastcgi_intercept_errors off**;

Контекст http, server, location

Определяет, передавать ли клиенту ответы FastCGI-сервера с кодом больше либо равным 300, или же перехватывать их и перенаправлять на обработку Angie PRO с помощью директивы *error_page*.

fastcgi_keep_conn

Синтаксис **fastcgi_keep_conn** on | off;

По умолчанию **fastcgi_keep_conn off**;

Контекст http, server, location

По умолчанию FastCGI-сервер будет закрывать соединение сразу же после отправки ответа. При установке значения **on** Angie PRO указывает FastCGI-серверу оставлять соединения открытыми. Это в частности требуется для функционирования *постоянных соединений* с FastCGI-серверами.

fastcgi_limit_rate

Синтаксис `fastcgi_limit_rate` *скорость*;
По умолчанию `fastcgi_limit_rate 0`;
Контекст `http, server, location`

Ограничивает скорость чтения ответа от проксируемого сервера. *Скорость* задается в байтах в секунду; можно использовать переменные.

0 отключает ограничение скорости

Примечание

Ограничение устанавливается на запрос, поэтому, если Angie PRO одновременно откроет два соединения к FastCGI-серверу, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения. Ограничение работает только в случае, если включена *буферизация* ответов FastCGI-сервера.

fastcgi_max_temp_file_size

Синтаксис `fastcgi_max_temp_file_size` *размер*;
По умолчанию `fastcgi_max_temp_file_size 1024m`;
Контекст `http, server, location`

Если включена *буферизация* ответов FastCGI-сервера, и ответ не вмещается целиком в буфера, заданные директивами `fastcgi_buffer_size` и `fastcgi_buffers`, часть ответа может быть записана во временный файл. Эта директива задает максимальный размер временного файла. Размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, задается директивой `fastcgi_temp_file_write_size`.

0 отключает возможность буферизации ответов во временные файлы

Примечание

Данное ограничение не распространяется на ответы, которые будут *кэшированы* или сохранены на диске.

fastcgi_next_upstream

Синтаксис `fastcgi_next_upstream` *error | timeout | invalid_header | http_500 | http_503 | http_403 | http_404 | http_429 | non_idempotent | off ...*;
По умолчанию `fastcgi_next_upstream error timeout;`
Контекст `http, server, location`

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему серверу:

<code>error</code>	произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
<code>timeout</code>	произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
<code>invalid_header</code>	сервер вернул пустой или неверный ответ;
<code>http_500</code>	сервер вернул ответ с кодом 500;
<code>http_503</code>	сервер вернул ответ с кодом 503;
<code>http_403</code>	сервер вернул ответ с кодом 403;
<code>http_404</code>	сервер вернул ответ с кодом 404;
<code>http_429</code>	сервер вернул ответ с кодом 429;
<code>non_idempotent</code>	обычно запросы с неидемпотентным методом (<i>POST</i> , <i>LOCK</i> , <i>PATCH</i>) не передаются на другой сервер, если запрос серверу группы уже был отправлен; включение параметра явно разрешает повторять подобные запросы;
<code>off</code>	запрещает передачу запроса следующему серверу.

ⓘ Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа, то исправить это уже невозможно.

Директива также определяет, что считается *неудачной попыткой* работы с сервером.

<code>error timeout</code>	всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве
<code>invalid_header</code>	рективе
<code>http_500</code>	считываются неудачными попытками, только если они указаны в директиве
<code>http_503</code>	
<code>http_429</code>	
<code>http_403</code>	никогда не считаются неудачными попытками
<code>http_404</code>	

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по *количество попыток* и по *времени*.

`fastcgi_next_upstream_timeout`

<i>Синтаксис</i>	<code>fastcgi_next_upstream_timeout</code> время;
По умолчанию	<code>fastcgi_next_upstream_timeout 0;</code>
<i>Контекст</i>	http, server, location

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса *следующему серверу*.

0	отключает это ограничение
---	---------------------------

fastcgi_next_upstream_tries

<i>Синтаксис</i>	<code>fastcgi_next_upstream_tries</code> <i>число</i> ;
По умолчанию	<code>fastcgi_next_upstream_tries 0;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http</code> , <code>server</code> , <code>location</code>

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса *следующему серверу*.

0 отключает это ограничение

fastcgi no cache

<i>Синтаксис</i>	<code>fastcgi_no_cache строка ...;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Задает условия, при которых ответ не будет сохраняться в кэш. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно «0», то ответ не будет сохранен:

```
fastcgi_no_cache $cookie_nocache $arg_nocache$arg_comment;
fastcgi_no_cache $http_pragma    $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой `fastcqi cache bypass`.

fastcgi param

<i>Синтаксис</i>	<code>fastcgi_param параметр значение [if_not_empty];</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Задает параметр, который будет передаваться FastCGI-серверу. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *fastcgi param*.

Ниже приведен пример минимально необходимых параметров для PHP:

```
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/scripts/php$fastcgi_script_name;
fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
```

Параметр `SCRIPT_FILENAME` используется в PHP для определения имени скрипта, а в параметре `QUERY_STRING` передаются параметры запроса.

Если скрипты обрабатывают запросы POST, то нужны еще три параметра:

```
fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;  
fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;  
fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;
```

Если PHP был собран с параметром конфигурации *-enable-force-cgi-redirect*, то нужно передавать параметр *REDIRECT_STATUS* со значением «200»:

```
fastcgi_param REDIRECT_STATUS 200;
```

Если директива указана с *if_not_empty*, такой параметр с пустым значением передаваться на сервер не будет:

```
fastcgi_param HTTPS $https if_not_empty;
```

fastcgi_pass

<i>Синтаксис</i>	<code>fastcgi_pass адрес;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>location, if в location</code>

Задает адрес FastCGI-сервера. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и порта:

```
fastcgi_pass localhost:9000;
```

или в виде пути UNIX-сокета:

```
fastcgi_pass unix:/tmp/fastcgi.socket;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться поочереди (round-robin). И, кроме того, адрес может быть *группой серверов*. Если используется группа, указать порт невозможно; вместо этого укажите порт для каждого сервера внутри группы отдельно.

В значении параметра можно использовать переменные. В этом случае, если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных *групп серверов* и если не найдено, то определяется с помощью *resolver*'а.

fastcgi_pass_header

<i>Синтаксис</i>	<code>fastcgi_pass_header поле;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Разрешает передавать от FastCGI-сервера клиенту *запрещенные для передачи* поля заголовка.

fastcgi_pass_request_body

<i>Синтаксис</i>	<code>fastcgi_pass_request_body on off;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Позволяет запретить передачу исходного тела запроса на FastCGI-сервер. См. также директиву *fastcgi_pass_request_headers*.

fastcgi_pass_request_headers

<i>Синтаксис</i>	<code>fastcgi_pass_request_headers on off;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Позволяет запретить передачу полей заголовка исходного запроса на FastCGI-сервер. См. также директиву `fastcgi_pass_request_body`.

fastcgi_read_timeout

<i>Синтаксис</i>	fastcgi_read_timeout время;
По умолчанию	fastcgi_read_timeout 60s;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает таймаут при чтении ответа FastCGI-сервера. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени FastCGI-сервер ничего не передаст, соединение закрывается.

fastcgi request buffering

<i>Синтаксис</i>	<code>fastcgi_request_buffering on off;</code>
По умолчанию	<code>fastcgi_request_buffering on;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Разрешает или запрещает использовать буферизацию тела запроса клиента.

on	тело запроса полностью <i>читается</i> от клиента перед отправкой запроса на FastCGI-сервер.
off	тело запроса отправляется на FastCGI-сервер сразу же по мере его поступления. В этом случае запрос не может быть передан <i>следующему серверу</i> , если Angie PRO уже начал отправку тела запроса.

fastcgi_send_lowat

Синтаксис `fastcgi_send_lowat размер;`

По умолчанию `fastcgi_send_lowat 0;`

Контекст `http, server, location`

При установке директивы в ненулевое значение Angie PRO будет пытаться минимизировать число операций отправки на исходящих соединениях с FastCGI-сервером либо при помощи флага `NOTE_LOWAT` метода `kqueue`, либо при помощи параметра сокета `SO_SNDDLOWAT`, с указанным размером.

Примечание

Эта директива игнорируется на Linux, Solaris и Windows.

fastcgi_send_timeout

Синтаксис `fastcgi_send_timeout время;`

По умолчанию `fastcgi_send_timeout 60s;`

Контекст `http, server, location`

Задает таймаут при передаче запроса FastCGI-серверу. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени FastCGI-сервер не примет новых данных, соединение закрывается.

fastcgi_socket_keepalive

Синтаксис `fastcgi_socket_keepalive on | off;`

По умолчанию `fastcgi_socket_keepalive off;`

Контекст `http, server, location`

Конфигурирует поведение «TCP keepalive» для исходящих соединений к FastCGI-серверу.

`""` По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы.
`on` для сокета включается параметр `SO_KEEPALIVE`

fastcgi_split_path_info

Синтаксис `fastcgi_split_path_info regex;`
По умолчанию —
Контекст `location`

Задает регулярное выражение, выделяющее значение для переменной `$fastcgi_path_info`. Регулярное выражение должно иметь два выделения, из которых первое становится значением переменной `$fastcgi_script_name`, а второе - значением переменной `$fastcgi_path_info`. Например, при таких настройках

```
location ~ ^(.+\php)(.*)$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\php)(.*$);
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to/php$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
```

и запросе `/show.php/article/0001` параметр `SCRIPT_FILENAME` будет равен `/path/to/php/show.php`,

а параметр `PATH_INFO` - `/article/0001`.

fastcgi_store

Синтаксис `fastcgi_store on | off | строка;`
По умолчанию — `fastcgi_store off;`
Контекст `http, server, location`

Разрешает сохранение на диск файлов.

`on` сохраняет файлы в соответствии с путями, указанными в директивах `alias` или `root`
`off` запрещает сохранение файлов

Кроме того, имя файла можно задать явно с помощью строки с переменными:

```
fastcgi_store /data/www$original_uri;
```

Время изменения файлов выставляется согласно полученному полю `«Last-Modified»` в заголовке ответа. Ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временный файл и постоянное место хранения ответа могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименования в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если сохраняемые файлы будут находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами, задаваемый директивой `fastcgi_temp_path` для данного `location`.

Директиву можно использовать для создания локальных копий статических неизменяемых файлов, например:

```
location /images/ {
    root /data/www;
    error_page 404 = /fetch$uri;
}
```

```
location /fetch/ {
    internal;

    fastcgi_pass      backend:9000;
    ...

    fastcgi_store     on;
    fastcgi_store_access user:rw group:rw all:r;
    fastcgi_temp_path /data/temp;

    alias            /data/www/;
}
```

fastcgi_store_access

<i>Синтаксис</i>	fastcgi_store_access пользователи:права ...;
По умолчанию	fastcgi_store_access user:rw;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает права доступа для создаваемых файлов и каталогов, например,

```
fastcgi_store_access user:rw group:rw all:r;
```

Если заданы какие-либо права для group или all, то права для user указывать необязательно:

```
fastcgi_store_access group:rw all:r;
```

fastcgi_temp_file_write_size

<i>Синтаксис</i>	fastcgi_temp_file_write_size размер;
По умолчанию	fastcgi_temp_file_write_size 8k 16k;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Ограничивает размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, при включенной буферизации ответов FastCGI-сервера во временные файлы. По умолчанию размер ограничен двумя буферами, заданными директивами *fastcgi_buffer_size* и *fastcgi_buffers*. Максимальный размер временного файла задается директивой *fastcgi_max_temp_file_size*.

fastcgi_temp_path

<i>Синтаксис</i>	fastcgi_temp_path путь [уровень1 [уровень2 [уровень3]]]`;
По умолчанию	fastcgi_temp_path fastcgi_temp;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает имя каталога для хранения временных файлов с данными, полученными от FastCGI-серверов. В каталоге может использоваться иерархия подкаталогов до трех уровней. Например, при такой конфигурации

```
fastcgi_temp_path /spool/angie/fastcgi_temp 1 2;
```

временный файл будет следующего вида:

```
/spool/angie/fastcgi_temp/7/45/00000123457
```

См. также параметр *use_temp_path* директивы *fastcgi_cache_path*.

Параметры, передаваемые FastCGI-серверу

Поля заголовка HTTP-запроса передаются FastCGI-серверу в виде параметров. В приложениях и скриптах, запущенных в виде FastCGI-сервера, эти параметры обычно доступны в виде переменных среды. Например, поле заголовка «User-Agent» передается как параметр `HTTP_USER_AGENT`. Кроме полей заголовка HTTP-запроса можно передавать произвольные параметры с помощью директивы *fastcgi_param*.

Встроенные переменные

В модуле *http_fastcgi* есть встроенные переменные, которые можно использовать для формирования параметров с помощью директивы *fastcgi_param*:

```
$fastcgi_script_name
```

URI запроса или же, если URI заканчивается косой чертой, то URI запроса, дополненное именем индексного файла, задаваемого директивой *fastcgi_index*. Эту переменную можно использовать для задания параметров `SCRIPT_FILENAME` и `PATH_TRANSLATED`, используемых, в частности, для определения имени скрипта в PHP. Например, для запроса `/info/` и при использовании директив

```
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /home/www/scripts/php$fastcgi_script_name;
```

параметр `SCRIPT_FILENAME` будет равен `/home/www/scripts/php/info/index.php`.

При использовании директивы *fastcgi_split_path_info* переменная `$fastcgi_script_name` равна значению первого выделения, задаваемого этой директивой.

```
$fastcgi_path_info
```

значение второго выделения, задаваемого директивой *fastcgi_split_path_info*. Эту переменную можно использовать для задания параметра `PATH_INFO`.

FLV

Обеспечивает серверную поддержку псевдо-стриминга для файлов Flash Video (FLV).

Он специальным образом обрабатывает запросы с аргументом *start* в строке запроса, посылая в ответ содержимое файла с запрошенного смещения в байтах, добавив перед ним FLV-заголовок.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_flv_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Пример конфигурации

```
location ~ \.flv$ {  
    flv;  
}
```

Директивы

flv

<i>Синтаксис</i>	flv;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	location

Включает в содержащем location обработку этим модулем.

Geo

Создает переменные, значения которых зависят от IP-адреса клиента.

Пример конфигурации

```
geo $geo {  
    default      0;  
  
    127.0.0.1    2;  
    192.168.1.0/24 1;  
    10.1.0.0/16   1;  
  
    ::1          2;  
    2001:0db8::/32 1;  
}
```

Директивы

geo

Синтаксис geo [\$адрес] \$переменная { ... }

По умолчанию —

Контекст http

Описывает для указанной переменной зависимость значения от IP-адреса клиента. По умолчанию адрес берется из переменной `$remote_addr`, но его также можно получить из другой переменной, например:

```
geo $arg_remote_addr $geo {
    ...
}
```

Примечание

Поскольку переменные вычисляются только в момент использования, само по себе наличие даже большого числа объявлений переменных `geo` не влечет за собой никаких дополнительных расходов на обработку запросов.

Если значение переменной не представляет из себя правильный IP-адрес, то используется адрес «255.255.255.255».

Адреса задаются либо префиксами в формате CIDR (включая одиночные адреса), либо в виде диапазонов.

Также поддерживаются следующие специальные параметры:

<code>delete</code>	удаляет описанную сеть
<code>default</code>	значение переменной, если адрес клиента не соответствует ни одному из заданных адресов. При задании адресов в формате CIDR вместо <code>default</code> можно использовать « <code>0.0.0.0/0</code> » и « <code>::/0</code> ». Если параметр <code>default</code> не указан, значением по умолчанию будет пустая строка.
<code>include</code>	включает файл с адресами и значениями. Включений может быть несколько.
<code>proxy</code>	задает доверенные адреса, при запросе с которых будет использоваться адрес в переданном поле заголовка запроса « <code>X-Forwarded-For</code> ». В отличие от обычных адресов, доверенные адреса проверяются последовательно.
<code>proxy_recursive</code>	включает рекурсивный поиск адреса. При выключенном рекурсивном поиске вместо исходного адреса клиента, совпадающего с одним из доверенных адресов, будет использоваться последний адрес, переданный в « <code>X-Forwarded-For</code> ». При включенном рекурсивном поиске вместо исходного адреса клиента, совпадающего с одним из доверенных адресов, будет использоваться последний не доверенный адрес, переданный в « <code>X-Forwarded-For</code> ».
<code>ranges</code>	указывает, что адреса задаются в виде диапазонов. Этот параметр должен быть первым. Для ускорения загрузки гео-базы нужно располагать адреса в порядке возрастания.

Пример:

```
geo $country {
    default      ZZ;
    include      conf/geo.conf;
```

```
delete      127.0.0.0/16;
proxy       192.168.100.0/24;
proxy       2001:0db8::/32;

127.0.0.0/24   US;
127.0.0.1/32   RU;
10.1.0.0/16    RU;
192.168.1.0/24 UK;
}
```

В файле *conf/geo.conf* могут быть такие строки:

```
10.2.0.0/16     RU;
192.168.2.0/24 RU;
```

В качестве значения выбирается максимальное совпадение, например, для адреса *127.0.0.1* будет выбрано значение *RU*, а не *US*.

Пример описания диапазонов:

```
geo $country {
    ranges;
    default      ZZ;
    127.0.0.0-127.0.0.0  US;
    127.0.0.1-127.0.0.1  RU;
    127.0.0.2-127.0.0.255 US;
    10.1.0.0-10.1.255.255 RU;
    192.168.1.0-192.168.1.255 UK;
}
```

GeolP

Создает переменные, значения которых зависят от IP-адреса клиента, используя готовые базы данных [MaxMind](#) или их аналоги.

При использовании баз данных с поддержкой IPv6 IPv4-адреса ищутся отображенными на IPv6.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки *--with-http_geoip_module*.

■ Важно

Для этого модуля нужна база данных MaxMind MaxMind GeoIP или ее аналог, например MaxMind GeoLite2 или ЦМУ ССОП.

Пример конфигурации

```
http {
    geoip_country      GeoIP.dat;
    geoip_city         GeoLiteCity.dat;
    geoip_proxy        192.168.100.0/24;
    geoip_proxy        2001:0db8::/32;
    geoip_proxy_recursive on;
    ...
}
```

Директивы

geoip_country

Синтаксис geoip_country файл;

По умолчанию —

Контекст http

Задает базу данных для определения страны в зависимости от значения IP-адреса клиента. При использовании этой базы данных доступны следующие переменные:

\$geoip_country_c двухбуквенный код страны, например, «RU», «US».

\$geoip_country_c трехбуквенный код страны, например, «RUS», «USA».

\$geoip_country_n название страны, например, «Russian Federation», «United States».

geoip_city

Синтаксис geoip_city файл;

По умолчанию —

Контекст http

Задает базу данных для определения страны, региона и города в зависимости от значения IP-адреса клиента. При использовании этой базы данных доступны следующие переменные:

\$geoip_city_cont двухбуквенный код континента, например, «EU», «NA».

\$geoip_city_coun двухбуквенный код страны, например, «RU», «US».

\$geoip_city_coun трехбуквенный код страны, например, «RUS», «USA».

\$geoip_city_coun название страны, например, «Russian Federation», «United States».

\$geoip_dma_code DMA-код региона в США (также известный как «код агломерации»), согласно [геотаргетингу Google AdWords API](#).

\$geoip_latitude широта.

\$geoip_longitude долгота.

\$geoip_region двухсимвольный код региона страны (область, край, штат, провинция, федеральная земля и тому подобное), например, «48», «DC».

\$geoip_region_na название региона страны (область, край, штат, провинция, федеральная земля и тому подобное), например, «Moscow City», «District of Columbia».

\$geoip_city название города, например, «Moscow», «Washington».

\$geoip_postal_co почтовый индекс.

geoip_org

Синтаксис geoip_org файл;

По умолчанию

Контекст http

Задает базу данных для определения названия организации в зависимости от значения IP-адреса клиента. При использовании этой базы данных доступна следующая переменная:

\$geoip_org	название организации, например, «The University of Melbourne».
-------------	--

geoip_proxy

Синтаксис geoip_proxy файл;

По умолчанию

Контекст http

Задает доверенные адреса, при запросе с которых будет использоваться адрес в переданном поле заголовка запроса «*X-Forwarded-For*».

geoip_proxy_recursive

Синтаксис geoip_proxy_recursive on | off;

По умолчанию geoip_proxy_recursive off;

Контекст http

При выключенном рекурсивном поиске вместо исходного адреса клиента, совпадающего с одним из доверенных адресов, будет использоваться последний адрес, переданный в «*X-Forwarded-For*». При включенном рекурсивном поиске вместо исходного адреса клиента, совпадающего с одним из доверенных адресов, будет использоваться последний не доверенный адрес, переданный в «*X-Forwarded-For*».

gRPC

Позволяет передавать запросы gRPC-серверу.

⚠ Важно

Для работы этого модуля необходим модуль *HTTP2*.

Пример конфигурации

```
server {
    listen 9000;

    http2 on;

    location / {
        grpc_pass 127.0.0.1:9000;
    }
}
```

Директивы

grpc_bind

Синтаксис `grpc_bind адрес [transparent] | off;`

По умолчанию —

Контекст `http, server, location`

Задает локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с gRPC-сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение `off` отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы `grpc_bind`, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр `transparent` позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с gRPC-сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
grpc_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie PRO с привилегиями *суперпользователя*. В Linux это не требуется, так как если указан параметр `transparent`, то рабочие процессы наследуют *capability CAP_NET_RAW* из главного процесса.

⚠ Важно

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с gRPC-сервера.

grpc_buffer_size

Синтаксис `grpc_buffer_size размер;`

По умолчанию `grpc_buffer_size 4k|8k;`

Контекст `http, server, location`

Задает размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от gRPC-сервера. Ответ синхронно передается клиенту сразу же по мере его поступления.

grpc_connect_timeout

<i>Синтаксис</i>	grpc_connect_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	grpc_connect_timeout 60s;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает таймаут для установления соединения с gRPC-сервером. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

grpc_connection_drop

<i>Синтаксис</i>	grpc_connection_drop <i>время</i> on off;
По умолчанию	grpc_connection_drop off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса *reresolve* или команды API DELETE.

Соединение завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает *таймаут* до завершения соединения; при выборе значения *on* соединения завершаются немедленно.

grpc_hide_header

<i>Синтаксис</i>	grpc_hide_header <i>поле</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

По умолчанию Angie PRO не передает клиенту поля заголовка «Date», «Server» и «X-Accel-...» из ответа gRPC-сервера. Директива *grpc_hide_header* задает дополнительные поля, которые не будут передаваться. Если же передачу полей нужно разрешить, можно воспользоваться директивой *grpc_pass_header*.

grpc_ignore_headers

<i>Синтаксис</i>	grpc_ignore_headers <i>поле</i> ...;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Запрещает обработку некоторых полей заголовка из ответа gRPC-сервера. В директиве можно указать поля «X-Accel-Redirect» и «X-Accel-Charset».

Если не запрещено, обработка этих полей заголовка заключается в следующем:

- «X-Accel-Redirect» производит *внутреннее перенаправление* на указанный URI;

- «X-Accel-Charset» задает желаемую *кодировку* ответа.

grpc_intercept_errors

<i>Синтаксис</i>	grpc_intercept_errors on off;
По умолчанию	grpc_intercept_errors off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет, передавать ли клиенту ответы gRPC-сервера с кодом больше либо равным 300, или же перехватывать их и перенаправлять на обработку Angie PRO с помощью директивы *error_page*.

grpc_next_upstream

<i>Синтаксис</i>	grpc_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504 http_403 http_404 http_429 non_idempotent off ...;
По умолчанию	grpc_next_upstream error timeout;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему в группе *upstream* серверу:

error	произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
timeout	произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
invalid_header	сервер вернул пустой или неверный ответ;
http_500	сервер вернул ответ с кодом 500;
http_502	сервер вернул ответ с кодом 502;
http_503	сервер вернул ответ с кодом 503;
http_504	сервер вернул ответ с кодом 504;
http_403	сервер вернул ответ с кодом 403;
http_404	сервер вернул ответ с кодом 404;
http_429	сервер вернул ответ с кодом 429;
non_idempotent	обычно запросы с неидемпотентным методом (<i>POST</i> , <i>LOCK</i> , <i>PATCH</i>) не передаются на другой сервер, если запрос серверу группы уже был отправлен; включение параметра явно разрешает повторять подобные запросы;
off	запрещает передачу запроса следующему серверу.

ⓘ Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа клиенту, то действие директивы на такой запрос не распространяется.

Директива также определяет, что считается *неудачной попыткой* работы с сервером.

<code>error timeout</code>	всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве
<code>invalid_header</code>	
<code>http_500</code>	считываются неудачными попытками, только если они указаны в директиве
<code>http_502</code>	
<code>http_503</code>	
<code>http_504</code>	
<code>http_429</code>	
<code>http_403</code>	никогда не считаются неудачными попытками
<code>http_404</code>	

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по *количество попыток* и по *времени*.

grpc_next_upstream_timeout

<i>Синтаксис</i>	<code>grpc_next_upstream_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>grpc_next_upstream_timeout 0;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса *следующему* серверу.

0	отключает это ограничение
---	---------------------------

grpc_next_upstream_tries

<i>Синтаксис</i>	<code>grpc_next_upstream_tries число;</code>
По умолчанию	<code>grpc_next_upstream_tries 0;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса *следующему* серверу.

0	отключает это ограничение
---	---------------------------

grpc_pass

<i>Синтаксис</i>	<code>grpc_pass адрес;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>location, if в location</code>

Задает адрес gRPC-сервера. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и порта:

```
grpc_pass localhost:9000;
```

или в виде пути UNIX-сокета:

```
grpc_pass unix:/tmp/grpc.socket;
```

Также может использоваться схема «*grpc://*»:

```
grpc_pass grpc://127.0.0.1:9000;
```

Для использования gRPC по SSL необходимо использовать схему «*grpcs://*»:

```
grpc_pass grpcs://127.0.0.1:443;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться поочереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать *группу серверов*. Если используется группа, указать порт невозможно; вместо этого укажите порт для каждого сервера внутри группы отдельно.

В значении параметра можно использовать переменные. В этом случае, если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных групп серверов и если не найдено, то определяется с помощью *resolver*'а.

grpc_pass_header

Синтаксис `grpc_pass_header поле;`

По умолчанию

Контекст `http, server, location`

Разрешает передавать от gRPC-сервера клиенту *запрещенные для передачи* поля заголовка.

grpc_read_timeout

Синтаксис `grpc_read_timeout время;`

По умолчанию

Контекст `http, server, location`

Задает таймаут при чтении ответа gRPC-сервера. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени gRPC-сервер ничего не передаст, соединение закрывается.

grpc_send_timeout

<i>Синтаксис</i>	grpc_send_timeout время;
По умолчанию	grpc_send_timeout 60s;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает таймаут при передаче запроса gRPC-серверу. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени gRPC-сервер не примет новых данных, соединение закрывается.

grpc_set_header

<i>Синтаксис</i>	<code>grpc_set_header поле значение;</code>
По умолчанию	<code>grpc_set_header Content-Length \$content_length;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Позволяет переопределять или добавлять поля заголовка запроса, *передаваемые* проксируемому серверу. В качестве *значения* можно использовать текст, переменные и их комбинации. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *grpc_set_header*.

Если значение поля заголовка — пустая строка, то поле вообще не будет передаваться gRPC-серверу:

```
grpc_set_header Accept-Encoding "";
```

grpc_socket_keepalive

<i>Синтаксис</i>	grpc_socket_keepalive on off;
По умолчанию	grpc_socket_keepalive off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Конфигурирует поведение «TCP keepalive» для исходящих соединений к проксируемому серверу.

По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы. Для сокета включается параметр *SO_KEEPALIVE*

grpc_ssl_certificate

Синтаксис `grpc_ssl_certificate` *файл*;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает файл с сертификатом в формате PEM для аутентификации на gRPC SSL-сервере. В имени файла можно использовать переменные.

grpc_ssl_certificate_key

Синтаксис `grpc_ssl_certificate_key` *файл*;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает файл с секретным ключом в формате PEM для аутентификации на gRPC SSL-сервере.

Вместо файла можно указать значение «`engine:имя:id`», которое загружает ключ с указанным *id* из OpenSSL engine с заданным именем.

В имени файла можно использовать переменные.

grpc_ssl_ciphers

Синтаксис `grpc_ssl_ciphers` *шифры*;

По умолчанию `grpc_ssl_ciphers DEFAULT`;

Контекст http, server, location

Описывает разрешенные шифры для запросов к gRPC SSL-серверу. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Полный список можно посмотреть с помощью команды «`openssl ciphers`».

grpc_ssl_conf_command

Синтаксис `grpc_ssl_conf_command` *имя значение*;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает произвольные конфигурационные [команды](#) OpenSSL при установлении соединения с gRPC SSL-сервером.

⚠ Важно

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше.

На одном уровне может быть указано несколько директив *grpc_ssl_conf_command*. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *grpc_ssl_conf_command*.

⚠️ Осторожно

Следует учитывать, что изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

grpc_ssl_crl

Синтаксис `grpc_ssl_crl` *файл*;

По умолчанию —

Контекст http, server, location

Указывает файл с отзываемыми сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми при *проверке* сертификата gRPC SSL-сервера.

grpc_ssl_name

Синтаксис `grpc_ssl_name` *имя*;

По умолчанию `grpc_ssl_name`` имя хоста из `grpc_pass`;

Контекст http, server, location

Позволяет переопределить имя сервера, используемое при *проверке* сертификата gRPC SSL-сервера, а также для *передачи его через SNI* при установлении соединения с gRPC SSL-сервером.

По умолчанию используется имя хоста из `grpc_pass`.

grpc_ssl_password_file

Синтаксис `grpc_ssl_password_file` *файл*;

По умолчанию —

Контекст http, server, location

Задает файл с паролями от *секретных ключей*, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

grpc_ssl_protocols

<i>Синтаксис</i>	grpc_ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];
По умолчанию	grpc_ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Изменено в версии 1.2.0: Параметр TLSv1.3 добавлен к используемым по умолчанию.

Разрешает указанные протоколы для запросов к gRPC SSL-серверу.

grpc_ssl_server_name

<i>Синтаксис</i>	grpc_ssl_server_name on off;
По умолчанию	grpc_ssl_server_name off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает или запрещает передачу имени сервера, заданного директивой *grpc_ssl_name*, через расширение Server Name Indication протокола TLS (SNI, RFC 6066) при установлении соединения с SSL-сервером gRPC.

grpc_ssl_session_reuse

<i>Синтаксис</i>	grpc_ssl_session_reuse on off;
По умолчанию	grpc_ssl_session_reuse on;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет, использовать ли повторно SSL-сессии при работе с gRPC-сервером. Если в логах появляются ошибки «*SSL3_GET_FINISHED:digest check failed*», то можно попробовать выключить повторное использование сессий.

grpc_ssl_trusted_certificate

<i>Синтаксис</i>	grpc_ssl_trusted_certificate <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, используемыми при *проверке* сертификата gRPC SSL-сервера.

grpc_ssl_verify

Синтаксис `grpc_ssl_verify on | off;`
По умолчанию `grpc_ssl_verify off;`
Контекст `http, server, location`

Разрешает или запрещает проверку сертификата gRPC SSL-сервера.

grpc_ssl_verify_depth

Синтаксис `grpc_ssl_verify_depth число;`
По умолчанию `grpc_ssl_verify_depth 1;`
Контекст `http, server, location`

Устанавливает глубину проверки в цепочке сертификатов gRPC SSL-сервера.

GunZIP

Фильтр, распаковывающий ответы с «Content-Encoding: gzip» для тех клиентов, которые не поддерживают метод сжатия «gzip». Модуль будет полезен, когда данные желательно хранить сжатыми для экономии места и сокращения затрат на ввод-вывод.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_gunzip_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Пример конфигурации

```
location /storage/ {  
    gunzip on;  
    # ...  
}
```

Директивы

gunzip

Синтаксис `gunzip on | off;`
По умолчанию `gunzip off;`
Контекст `http, server, location`

Разрешает или запрещает распаковку ответов, сжатых методом gzip, для тех клиентов, которые его не поддерживают. Если разрешено, то для определения, поддерживает ли клиент gzip, также учитываются следующие директивы: `gzip_http_version`, `gzip_proxied` и `gzip_disable`. См. также директиву `gzip_vary`.

gunzip_buffers

<i>Синтаксис</i>	gunzip_buffers <i>число размер;</i>
По умолчанию	gunzip_buffers 32 4k 16 8k;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает число и размер буферов, в которые будет разжиматься ответ. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

GZip

Фильтр, сжимающий ответ методом gzip, что позволяет уменьшить размер передаваемых данных в 2 и более раз.

⚠️ Осторожно

При использовании протокола SSL/TLS сжатые ответы могут быть подвержены атакам BREACH.

Пример конфигурации

```
gzip          on;
gzip_min_length 1000;
gzip_proxied  expired no-cache no-store private auth;
gzip_types    text/plain application/xml;
```

Для записи в лог достигнутого коэффициента сжатия можно использовать переменную `$gzip_ratio`.

Директивы

gzip

<i>Синтаксис</i>	gzip on off;
По умолчанию	gzip off;
<i>Контекст</i>	http, server, location, if in location

Разрешает или запрещает сжатие ответа методом gzip.

gzip_buffers

<i>Синтаксис</i>	gzip_buffers <i>число размер;</i>
По умолчанию	gzip_buffers 32 4k 16 8k;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает число и размер буферов, в которые будет сжиматься ответ. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

gzip_comp_level

<i>Синтаксис</i>	gzip_comp_level <i>степень;</i>
По умолчанию	gzip_comp_level 1;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Устанавливает степень сжатия ответа методом gzip. Допустимые значения находятся в диапазоне от 1 до 9.

gzip_disable

<i>Синтаксис</i>	gzip_disable <i>regex ...;</i>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Запрещает сжатие ответа методом gzip для запросов с полями заголовка «User-Agent», совпадающими с заданными регулярными выражениями.

Специальная маска msie6 соответствует регулярному выражению «MSIE [4-6].», но работает быстрее. Из этой маски исключается «MSIE 6.0; ... SV1».

gzip_http_version

<i>Синтаксис</i>	gzip_http_version <i>1.0 1.1;</i>
По умолчанию	gzip_http_version 1.1;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Устанавливает минимальную HTTP-версию запроса, необходимую для сжатия ответа.

gzip_min_length

Синтаксис `gzip_min_length` *длина*;
По умолчанию `gzip_min_length 20`;

Контекст http, server, location

Устанавливает минимальную длину ответа, который будет сжиматься методом gzip. Длина определяется только из поля «Content-Length» заголовка ответа.

gzip_proxied

Синтаксис `gzip_proxied` off | expired | no-cache | no-store | private | no_last_modified |
no_etag | auth | any ...;
По умолчанию `gzip_proxied off`;

Контекст http, server, location

Разрешает или запрещает сжатие ответа методом gzip для проксируемых запросов в зависимости от запроса и ответа. То, что запрос проксируемый, определяется на основании наличия поля «Via» в заголовке запроса. В директиве можно указать одновременно несколько параметров:

<code>off</code>	запрещает сжатие для всех проксируемых запросов, игнорируя остальные параметры;
<code>expired</code>	разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле «Expires» со значением, запрещающим кэширование;
<code>no-cache</code>	разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле «Cache-Control» с параметром «no-cache»;
<code>no-store</code>	разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле «Cache-Control» с параметром «no-store»;
<code>private</code>	разрешает сжатие, если в заголовке ответа есть поле «Cache-Control» с параметром «private»;
<code>no_last_modified</code>	разрешает сжатие, если в заголовке ответа нет поля «Last-Modified»;
<code>no_etag</code>	разрешает сжатие, если в заголовке ответа нет поля «ETag»;
<code>auth</code>	разрешает сжатие, если в заголовке запроса есть поле «Authorization»;
<code>any</code>	разрешает сжатие для всех проксируемых запросов.

gzip_types

Синтаксис `gzip_types` mime-type ...;
По умолчанию `gzip_types text/html`;

Контекст http, server, location

Разрешает сжатие ответа методом gzip для указанных MIME-типов в дополнение к «text/html». Специальное значение «*» соответствует любому MIME-типу. Ответы с типом «text/html» сжимаются всегда.

gzip_vary

<i>Синтаксис</i>	gzip_vary on off;
По умолчанию	gzip_vary off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает или запрещает выдавать в ответе поле заголовка «Vary: Accept-Encoding», если активны директивы *gzip*, *gzip_static* или *gunzip*.

Встроенные переменные

`$gzip_ratio`

достигнутый коэффициент сжатия — отношение размера исходного ответа к размеру сжатого.

GZip Static

Позволяет отдавать вместо обычного файла предварительно сжатый файл с таким же именем и с расширением «.gz».

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_gzip_static_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Пример конфигурации

```
gzip_static on;
gzip_proxied expired no-cache no-store private auth;
```

Директивы

gzip_static

<i>Синтаксис</i>	gzip_static on off always;
По умолчанию	gzip_static off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает (*on*) или запрещает (*off*) проверку готового сжатого файла. При использовании также учитываются директивы *gzip_http_version*, *gzip_proxied*, *gzip_disable* и *gzip_vary*.

Со значением *always* во всех случаях будет использоваться сжатый файл, без проверки поддержки на стороне клиента. Это полезно, если на диске все равно нет несжатых файлов, или используется модуль *GunZIP*.

Сжимать файлы можно с помощью программы *gzip* или совместимой с ней. Желательно, чтобы дата и время модификации исходного и сжатого файлов совпадали.

Headers

Позволяет выдавать поля заголовка «Expires» и «Cache-Control», а также добавлять произвольные поля в заголовок ответа.

Пример конфигурации

```
expires    24h;
expires    modified +24h;
expires    @24h;
expires    0;
expires    -1;
expires    epoch;
expires    $expires;
add_header Cache-Control private;
```

Директивы

add_header

Синтаксис add_header имя значение [always];

По умолчанию

Контекст http, server, location, if в location

Добавляет указанное поле в заголовок ответа при условии, что код ответа равен 200, 201 (1.3.10), 204, 206, 301, 302, 303, 304, 307 или 308. В значении параметра можно использовать переменные.

Директиву *add_header* может быть несколько. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *add_header*.

Если указан параметр **always**, то поле заголовка будет добавлено независимо от кода ответа.

add_trailer

Синтаксис add_trailer имя значение [always];

По умолчанию

Контекст http, server, location, if в location

Добавляет указанное поле в конец ответа при условии, что код ответа равен 200, 201, 206, 301, 302, 303, 307 или 308. В значении можно использовать переменные.

Директиву *add_trailer* может быть несколько. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *add_trailer*.

Если указан параметр **always**, то указанное поле будет добавлено независимо от кода ответа.

expires

Синтаксис `expires [modified] время;`
`expires epoch | max | off;`

По умолчанию `expires off;`

Контекст `http, server, location, if в location`

Разрешает или запрещает добавлять или менять поля «Expires» и «Cache-Control» в заголовке ответа при условии, что код ответа равен 200, 201, 204, 206, 301, 302, 303, 304, 307 или 308. В качестве параметра можно задать положительное или отрицательное *время*.

Время в поле «Expires» получается как сумма текущего времени и времени, заданного в директиве. Если используется параметр `modified`, то время получается как сумма времени модификации файла и времени, заданного в директиве.

Кроме того, с помощью префикса «@» можно задать время суток:

```
expires @15h30m;
```

Содержимое поля «Cache-Control» зависит от знака заданного времени:

- отрицательное время — «Cache-Control: no-cache».
- положительное или равное нулю время — «Cache-Control: max-age='t'», где *t* это время в секундах, заданное в директиве.

<code>epoch</code>	задает время «Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT» (1 января 1970 00:00:01 GMT) для поля «Expires» и «no-cache» для поля «Cache-Control».
<code>max</code>	задает время «Thu, 31 Dec 2037 23:55:55 GMT» (31 декабря 2037 23:55:55 GMT) для поля «Expires» и 10 лет для поля «Cache-Control».
<code>off</code>	запрещает добавлять или менять поля «Expires» и «Cache-Control» в заголовке ответа.

В значении последнего параметра можно использовать переменные:

```
map $sent_http_content_type $expires {  
    default      off;  
    application/pdf 42d;  
    ~image/        max;  
}  
  
expires $expires;
```

Image Filter

Фильтр для преобразования изображений в форматах JPEG, GIF, PNG и WebP.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_image_filter_module`.

В наших репозиториях модуль собран динамически и доступен отдельным пакетом `angie-module-image-filter`.

■ Важно

Для этого модуля необходима библиотека `libgd`. Рекомендуется использовать самую последнюю версию библиотеки.

Для преобразования изображений в формате WebP библиотека `libgd` должна быть собрана с поддержкой WebP.

Пример конфигурации

```
location /img/ {
    proxy_pass http://backend;
    image_filter resize 150 100;
    image_filter rotate 90;
    error_page 415 = /empty;
}

location = /empty {
    empty_gif;
}
```

Директивы**image_filter***Синтаксис*

```
image_filter off;
            image_filter test; image_filter size; image_filter rotate 90 | 180 | 270;
            image_filter resize ширина высота; image_filter crop ширина высота;
```

По умолчанию `image_filter off;`

Контекст location

Задает тип преобразования изображения:

<code>off</code>	отключает обработку данным модулем во вложенном location.
<code>test</code>	проверяет, что ответ действительно является изображением в формате JPEG, GIF, PNG или WebP. В противном случае возвращается ошибка 415 (Unsupported Media Type).
<code>size</code>	выдает информацию об изображении в формате JSON, например: <code>{ «img» : { «width»: 100, «height»: 100, «type»: «gif» } }</code> В случае ошибки выдается <code>{}</code>
<code>rotate 90 180 270</code>	поворачивает изображение против часовой стрелки на указанное число градусов. В значении параметра допустимо использование переменных. Можно использовать как отдельно, так и совместно с преобразованиями <code>resize</code> и <code>crop</code> .
<code>resize ширина высота</code>	пропорционально уменьшает изображение до указанных размеров. Если требуется уменьшить только по одному измерению, то в качестве второго можно указать «-». В случае ошибки сервер возвращает код 415 (Unsupported Media Type). В значениях параметров допустимо использование переменных. При использовании совместно с <code>rotate</code> , поворот изображения происходит после уменьшения размеров изображения.
<code>crop ширина высота</code>	пропорционально уменьшает изображение до размера большей стороны и обрезает лишние края по другой стороне. Если требуется уменьшить только по одному измерению, то в качестве второго можно указать «-». В случае ошибки сервер возвращает код 415 (Unsupported Media Type). В значениях параметров допустимо использование переменных. При использовании совместно с <code>rotate</code> , поворот изображения происходит до уменьшения размеров изображения.

image_filter_buffer

<i>Синтаксис</i>	<code>image_filter_buffer размер;</code>
По умолчанию	<code>image_filter_buffer 1M;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Задает максимальный размер буфера для чтения изображения. При превышении размера сервер вернет ошибку 415 (Unsupported Media Type).

image_filter_interlace

<i>Синтаксис</i>	<code>image_filter_interlace on off;</code>
По умолчанию	<code>image_filter_interlace off;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Если включено, то итоговые изображения будут с чересстрочностью. В случае JPEG итоговые изображения будут в формате «progressive JPEG».

image_filter_jpeg_quality

<i>Синтаксис</i>	image_filter_jpeg_quality <i>качество</i> ;
По умолчанию	image_filter_jpeg_quality 75;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает желаемое качество преобразованного изображения в формате JPEG. Допустимые значения находятся в диапазоне от 1 до 100. Меньшим значениям обычно соответствует худшее качество изображения и меньший объем передаваемых данных. Максимальное рекомендуемое значение — 95. В значении параметра допустимо использование переменных.

image_filter_sharpen

<i>Синтаксис</i>	image_filter_sharpen <i>процент</i> ;
По умолчанию	image_filter_sharpen 0;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Повышает резкость итогового изображения. Процент резкости может быть больше 100. Значение 0 отключает повышение резкости. В значении параметра допустимо использование переменных.

image_filter_transparency

<i>Синтаксис</i>	image_filter_transparency on off;
По умолчанию	image_filter_transparency on;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет, сохранять ли прозрачность при обработке изображений в формате GIF и в формате PNG с цветами, заданными палитрой. Потеря прозрачности позволяет получить более качественное изображение. Прозрачность альфа-канала в формате PNG сохраняется всегда.

image_filter_webp_quality

<i>Синтаксис</i>	image_filter_webp_quality <i>качество</i> ;
По умолчанию	image_filter_webp_quality 80;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает желаемое качество преобразованного изображения в формате WebP. Допустимые значения находятся в диапазоне от 1 до 100. Меньшим значениям обычно соответствует худшее качество изображения и меньший объем передаваемых данных. В значении параметра допустимо использование переменных.

Index

Обслуживает запросы, оканчивающиеся косой чертой (/). Такие запросы также могут обрабатываться модулями *AutoIndex* и *Random Index*.

Пример конфигурации

```
location / {
    index index.$geo.html index.html;
}
```

Директивы

index

<i>Синтаксис</i>	index файл ...;
По умолчанию	index index.html;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет файлы, которые будут использоваться в качестве индекса. В имени файла можно использовать переменные. Наличие файлов проверяется в порядке их перечисления. В конце списка может стоять файл с абсолютным путем. Пример:

```
index index.$geo.html index.0.html /index.html;
```

Необходимо иметь в виду, что при использовании индексного файла делается внутреннее перенаправление и запрос может быть обработан уже в другом location'е. Например, в такой конфигурации:

```
location = / {
    index index.html;
}

location / {
# ...
}
```

запрос "/" будет фактически обработан во втором location'е как "/index.html".

JS

Позволяет задавать обработчики на njs — подмножестве языка JavaScript.

В наших репозиториях модуль собран динамически и доступен отдельным пакетом *angie-module-njs*; подключить его можно с помощью директивы *load_module*.

Пример конфигурации

```
http {
    js_import http.js;

    js_set $foo      http.foo;
    js_set $summary  http.summary;
    js_set $hash     http.hash;

    resolver 127.0.0.53;

    server {
        listen 8000;

        location / {
            add_header X-Foo $foo;
            js_content http.baz;
        }

        location = /summary {
            return 200 $summary;
        }

        location = /hello {
            js_content http.hello;
        }

        location = /fetch {
            js_content                  http.fetch;
            js_fetch_trusted_certificate /path/to/ISRG_Root_X1.pem;
        }

        location = /crypto {
            add_header Hash $hash;
            return      200;
        }
    }
}
```

Файл http.js:

```
function foo(r) {
    r.log("hello from foo() handler");
    return "foo";
}

function summary(r) {
    var a, s, h;

    s = "JS summary\n\n";

    s += "Method: " + r.method + "\n";
    s += "HTTP version: " + r.httpVersion + "\n";
    s += "Host: " + r.headersIn.host + "\n";
    s += "Remote Address: " + r.remoteAddress + "\n";
    s += "URI: " + r.uri + "\n";

    s += "Headers:\n";
```

```
for (h in r.headersIn) {
    s += "  header '" + h + "' is '" + r.headersIn[h] + "'\n";
}

s += "Args:\n";
for (a in r.args) {
    s += "  arg '" + a + "' is '" + r.args[a] + "'\n";
}

return s;
}

function baz(r) {
    r.status = 200;
    r.headersOut.foo = 1234;
    r.headersOut['Content-Type'] = "text/plain; charset=utf-8";
    r.headersOut['Content-Length'] = 15;
    r.sendHeader();
    r.send("nginx");
    r.send("java");
    r.send("script");

    r.finish();
}

function hello(r) {
    r.return(200, "Hello world!");
}

async function fetch(r) {
    let results = await Promise.all([ngx.fetch('https://google.com/'),
                                    ngx.fetch('https://google.ru/')]);

    r.return(200, JSON.stringify(results, undefined, 4));
}

async function hash(r) {
    let hash = await crypto.subtle.digest('SHA-512', r.headersIn.host);
    r.setReturnValue(Buffer.from(hash).toString('hex'));
}

export default {foo, summary, baz, hello, fetch, hash};
```

Директивы

js_body_filter

<i>Синтаксис</i>	<code>js_body_filter функция модуль.функция [buffer_type=строка буфер];</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	location, if in location, limit_except

Задает функцию njjs в качестве фильтра тела ответа. Функция фильтра вызывается для каждого блока данных тела ответа со следующими аргументами:

r	объект <code>HTTP request</code>
data	входящий блок данных может быть строкой или буфером в зависимости от значения <code>buffer_type</code> , по умолчанию является строкой.
flags	объект со следующими свойствами: <code>last</code> — логическое значение <code>true</code> — если данные являются последним буфером.

Функция фильтра может передавать свою модифицированную версию входящего блока данных следующему фильтру тела ответа при помощи вызова `r.sendBuffer()`. Пример преобразования букв в нижний регистр в теле ответа:

```
function filter(r, data, flags) {
    r.sendBuffer(data.toLowerCase(), flags);
}
```

Для отмены фильтра (блоки данных будут передаваться клиенту без вызова `js_body_filter`), можно использовать `r.done()`.

Если функция фильтра изменяет длину тела ответа, то необходимо очистить заголовок ответа «Content-Length» (если присутствует) в `js_header_filter`, чтобы применить поблочное кодирование.

ⓘ Примечание

Так как обработчик `js_body_filter` должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например `r.subrequest()` или `setTimeout()`, не поддерживаются.

js_content

<i>Синтаксис</i>	<code>js_content</code> функция модуль.функция;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>location</code> , if in <code>location</code> , <code>limit_except</code>

Задает функцию `njs` в качестве обработчика содержимого `location`. Можно ссылаться на функцию модуля.

js_fetch_buffer_size

<i>Синтаксис</i>	<code>js_fetch_buffer_size</code> размер;
По умолчанию	<code>js_fetch_buffer_size</code> 16k;
<i>Контекст</i>	<code>http</code> , <code>server</code> , <code>location</code>

Задает размер буфера, который будет использоваться для чтения и записи для Fetch API.

js_fetch_ciphers

<i>Синтаксис</i>	<code>js_fetch_ciphers</code> шифры;
По умолчанию	<code>js_fetch_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;</code>
<i>Контекст</i>	http, server, location

Описывает разрешенные шифры для HTTPS-соединений при помощи Fetch API. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Полный список можно посмотреть с помощью команды «*openssl ciphers*».

js_fetch_max_response_buffer_size

<i>Синтаксис</i>	<code>js_fetch_max_response_buffer_size</code> размер;
По умолчанию	<code>js_fetch_max_response_buffer_size 1m;</code>
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает максимальный размер ответа, полученного при помощи Fetch API.

js_fetch_protocols

<i>Синтаксис</i>	<code>js_fetch_protocols</code> [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];
По умолчанию	<code>js_fetch_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;</code>
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает указанные протоколы для HTTPS-соединений при помощи Fetch API.

js_fetch_timeout

<i>Синтаксис</i>	<code>js_fetch_timeout</code> время;
По умолчанию	<code>js_fetch_timeout 60s;</code>
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает таймаут при чтении и записи при помощи Fetch API. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени данные не передавались, соединение закрывается.

js_fetch_trusted_certificate

<i>Синтаксис</i>	js_fetch_trusted_certificate <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, используемыми при проверке HTTPS-сертификата при помощи Fetch API.

js_fetch_verify

<i>Синтаксис</i>	js_fetch_verify on off;
По умолчанию	js_fetch_verify on;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает или запрещает проверку сертификата HTTPS-сервера при помощи Fetch API.

js_fetch_verify_depth

<i>Синтаксис</i>	js_fetch_verify_depth <i>число</i> ;
По умолчанию	js_fetch_verify_depth 100;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Устанавливает глубину проверки в цепочке HTTPS-сертификатов при помощи Fetch API.

js_header_filter

<i>Синтаксис</i>	js_header_filter <i>функция</i> <i>модуль.функция</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	location, if in location, limit_except

Задает функцию njs в качестве фильтра заголовка ответа. Директива позволяет менять произвольные поля заголовка ответа.

Примечание

Так как обработчик *js_header_filter* должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например *r.subrequest()* или *setTimeout()*, не поддерживаются.

js_import

<i>Синтаксис</i>	<code>js_import модуль.js имя_экспорта from модуль.js;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Импортирует модуль, позволяющий задавать обработчики location и переменных на njs. *Имя_экспорта* является пространством имен при доступе к функциям модуля. Если *имя_экспорта* не задано, то пространством имен будет являться имя модуля.

```
js_import http.js;
```

В примере при доступе к экспорту в качестве пространства имен используется имя модуля *http*. Если импортируемый модуль экспортирует *foo()*, то для доступа используется *http.foo*.

Директива *js_import* может быть несколько.

js_path

<i>Синтаксис</i>	<code>js_path путь;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает дополнительный путь для модулей njs.

js_preload_object

<i>Синтаксис</i>	<code>js_preload_object имя.json имя from файл.json;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Предварительно загружает неизменяемый объект во время конфигурации. *Имя* используется в качестве имени глобальной переменной, через которую объект доступен в коде njs. Если *имя* не указано, то будет использоваться имя файла.

```
js_preload_object map.json;
```

В примере *map* используется в качестве имени во время доступа к предварительно загруженному объекту.

Директивы *js_preload_object* могут быть несколько.

js_set

Синтаксис `js_set $переменная функция | модуль.функция;`

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает функцию `njs` для указанной переменной. Можно ссылаться на функцию модуля.

Функция вызывается в момент первого обращения к переменной для данного запроса. Точный момент вызова функции зависит от *фазы*, в которой происходит обращение к переменной. Это можно использовать для реализации дополнительной логики, не относящейся к вычислению переменной. Например, если переменная указана в директиве `log_format`, то ее обработчик не будет выполняться до фазы записи в лог. Этот обработчик также может использоваться для выполнения процедур непосредственно перед освобождением запроса.

Примечание

Так как обработчик `js_set` должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например `r.subrequest()` или `setTimeout()`, не поддерживаются.

js_shared_dict_zone

Синтаксис `js_shared_dict_zone zone=имя:размер [timeout=время] [type=string | number]`

По умолчанию

Контекст http

Задает *имя* и *размер* зоны разделяемой памяти, в которой хранится словарь ключей и значений, разделяемый между рабочими процессами.

type необязательный параметр, позволяет изменить тип значения на числовой (`number`), по умолчанию в качестве ключа и значения используется строка (`string`).

timeout необязательный параметр, задает время, по завершении которого все записи в словаре удаляются из зоны

evict необязательный параметр, удаляет самую старую пару ключ-значение при переполнении зоны

Пример:

```
example.conf:
# Создается словарь размером 1Мб со строковыми значениями,
# пары ключ-значение удаляются при отсутствии активности в течение 60 секунд:
js_shared_dict_zone zone=foo:1M timeout=60s;

# Создается словарь размером 512Кб со строковыми значениями,
# удаляется самая старая пара ключ-значение при переполнении зоны:
js_shared_dict_zone zone=bar:512K timeout=30s evict;
```

```
# Создается постоянный словарь размером 32Кб с числовыми значениями:  
js_shared_dict_zone zone=num:32k type=number;
```

```
example.js:  
function get(r) {  
    r.return(200, ngx.shared.foo.get(r.args.key));  
}  
  
function set(r) {  
    r.return(200, ngx.shared.foo.set(r.args.key, r.args.value));  
}  
  
function delete(r) {  
    r.return(200, ngx.shared.bar.delete(r.args.key));  
}  
  
function increment(r) {  
    r.return(200, ngx.shared.num.incr(r.args.key, 2));  
}
```

js_var

Синтаксис `js_var $переменная [значение];`

По умолчанию

Контекст http, server, location

Объявляет перезаписываемую переменную. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации. Переменная не перезаписывается после перенаправления, в отличие от переменных, созданных при помощи директивы set.

Аргумент запроса

Каждый HTTP-обработчик njs получает один аргумент, объект запроса.

Limit Conn

Позволяет ограничить число соединений по заданному ключу, в частности, число соединений с одного IP-адреса.

Учитываются не все соединения, а лишь те, в которых имеются запросы, обрабатываемые сервером, и заголовок запроса уже прочитан.

Пример конфигурации

```
http {
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;

    ...
    server {
        ...
        location /download/ {
            limit_conn addr 1;
        }
    }
}
```

Директивы

limit_conn

Синтаксис `limit_conn зона число;`

По умолчанию

Контекст `http, server, location`

Задает зону разделяемой памяти и максимально допустимое число соединений для одного значения ключа. При превышении этого числа в ответ на запрос сервер вернет *ошибку*. Например, директивы

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;

server {
    location /download/ {
        limit_conn addr 1;
    }
}
```

разрешают одновременно обрабатывать не более одного соединения с одного IP-адреса.

● Примечание

В HTTP/2 и SPDY каждый параллельный запрос считается отдельным соединением.

Директив *limit_conn* может быть несколько. Например, следующая конфигурация ограничивает число соединений с сервером с одного клиентского IP-адреса и в то же время ограничивает общее число соединений с виртуальным сервером:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=perip:10m;
limit_conn_zone $server_name zone=perserver:10m;

server {
    ...
    limit_conn perip 10;
    limit_conn perserver 100;
}
```

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *limit_conn*.

limit_conn_dry_run

<i>Синтаксис</i>	<code>limit_conn_dry_run on off;</code>
По умолчанию	<code>limit_conn_dry_run off;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Включает режим пробного запуска. В данном режиме число соединений не ограничивается, однако в *зоне разделяемой памяти* текущее число избыточных соединений учитывается как обычно.

limit_conn_log_level

<i>Синтаксис</i>	<code>limit_conn_log_level info notice warn error;</code>
По умолчанию	<code>limit_conn_log_level error;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Задает желаемый уровень записи в лог случаев ограничения числа соединений.

limit_conn_status

<i>Синтаксис</i>	<code>limit_conn_status код;</code>
По умолчанию	<code>limit_conn_status 503;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Позволяет переопределить код ответа, используемый при отклонении запросов.

limit_conn_zone

<i>Синтаксис</i>	<code>limit_conn_zone ключ zone = название:размер;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>http</code>

Задает параметры зоны разделяемой памяти, которая хранит состояние для разных значений ключа. Состояние в частности содержит текущее число соединений. В качестве ключа можно использовать текст, переменные и их комбинации. Запросы с пустым значением ключа не учитываются.

Пример использования:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
```

Здесь в качестве ключа используется IP-адрес клиента. Обратите внимание, что вместо переменной `$remote_addr` использована переменная `$binary_remote_addr`.

Длина значения переменной `$remote_addr` может колебаться от 7 до 15 байт, при этом размер хранимого состояния составляет либо 32, либо 64 байта на 32-битных платформах и всегда 64 байта на 64-битных.

Длина значения переменной `$binary_remote_addr` всегда равна 4 байтам для IPv4-адресов или 16 байтам для IPv6-адресов. При этом размер состояния всегда равен 32 или 64 байтам на 32-битных платформах и 64 байтам на 64-битных.

В зоне размером 1 мегабайт может разместиться около 32 тысяч состояний размером 32 байта или 16 тысяч состояний размером 64 байта. При переполнении зоны в ответ на последующие запросы сервер будет возвращать *ошибку*.

Встроенные переменные

`$limit_conn_status`

хранит результат ограничения числа соединений: `PASSED`, `REJECTED` или `REJECTED_DRY_RUN`

Limit Req

Позволяет ограничить скорость обработки запросов по заданному ключу или, как частный случай, скорость обработки запросов, поступающих с одного IP-адреса. Ограничение обеспечивается с помощью метода «leaky bucket».

Пример конфигурации

```
http {
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;

    ...
server {
    ...
    location /search/ {
        limit_req zone=one burst=5;
    }
}
```

Директивы

limit_req

<i>Синтаксис</i>	<code>limit_req zone=название [burst=число] [nodelay delay=число];</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает зону разделяемой памяти (`zone`) и максимальный размер всплеска запросов (`burst`). Если скорость поступления запросов превышает описанную в зоне, то их обработка задерживается так, чтобы запросы обрабатывались с заданной скоростью. Избыточные запросы задерживаются

до тех пор, пока их число не превысит максимальный размер всплеска. При превышении запрос завершается с ошибкой. По умолчанию максимальный размер всплеска равен нулю. Например, директивы

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;

server {
    location /search/ {
        limit_req zone=one burst=5;
    }
}
```

позволяют в среднем не более 1 запроса в секунду со всплесками не более 5 запросов.

Если же избыточные запросы в пределах лимита всплесков задерживать не требуется, то следует использовать параметр `nodelay`:

```
limit_req zone=one burst=5 nodelay;
```

Параметр `delay` задает лимит, по достижении которого избыточные запросы задерживаются. Значение по умолчанию равно нулю и означает, что задерживаются все избыточные запросы.

Директиву `limit_req` можно задавать несколько. Например, следующая конфигурация ограничивает скорость обработки запросов, поступающих с одного IP-адреса, и в то же время ограничивает скорость обработки запросов одним виртуальным сервером:

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=perip:10m rate=1r/s;
limit_req_zone $server_name zone=perserver:10m rate=10r/s;

server {
    ...
    limit_req zone=perip burst=5 nodelay;
    limit_req zone=perserver burst=10;
}
```

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `limit_req`.

limit_req_dry_run

Синтаксис `limit_req_dry_run on | off;`

По умолчанию `limit_req_dry_run off;`

Контекст `http, server, location`

Включает режим пробного запуска. В данном режиме скорость обработки запросов не ограничивается, однако в *зоне разделяемой памяти* текущее число избыточных запросов учитывается как обычно.

limit_req_log_level

<i>Синтаксис</i>	limit_req_log_level info notice warn error;
По умолчанию	limit_req_log_level error;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает желаемый уровень записи в лог случаев отказа в обработке запросов при превышении скорости и случаев задержек при обработке запроса. Задержки записываются в лог с уровнем на единицу меньшим, чем отказы, например, если указано *limit_req_log_level notice*; то задержки будут записываться в лог на уровне *info*.

limit_req_status

<i>Синтаксис</i>	limit_req_status код;
По умолчанию	limit_req_status 503;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Позволяет переопределить код ответа, используемый при отклонении запросов.

limit_req_zone

<i>Синтаксис</i>	limit_req_zone ключ zone=название:размер rate=скорость;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http

Задает параметры зоны разделяемой памяти, которая хранит состояние для разных значений ключа. Состояние в частности хранит текущее число избыточных запросов. В качестве ключа можно использовать текст, переменные и их комбинации. Запросы с пустым значением ключа не учитываются.

Пример использования:

```
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
```

В данном случае состояния хранятся в зоне *one* размером 10 мегабайт, и средняя скорость обработки запросов для этой зоны не может превышать 1 запроса в секунду.

В качестве ключа используется IP-адрес клиента. Обратите внимание, что вместо переменной *\$remote_addr* используется переменная *\$binary_remote_addr*.

Длина значения переменной *\$binary_remote_addr* всегда равна 4 байтам для IPv4-адресов или 16 байтам для IPv6-адресов. При этом размер состояния всегда равен 64 байтам на 32-битных платформах и 128 байтам на 64-битных платформах.

В зоне размером 1 мегабайт может разместиться около 16 тысяч состояний размером 64 байта или около 8 тысяч состояний размером 128 байт.

При переполнении зоны удаляется наименее востребованное состояние. Если и это не позволяет создать новое состояние, запрос завершается с *ошибкой*.

Скорость *rate* задается в запросах в секунду (r/s). Если же нужна скорость меньше одного запроса в секунду, то она задается в запросах в минуту (r/m), например, ползапроса в секунду — это 30r/m.

Встроенные переменные

`$limit_req_status`

хранит результат ограничения скорости поступления запросов: *PASSED*, *DELAYED*, *REJECTED*, *DELAYED_DRY_RUN* или *REJECTED_DRY_RUN*

Log

Модуль записывает логи запросов в указанном формате.

Логи записываются в контексте *location*'а, где заканчивается обработка. Это может быть *location*, отличный от первоначального, если в процессе обработки запроса происходит *внутреннее перенаправление*.

Пример конфигурации

```
log_format compression '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
                      ''$request" $status $bytes_sent '
                      ''$http_referer" "$http_user_agent" "$gzip_ratio"';

access_log /spool/logs/angie-access.log compression buffer=32k;
```

Директивы

access_log

<i>Синтаксис</i>	<code>access_log путь [формат [buffer=размер] [gzip[=степень]] [flush=время] [if=условие]]; access_log off;</code>
По умолчанию	<code>access_log logs/access.log combined;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location, if в location, limit_except</code>

Задает *путь*, *формат* и настройки буферизованной записи в лог. На одном уровне конфигурации может использоваться несколько логов. Запись в *syslog* настраивается указанием префикса «*syslog:*» в первом параметре. Специальное значение *off* отменяет все директивы *access_log* для текущего уровня. Если формат не указан, то используется предопределенный формат «*combined*».

Если задан размер буфера с помощью параметра *buffer* или указан параметр *gzip*, то запись будет буферизованной.

⚠️ Осторожно

Размер буфера должен быть не больше размера атомарной записи в дисковый файл. Для FreeBSD этот размер неограничен.

При включенной буферизации данные записываются в файл:

- если очередная строка лога не помещается в буфер;
- если данные в буфере находятся дольше интервала времени, заданного параметром *flush*;

- при *переоткрытии лог-файла* или завершении рабочего процесса.

Если задан параметр *gzip*, то буфер будет сжиматься перед записью в файл. Степень сжатия может быть задана в диапазоне от *1* (быстрее, но хуже сжатие) до *9* (медленнее, но лучше сжатие). По умолчанию используются буфер размером *64K* байт и степень сжатия *1*. Данные сжимаются атомарными блоками, и в любой момент времени лог-файл может быть распакован или прочитан с помощью утилиты *«zcat»*.

Пример:

```
access_log /path/to/log.gz combined gzip flush=5m;
```

■ Важно

Для поддержки gzip-сжатия логов Angie PRO должен быть собран с библиотекой *zlib*.

В пути файла можно использовать переменные, но такие логи имеют некоторые ограничения:

- *пользователь*, с правами которого работают рабочие процессы, должен иметь права на создание файлов в каталоге с такими логами;
- не работает буферизация;
- файл открывается для каждой записи в лог и сразу же после записи закрывается. Следует однако иметь в виду, что поскольку дескрипторы часто используемых файлов могут храниться в кэше, то при ротации логов в течение времени, заданного параметром *valid* директивы *open_log_file_cache*, запись может продолжаться в старый файл.
- при каждой записи в лог проверяется существование корневого каталога для запроса — если этот каталог не существует, то лог не создается. Поэтому *root* и *access_log* нужно описывать на одном уровне конфигурации:

```
server {  
    root      /spool/vhost/data/$host;  
    access_log /spool/vhost/logs/$host;  
    ...
```

Параметр *if* включает условную запись в лог. Запрос не будет записываться в лог, если результатом вычисления условия является *«0»* или пустая строка. В следующем примере запросы с кодами ответа *2xx* и *3xx* не будут записываться в лог:

```
map $status $loggable {  
    ~^2[3]  0;  
    default 1;  
}  
  
access_log /path/to/access.log combined if=$loggable;
```

log_format

<i>Синтаксис</i>	<i>log_format имя [escape=default json none] строка ...;</i>
По умолчанию	<i>log_format combined "...";</i>
<i>Контекст</i>	<i>http</i>

Задает формат лога.

Параметр *escape* позволяет задать экранирование символов *json* или *default* в переменных, по умолчанию используется *default*. Значение *none* отключает экранирование символов.

При использовании *default* символы «"», «\», а также символы со значениями меньше 32 или больше 126 экранируются как «\XX». Если значение переменной не найдено, то в качестве значения в лог будет записываться дефис «-».

При использовании *json* экранируются все символы, недопустимые в JSON строках: символы «"» и «\» экранируются как «\"» и «\\», символы со значениями меньше 32 экранируются как «\n», «\r», «\t», «\b», «\f» или «\u00XX».

Строки заголовка, переданные клиенту, начинаются с префикса *sent_http_*, например, *\$sent_http_content_range*.

В конфигурации всегда существует предопределенный формат *combined*:

```
log_format combined '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '\
    '"$request" $status $body_bytes_sent '\
    '"$http_referer" "$http_user_agent"';
```

open_log_file_cache

Синтаксис open_log_file_cache max=N [inactive=время] [min_uses=N] [valid=время];

По умолчанию open_log_file_cache off;

Контекст http, server, location

Задает кэш, в котором хранятся дескрипторы файлов часто используемых логов, имена которых заданы с использованием переменных. Параметры:

max	задает максимальное число дескрипторов в кэше; при переполнении кэша наименее востребованные (LRU) дескрипторы закрываются
inactive	задает время, после которого кэшированный дескриптор закрывается, если к нему не было обращений в течение этого времени; по умолчанию 10 секунд
min_uses	задает минимальное число использований файла в течение времени, заданного параметром <i>inactive</i> , после которого дескриптор файла будет оставаться открытым в кэше; по умолчанию 1
valid	задает, через какое время нужно проверять, что файл еще существует под тем же именем; по умолчанию 60 секунд
off	запрещает кэш

Пример использования:

```
open_log_file_cache max=1000 inactive=20s valid=1m min_uses=2;
```

Map

Создает переменные, значения которых зависят от значений других переменных.

Пример конфигурации

```
map $http_host $name {
    hostnames;

    default      0;
    example.com   1;
    *.example.com 1;
    example.org   2;
    *.example.org 2;
    .example.net  3;
    wap.*        4;
}

map $http_user_agent $mobile {
    default      0;
    "~Opera Mini" 1;
}
```

Директивы

map

Синтаксис map строка \$переменная { ... };

По умолчанию

Контекст http

Создает новую переменную. Ее значение зависит от первого параметра, заданного строкой с переменными, например:

```
set $var1 "foo";
set $var2 "bar";

map $var1$var2 $new_variable {
    default "foobar_value";
}
```

Здесь переменная \$new_variable будет иметь значение, составленное из двух переменных \$var1 и \$var2, или значение по умолчанию, если эти переменные не определены.

Примечание

Поскольку переменные вычисляются только в момент использования, само по себе наличие даже большого числа объявлений переменных «мар» не влечет за собой никаких дополнительных расходов на обработку запросов.

Параметры внутри блока *map* задают соответствие между исходными и результирующими значениями.

Исходные значения задаются строками или регулярными выражениями.

Строки проверяются без учета регистра.

Перед регулярным выражением ставится символ «~», если при сравнении следует учитывать регистр символов, либо символы «~*», если регистр символов учитывать не нужно. Регулярное выражение может содержать именованные и позиционные выделения, которые могут затем использоваться в других директивах совместно с результирующей переменной.

Если исходное значение совпадает с именем одного из специальных параметров, описанных ниже, перед ним следует поставить символ «!».

В качестве результирующего значения можно указать текст, переменную и их комбинации.

Также поддерживаются следующие специальные параметры:

default значение	задает результирующее значение, если исходное значение не совпадает с одним из перечисленных. Если параметр <i>default</i> не указан, результирующим значением по умолчанию будет пустая строка.
hostnames	указывает, что в качестве исходных значений можно использовать маску для первой или последней части имени хоста. Этот параметр следует указывать перед списком значений.

Например,

```
*.example.com 1;  
example.* 1;
```

Вместо двух записей

```
example.com 1;  
*.example.com 1;
```

можно использовать одну:

```
.example.com 1;
```

include файл	включает файл со значениями. Включений может быть несколько.
volatile	указывает, что переменная не кэшируется.

Если исходному значению соответствует несколько из указанных вариантов, например, одновременно подходят и маска, и регулярное выражение, будет выбран первый подходящий вариант в следующем порядке приоритета:

1. строковое значение без маски
2. самое длинное строковое значение с маской в начале, например «*.example.com»
3. самое длинное строковое значение с маской в конце, например «mail.*»
4. первое подходящее регулярное выражение (в порядке следования в конфигурационном файле)
5. значение по умолчанию (*default*)

map_hash_bucket_size

<i>Синтаксис</i>	map_hash_bucket_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	map_hash_bucket_size 32 64 128;
<i>Контекст</i>	http

Задает размер корзины в хэш-таблицах для переменных *map*. Значение по умолчанию зависит от размера строки кэша процессора. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

map_hash_max_size

<i>Синтаксис</i>	map_hash_max_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	map_hash_max_size 2048;
<i>Контекст</i>	http

Задает максимальный размер хэш-таблиц для переменных *map*. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

Memcached

Позволяет получать ответ из сервера memcached. Ключ задается в переменной *\$memcached_key*. Ответ в memcached должен быть предварительно помещен внешним по отношению к Angie PRO способом.

Пример конфигурации

```
server {
    location / {
        set           $memcached_key "$uri?$args";
        memcached_pass host:11211;
        error_page   404 502 504 = @fallback;
    }

    location @fallback {
        proxy_pass     http://backend;
    }
}
```

Директивы

memcached_bind

<i>Синтаксис</i>	memcached_bind <i>адрес</i> [transparent] off;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с сервером memcached. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение `off` отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы `memcached_bind`, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр `transparent` позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с проксируемым сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
memcached_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie PRO с привилегиями [суперпользователя](#). В Linux это не требуется, так как если указан параметр `transparent`, то рабочие процессы наследуют *capability CAP_NET_RAW* из главного процесса.

■ Важно

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с сервера memcached.

memcached_buffer_size

<i>Синтаксис</i>	memcached_buffer_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	memcached_buffer_size 4k 8k;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от сервера memcached. Ответ синхронно передается клиенту сразу же по мере его поступления.

memcached_connect_timeout

<i>Синтаксис</i>	memcached_connect_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	memcached_connect_timeout 60s;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает таймаут для установления соединения с сервером memcached. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

memcached_gzip_flag

<i>Синтаксис</i>	memcached_gzip_flag <i>флаг</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Включает проверку указанного флага в ответе сервера memcached и установку поля «Content-Encoding» заголовка ответа в «gzip», если этот флаг установлен.

memcached_next_upstream

<i>Синтаксис</i>	memcached_next_upstream error timeout invalid_response not_found off ...;
По умолчанию	memcached_next_upstream error timeout;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему в группе *upstream* серверу:

error	произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
timeout	произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
invalid_response	сервер вернул пустой или неверный ответ;
not_found	сервер не нашел ответ;
off	запрещает передачу запроса следующему серверу.

Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа клиенту, то действие директивы на такой запрос не распространяется.

Директива также определяет, что считается *неудачной попыткой* работы с сервером.

error	всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве
invalid_response	никогда не считается неудачными попытками

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по *количество попыток* и по *времени*.

memcached_next_upstream_timeout

<i>Синтаксис</i>	memcached_next_upstream_timeout время;
По умолчанию	memcached_next_upstream_timeout 0;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса *следующему* серверу.

0	отключает это ограничение
---	---------------------------

memcached_next_upstream_tries

Синтаксис memcached_next_upstream_tries *число*;
По умолчанию memcached_next_upstream_tries 0;
Контекст http, server, location

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса *следующему* серверу.

0 отключает это ограничение

memcached_pass

Синтаксис memcached_pass *адрес*;
По умолчанию —
Контекст location, if в location

Задает адрес сервера memcached. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и порта:

memcached_pass localhost:11211;

или в виде пути UNIX-сокета:

memcached_pass unix:/tmp/memcached.socket;

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться поочереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать *группу серверов*. Если используется группа, указать порт невозможно; вместо этого укажите порт для каждого сервера внутри группы отдельно.

memcached_read_timeout

Синтаксис memcached_read_timeout *время*;
По умолчанию memcached_read_timeout 60s;
Контекст http, server, location

Задает таймаут при чтении ответа сервера memcached. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени сервер memcached ничего не передаст, соединение закрывается.

memcached_send_timeout

Синтаксис memcached_send_timeout время;
По умолчанию memcached_send_timeout 60s;
Контекст http, server, location

Задает таймаут при передаче запроса серверу memcached. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени сервер memcached не примет новых данных, соединение закрывается.

memcached_socket_keepalive

Синтаксис memcached_socket_keepalive on | off;
По умолчанию memcached_socket_keepalive off;
Контекст http, server, location

Конфигурирует поведение «TCP keepalive» для исходящих соединений к проксируемому серверу.

""
on По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы.
 для сокета включается параметр *SO_KEEPALIVE*

Встроенные переменные

\$memcached_key

Задает ключ для получения ответа из сервера memcached.

Mirror

Позволяет зеркаливать исходный запрос при помощи создания фоновых зеркалирующих подзапросов. Ответы на зеркалирующие подзапросы игнорируются.

Пример конфигурации

```
location / {  
    mirror /mirror;  
    proxy_pass http://backend;  
}  
  
location = /mirror {  
    internal;  
    proxy_pass http://test_backend$request_uri;  
}
```

Директивы

mirror

Синтаксис `mirror uri | off;`

По умолчанию `mirror off;`

Контекст `http, server, location`

Задает URI, на который будет зеркалироваться исходный запрос. На одном уровне конфигурации может быть задано несколько зеркал.

mirror_request_body

Синтаксис `mirror_request_body on | off;`

По умолчанию `mirror_request_body on;`

Контекст `http, server, location`

Определяет, зеркаливать ли тело запроса клиента. Если включено, то тело запроса клиента будет прочитано перед созданием зеркалирующих подзапросов. В этом случае небуферизованное проксирование тела запроса клиента, задаваемое директивами `proxy_request_buffering`, `fastcgi_request_buffering`, `scgi_request_buffering` и `uwsgi_request_buffering`, будет отключено.

```
location / {  
    mirror /mirror;  
    mirror_request_body off;  
    proxy_pass http://backend;  
}  
  
location = /mirror {  
    internal;  
    proxy_pass http://log_backend;  
    proxy_pass_request_body off;  
    proxy_set_header Content-Length "";  
    proxy_set_header X-Original-URI $request_uri;  
}
```

MP4

Обеспечивает серверную поддержку псевдо-стриминга для файлов в формате MP4. Такие файлы обычно имеют расширения .mp4, .m4v и .m4a.

Псевдо-стриминг работает в паре с совместимым медиаплеером. Плеер посыпает серверу HTTP-запрос с указанием точки времени старта в аргументе start строки запроса (время задается в секундах), а сервер в ответ посыпает поток, у которого начальная позиция соответствует запрошенному времени, например:

```
http://example.com/elephants_dream.mp4?start=238.88
```

Это позволяет в любой момент времени выполнить произвольное позиционирование, а также начать воспроизведение с середины временной шкалы.

В форматах, основанных на H.264, метаданные, необходимые для поддержки позиционирования, хранятся в так называемом «моов-атоме». Это часть файла, которая содержит индексную информацию для всего файла.

До начала воспроизведения плеера необходимо прочитать метаданные. Для этого он отсылает специальный запрос с аргументом *start=0*. Многие кодирующие программы добавляют метаданные в конец файла. Это неоптимально для псевдо-стриминга, поскольку плееру потребуется загрузить файл целиком прежде чем начать воспроизведение. Если метаданные находятся в начале файла, Angie PRO достаточно начать отправлять в ответ содержимое файла. Если же метаданные находятся в конце файла, потребуется прочитать весь файл и подготовить новый поток, в котором метаданные предшествуют медиийным данным. Это требует дополнительного процессорного времени, памяти и дискового ввода/вывода, поэтому лучше заранее [подготовить](#) исходный файл для псевдо-стриминга, нежели делать это для каждого запроса.

Модуль также поддерживает аргумент *end* HTTP-запроса, задающий время окончания воспроизведения потока. Аргумент *end* задается совместно с аргументом *start* или самостоятельно:

```
http://example.com/elephants_dream.mp4?start=238.88&end=555.55
```

Для запроса с ненулевыми аргументами *start* или *end* Angie PRO считывает из файла метаданные, готовит поток с запрошенным диапазоном и отправляет его клиенту. Это тоже требует дополнительных ресурсов, как указано выше.

Если аргумент *start* указывает на видеокадр, не являющийся ключевым, то начало такого видео может воспроизводиться с ошибками. В этом случае к запрашиваемому видео *могут* быть добавлены ближайший к точке *start* ключевой кадр и все промежуточные кадры между ними. При воспроизведении эти кадры будут скрыты при помощи edit-листа.

Если запрос, обрабатываемый этим модулем, не содержит аргументов *start* и *end*, дополнительные ресурсы не тратятся, а файл отсылается непосредственно как статический ресурс. Некоторые плееры также поддерживают запросы с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests), для них этот модуль не требуется.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_mp4_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Осторожно

Если ранее использовался сторонний модуль mp4, следует его отключить.

Схожая поддержка псевдо-стриминга для FLV-файлов обеспечивается модулем *FLV*.

Пример конфигурации

```
location /video/ {  
    mp4;  
    mp4_buffer_size     1m;  
    mp4_max_buffer_size 5m;  
}
```

Директивы

mp4

Синтаксис mp4;

По умолчанию

Контекст location

Включает в содержащем location обработку этим модулем.

mp4_buffer_size

Синтаксис mp4_buffer_size размер;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает начальный размер буфера, используемого при обработке MP4-файлов.

mp4_max_buffer_size

Синтаксис mp4_max_buffer_size размер;

По умолчанию

Контекст http, server, location

В ходе обработки метаданных может понадобиться буфер большего размера. Его размер не может превышать указанного, иначе Nginx вернет серверную ошибку 500 (Internal Server Error) и запишет в лог следующее сообщение:

```
«/some/movie/file.mp4» mp4 moov atom is too large: 12583268, you may want to increase  
mp4_max_buffer_size
```

mp4_limit_rate

Синтаксис mp4_limit_rate on | off | коэффициент;

По умолчанию mp4_limit_rate off;

Контекст http, server, location

Ограничивает скорость передачи запрошенного MP4-файла клиенту. Предельное значение вычисляется умножением заданного *коэффициента* на средний битрейт файла.

- Специальное значение `off` отключает ограничение скорости.
- Специальное значение `on` соответствует *коэффициенту 1.1*.
- Начало действия ограничения регулируется значением *mp4_limit_rate_after*.

Запросы ограничиваются индивидуально: если клиент открыл два соединения, общая скорость удваивается. В связи с этим обратите внимание на *limit_conn* и сопутствующие директивы.

mp4_limit_rate_after

Синтаксис mp4_limit_rate_after время;

По умолчанию mp4_limit_rate_after 60s;

Контекст http, server, location

Задает (в пересчете на *время воспроизведения*) объем медиаданных, после передачи которого скорость будет ограничена директивой *mp4_limit_rate*.

mp4_start_key_frame

Синтаксис mp4_start_key_frame on | off;

По умолчанию mp4_start_key_frame off;

Контекст http, server, location

Включает режим, в котором видео всегда начинается с ключевого видеокадра. Если аргумент `start` не указывает на ключевой кадр, то первоначальные кадры будут скрыты при помощи `mp4 edit-list`. Edit-листы поддерживаются большинством плееров и браузеров включая Chrome, Safari, QuickTime и ffmpeg, частично поддерживаются в Firefox.

Perl

Модуль позволяет писать обработчики `location` и переменных на Perl, а также вставлять вызовы Perl в SSI.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_perl_module`.

В наших репозиториях модуль собран динамически и доступен отдельным пакетом `angie-perl-module-perl`; подключить его можно с помощью директивы `load_module`.

● Важно

Для сборки этого модуля необходим Perl версии 5.6.1 и выше. Компилятор С должен быть совместим с тем, которым был собран Perl.

Известные проблемы

Модуль экспериментальный, поэтому возможно все.

Для того чтобы во время переконфигурации Perl перекомпилировал измененные модули, его нужно собрать с параметрами *-Dusemultiplicity=yes* или *-Dusethreads=yes*. Кроме того, чтобы во время работы Perl терял меньше памяти, его нужно собрать с параметром *-Duseymalloc=no*. Узнать значения этих параметров у уже собранного Perl можно так (в примере приведены желаемые значения параметров):

```
$ perl -V:usemultiplicity -V:useymalloc |br|
usemultiplicity='define'; |br|
useymalloc='n';
```

Необходимо учитывать, что после пересборки Perl с новыми параметрами *-Dusemultiplicity=yes* или *-Dusethreads=yes* придется также пересобрать и все бинарные модули Perl, так как они просто перестанут работать с новым Perl.

Возможно, главный процесс, а вслед за ним и рабочие процессы, будут увеличиваться в размерах при каждой переконфигурации. Когда главный процесс вырастет до неприемлемых размеров, можно воспользоваться процедурой *обновления сервера на лету*, не меняя при этом сам исполняемый файл.

Если модуль Perl выполняет длительную операцию, например, определяет адрес по имени, соединяется с другим сервером, делает запрос к базе данных, то на это время все остальные запросы, обслуживаемые данным рабочим процессом, не будут обрабатываться. Поэтому рекомендуется ограничиться операциями, время исполнения которых короткое и предсказуемое, например, обращение к локальной файловой системе.

Пример конфигурации

```
http {
    perl_modules perl/lib;
    perl_require hello.pm;

    perl_set $msie6 '

        sub {
            my $r = shift;
            my $ua = $r->header_in("User-Agent");

            return "" if $ua =~ /Opera/;
            return "1" if $ua =~ / MSIE [6-9]\.\d+/";
            return "";
        }
    ';

    server {
        location / {
```

```
    perl hello::handler;
}
}
```

Модуль *perl/lib/hello.pm*:

```
package hello;

use nginx;

sub handler {
    my $r = shift;

    $r->send_http_header("text/html");
    return OK if $r->header_only;

    $r->print("hello!\n<br/>");

    if (-f $r->filename or -d _) {
        $r->print($r->uri, " exists!\n");
    }

    return OK;
}

1;
--END--
```

Директивы

perl

<i>Синтаксис</i>	perl модуль :: функция 'sub { ... }';
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	location, limit_except

Устанавливает обработчик Perl для данного location.

perl_modules

<i>Синтаксис</i>	perl_modules путь;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http

Задает дополнительный путь для модулей Perl.

perl_require

<i>Синтаксис</i>	<code>perl_require модуль;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>http</code>

Задает имя модуля, который будет подгружаться при каждой переконфигурации. Директивы `perl_require` может быть несколько.

perl_set

<i>Синтаксис</i>	<code>perl_set \$переменная модуль :: функция 'sub { ... }';</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>http</code>

Устанавливает обработчик Perl для указанной переменной.

Вызов Perl из SSI

Формат команды SSI с вызовом Perl следующий:

```
<!--# perl sub="модуль::функция" arg="параметр1" arg="параметр2" ... -->
```

Методы объекта запроса \$r

`$r->args`

возвращает аргументы запроса.

`$r->filename`

возвращает имя файла, соответствующее URI запроса.

`$r->has_request_body (обработчик)`

возвращает 0, если в запросе нет тела. Если же в запросе есть тело, то устанавливается указанный обработчик и возвращается 1. По окончании чтения тела запроса Angie PRO вызовет установленный обработчик. Обратите внимание, что нужно передавать ссылку на функцию обработчика. Пример:

```
package hello;

use nginx;

sub handler {
    my $r = shift;
```

```
if ($r->request_method ne "POST") {
    return DECLINED;
}

if ($r->has_request_body(\&post)) {
    return OK;
}

return HTTP_BAD_REQUEST;
}

sub post {
    my $r = shift;

    $r->send_http_header;

    $r->print("request_body: \"", $r->request_body, "\"<br/>");
    $r->print("request_body_file: \"", $r->request_body_file, "\"<br/>\n");

    return OK;
}

1;

__END__
```

`$r->allow_ranges`

разрешает использовать диапазоны байт (byte ranges) при передаче ответа.

`$r->discard_request_body`

указывает Angie PRO игнорировать тело запроса.

`$r->header_in (поле)`

возвращает значение заданного поля в заголовке запроса клиента.

`$r->header_only`

определяет, нужно ли передавать клиенту только заголовок ответа или весь ответ.

\$r->header_out (*поле, значение*)

устанавливает значение для заданного поля в заголовке ответа.

\$r->internal_redirect (*uri*)

делает внутреннее перенаправление на указанный *uri*. Перенаправление происходит уже после завершения обработчика Perl. Метод принимает экранированные URI и поддерживает перенаправления в *именованные location*.

\$r->log_error (*код ошибки, сообщение*)

записывает указанное сообщение в *error_log*. Если *код ошибки* ненулевой, то к сообщению будет добавлен код ошибки и ее описание.

\$r->print (*текст, ...*)

метод передает клиенту данные.

\$r->request_body

возвращает тело запроса клиента при условии, что тело не записано во временный файл. Для того чтобы тело запроса клиента гарантированно находилось в памяти, нужно ограничить его размер с помощью *client_max_body_size* и задать достаточной размер для буфера *client_body_buffer_size*.

\$r->request_body_file

возвращает имя файла, в котором хранится тело запроса клиента. По завершению обработки файл необходимо удалить. Для того чтобы тело запроса клиента всегда записывалось в файл, следует включить *client_body_in_file_only*.

\$r->request_method

возвращает HTTP-метод запроса клиента.

\$r->remote_addr

возвращает IP-адрес клиента.

\$r->flush

немедленно передает данные клиенту.

\$r->sendfile (*имя* [, *смещение* [, *длина*]])

передает клиенту содержимое указанного файла. Необязательные параметры задают начальное смещение и длину передаваемых данных. Непосредственно передача данных происходит уже после завершения обработчика Perl.

\$r->send_http_header ([*тип*])

передает клиенту заголовок ответа. Необязательный параметр тип устанавливает значение поля «Content-Type» в заголовке ответа. Пустая строка в качестве типа запрещает передачу поля «Content-Type».

\$r->status (*код*)

устанавливает код ответа.

\$r->sleep (*миллисекунды, обработчик*)

устанавливает указанный обработчик и останавливает обработку запроса на заданное время. Angie PRO в это время продолжает обрабатывать другие запросы. По истечении указанного времени Angie PRO вызовет установленный обработчик. Обратите внимание, что нужно передавать ссылку на функцию обработчика. Для передачи данных между обработчиками следует использовать `$r->variable()`. Пример:

```
package hello;

use nginx;

sub handler {
    my $r = shift;

    $r->discard_request_body;
    $r->variable("var", "OK");
    $r->sleep(1000, \&next);

    return OK;
}

sub next {
    my $r = shift;

    $r->send_http_header;
    $r->print($r->variable("var"));

    return OK;
}

1;

__END__
```

\$r->unescape (*текст*)

декодирует текст, заданный в виде «%XX».

\$r->uri

возвращает URI запроса.

\$r->variable (*имя [, значение]*)

возвращает или устанавливает значение указанной переменной. Переменные локальны для каждого запроса.

Prometheus

Собирает *статистику* Angie PRO, исходя из определенных в конфигурации шаблонов, и возвращает сформированные на основании этих шаблонов метрики в *формате Prometheus*.

**Внимание**

Чтобы собирать статистику, включите в нужных контекстах зону разделяемой памяти с помощью:

- директивы `zone` в `http_upstream` или `stream_upstream`;
- директивы `status_zone`;
- параметра `status_zone` в директиве `resolver`.

Пример конфигурации

Три метрики для сбора статистики запросов к серверным зонам разделяемой памяти, объединенные в шаблон `custom` и опубликованные по пути `/p8s`:

```
http {
    prometheus_template custom {
        'angie_http_server_zones_requests_total{zone="$1"}' $p8s_value
            path=~^/http/server_zones/([^\/]+)/requests/total$
            type=counter;

        'angie_http_server_zones_requests_processing{zone="$1"}' $p8s_value
            path=~^/http/server_zones/([^\/]+)/requests/processing$
            type=gauge;

        'angie_http_server_zones_requests_discarded{zone="$1"}' $p8s_value
            path=~^/http/server_zones/([^\/]+)/requests/discarde$ 
            type=counter;
    }

    # ...

    server {

```

```
listen 80;

location =/p8s {
    prometheus custom;
}

# ...

}
```

В состав Angie PRO входит вспомогательный файл `prometheus_all.conf`, куда включен набор общеупотребимых метрик, сведенных в шаблон `all`:

Содержимое файла (Angie)

```
prometheus_template all {

angie_connections_accepted $p8s_value
    path=/connections/accepted
    type=counter
    'help=The total number of accepted client connections.';

angie_connections_dropped $p8s_value
    path=/connections/dropped
    type=counter
    'help=The total number of dropped client connections.';

angie_connections_active $p8s_value
    path=/connections/active
    type=gauge
    'help=The current number of active client connections.';

angie_connections_idle $p8s_value
    path=/connections/idle
    type=gauge
    'help=The current number of idle client connections.';

'angie_slabs_pages_used{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/slabs/([/]+)/pages/used$
    type=gauge
    'help=The number of currently used memory pages in a slab zone.';

'angie_slabs_pages_free{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/slabs/([/]+)/pages/free$
    type=gauge
    'help=The number of currently free memory pages in a slab zone.';

'angie_slabs_slots_used{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
    path=~^/slabs/([/]+)/slots/([/]+)/used$
    type=gauge
    'help=The number of currently used memory slots of a specific size in a slab zone.
→ ';
```

```
'angie_slabs_pages_slots_free{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
    path=~^/slabs/([^\/]+)/slots/([^\/]+)/free$
    type=gauge
    'help=The number of currently free memory slots of a specific size in a slab zone.
';

'angie_slabs_pages_slots_reqs{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
    path=~^/slabs/([^\/]+)/slots/([^\/]+)/reqs$
    type=counter
    'help=The total number of attempts to allocate a memory slot of a specific size
in a slab zone.';

'angie_slabs_pages_slotsfails{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
    path=~^/slabs/([^\/]+)/slots/([^\/]+)/fails$
    type=counter
    'help=The number of unsuccessful attempts to allocate a memory slot of a specific
size in a slab zone.';

'angie_resolvers_queries{zone="$1",type="$2"}' $p8s_value
    path=~^/resolvers/([^\/]+)/queries/([^\/]+)$
    type=counter
    'help=The number of queries of a specific type to resolve in a resolver zone.';

'angie_resolvers_sent{zone="$1",type="$2"}' $p8s_value
    path=~^/resolvers/([^\/]+)/sent/([^\/]+)$
    type=counter
    'help=The number of sent DNS queries of a specific type to resolve in a resolver
zone.';

'angie_resolvers_responses{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/resolvers/([^\/]+)/responses/([^\/]+)$
    type=counter
    'help=The number of resolution results with a specific status in a resolver zone.
';

'angie_http_server_zones_ssl_handshaked{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([^\/]+)/ssl/handshaked$
    type=counter
    'help=The total number of successful SSL handshakes in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_ssl_reuses{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([^\/]+)/ssl/reuses$
    type=counter
    'help=The total number of session reuses during SSL handshakes in an HTTP server
zone.';

'angie_http_server_zones_ssl_timedout{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([^\/]+)/ssl/timedout$
    type=counter
    'help=The total number of timed-out SSL handshakes in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_ssl_failed{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([^\/]+)/ssl/failed$
    type=counter
    'help=The total number of failed SSL handshakes in an HTTP server zone.');
```

```
'angie_http_server_zones_requests_total{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([/]+)/requests/total$
    type=counter
    'help=The total number of client requests received in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_requests_processing{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([/]+)/requests/processing$
    type=gauge
    'help=The number of client requests currently being processed in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_requests_discarded{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([/]+)/requests/discarderd$
    type=counter
    'help=The total number of client requests completed in an HTTP server zone without sending a response.';

'angie_http_server_zones_responses{zone="$1",code="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([/]+)/responses/([/]+)$
    type=counter
    'help=The number of responses with a specific status in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_data_received{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([/]+)/data/received$
    type=counter
    'help=The total number of bytes received from clients in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_data_sent{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([/]+)/data/sent$
    type=counter
    'help=The total number of bytes sent to clients in an HTTP server zone.';

'angie_http_location_zones_requests_total{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/location_zones/([/]+)/requests/total$
    type=counter
    'help=The total number of client requests in an HTTP location zone.';

'angie_http_location_zones_requests_discarded{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/location_zones/([/]+)/requests/discarderd$
    type=counter
    'help=The total number of client requests completed in an HTTP location zone without sending a response.';

'angie_http_location_zones_responses{zone="$1",code="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/location_zones/([/]+)/responses/([/]+)$
    type=counter
    'help=The number of responses with a specific status in an HTTP location zone.';

'angie_http_location_zones_data_received{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/location_zones/([/]+)/data/received$
```

```
type=counter
'help=The total number of bytes received from clients in an HTTP location zone.';

'angie_http_location_zones_data_sent{zone="$1"}' $p8s_value
path=~^/http/location_zones/([^\]+)/data/sent$
type=counter
'help=The total number of bytes sent to clients in an HTTP location zone.';

'angie_http_upstreams_peers_state{upstream="$1",peer="$2"}' $p8st_all_ups_state
path=~^/http/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/state$
type=gauge
'help=The current state of an upstream peer in "HTTP": 1 - up, 2 - down, 3 - unavailable, or 4 - recovering.';

'angie_http_upstreams_peers_selected_current{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/http/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/selected/current$
type=gauge
'help=The number of requests currently being processed by an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_selected_total{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/http/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/selected/total$
type=counter
'help=The total number of attempts to use an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_responses{upstream="$1",peer="$2",code="$3"}' $p8s_value
path=~^/http/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/responses/([^\]+)$
type=counter
'help=The number of responses with a specific status received from an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_data_sent{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/http/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/data/sent$
type=counter
'help=The total number of bytes sent to an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_data_received{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/http/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/data/received$
type=counter
'help=The total number of bytes received from an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_healthfails{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/http/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/health/fails$
type=counter
'help=The total number of unsuccessful attempts to communicate with an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_healthUnavailable{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~^/http/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/health/unavailable$
type=counter
'help=The number of times when an upstream peer in "HTTP" became "unavailable" due to reaching the max_fails limit.';
```

```
'angie_http_upstreams_peers_health_downtime{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/health/downtime$
    type=counter
    'help=The total time (in milliseconds) that an upstream peer in "HTTP" was
↳"unavailable".';

'angie_http_upstreams_keepalive{upstream="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/upstreams/([^\]+)/keepalive$
    type=gauge
    'help=The number of currently cached keepalive connections for an HTTP upstream.';

'angie_http_caches_responses{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\]+)/responses$
    type=counter
    'help=The total number of responses processed in an HTTP cache zone with a
↳specific cache status.';

'angie_http_caches_bytes{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\+)/bytes$
    type=counter
    'help=The total number of bytes processed in an HTTP cache zone with a specific
↳cache status.';

'angie_http_caches_responses_written{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\]+)/responses_written$
    type=counter
    'help=The total number of responses written to an HTTP cache zone with a specific
↳cache status.';

'angie_http_caches_bytes_written{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\+)/bytes_written$
    type=counter
    'help=The total number of bytes written to an HTTP cache zone with a specific
↳cache status.';

'angie_http_caches_size{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\]+)/size$
    type=gauge
    'help=The current size (in bytes) of cached responses in an HTTP cache zone.';

'angie_http_caches_shards_size{zone="$1",path="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\]+)/shards/([^\]+)/size$
    type=gauge
    'help=The current size (in bytes) of cached responses in a shard path of an HTTP
↳cache zone.';

'angie_http_limit_conns{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/limit_conns/([^\+)/([^\]+)$
    type=counter
    'help=The number of requests processed by an HTTP limit_conn zone with a specific
↳result.';




```

```
'angie_http_limit_reqs{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/limit_reqs/([/]+)/([/]+)$
    type=counter
    'help=The number of requests processed by an HTTP limit_reqs zone with a specific
→result.';

'angie_stream_server_zones_ssl_handshaked{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([/]+)/ssl/handshaked$
    type=counter
    'help=The total number of successful SSL handshakes in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_ssl_reuses{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([/]+)/ssl/reuses$
    type=counter
    'help=The total number of session reuses during SSL handshakes in a stream server
→zone.';

'angie_stream_server_zones_ssl_timedout{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([/]+)/ssl/timedout$
    type=counter
    'help=The total number of timed-out SSL handshakes in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_ssl_failed{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([/]+)/ssl/failed$
    type=counter
    'help=The total number of failed SSL handshakes in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_connections_total{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([/]+)/connections/total$
    type=counter
    'help=The total number of client connections received in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_connections_processing{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([/]+)/connections/processing$
    type=gauge
    'help=The number of client connections currently being processed in a stream
→server zone.';

'angie_stream_server_zones_connections_discarded{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([/]+)/connections/discarderd$
    type=counter
    'help=The total number of client connections completed in a stream server zone
→without establishing a session.';

'angie_stream_server_zones_connections_passed{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([/]+)/connections/passed$
    type=counter
    'help=The total number of client connections in a stream server zone passed for
→handling to a different listening socket.';

'angie_stream_server_zones_sessions{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([/]+)/sessions/([/]+)$
    type=counter
```

```
'help=The number of sessions finished with a specific status in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_data_received{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/data/received$
    type=counter
    'help=The total number of bytes received from clients in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_data_sent{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/data/sent$
    type=counter
    'help=The total number of bytes sent to clients in a stream server zone.';

'angie_stream_upstreams_peers_state{upstream="$1",peer="$2"}' $p8st_all_ups_state
    path=~^/stream/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/state$
    type=gauge
    'help=The current state of an upstream peer in "stream": 1 - up, 2 - down, 3 - unavailable, or 4 - recovering.';

'angie_stream_upstreams_peers_selected_current{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
    path=~^/stream/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/selected/current$
    type=gauge
    'help=The number of sessions currently being processed by an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_selected_total{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
    path=~^/stream/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/selected/total$
    type=counter
    'help=The total number of attempts to use an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_data_sent{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
    path=~^/stream/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/data/sent$
    type=counter
    'help=The total number of bytes sent to an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_data_received{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
    path=~^/stream/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/data/received$
    type=counter
    'help=The total number of bytes received from an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_healthfails{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
    path=~^/stream/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/health/fails$
    type=counter
    'help=The total number of unsuccessful attempts to communicate with an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_healthUnavailable{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
    path=~^/stream/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/health/unavailable$
    type=counter
    'help=The number of times when an upstream peer in "stream" became "unavailable" due to reaching the max_fails limit.';




```

```
'angie_stream_upstreams_peers_health_downtime{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
    path=~/stream/upstreams/([^\]+)/peers/([^\]+)/health/downtime$
    type=counter
    'help=The total time (in milliseconds) that an upstream peer in "stream" was
→"unavailable".';
}

map $p8s_value $p8st_all_ups_state {
    volatile;
    "up"          1;
    "down"        2;
    "unavailable" 3;
    "recovering"  4;
    default       0;
}
```

Содержимое файла (Angie PRO)

```
prometheus_template all {

angie_connections_accepted $p8s_value
    path=/connections/accepted
    type=counter
    'help=The total number of accepted client connections.';

angie_connections_dropped $p8s_value
    path=/connections/dropped
    type=counter
    'help=The total number of dropped client connections.';

angie_connections_active $p8s_value
    path=/connections/active
    type=gauge
    'help=The current number of active client connections.';

angie_connections_idle $p8s_value
    path=/connections/idle
    type=gauge
    'help=The current number of idle client connections.';

'angie_slabs_pages_used{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~/slabs/([^\]+)/pages/used$
    type=gauge
    'help=The number of currently used memory pages in a slab zone.';

'angie_slabs_pages_free{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~/slabs/([^\]+)/pages/free$
    type=gauge
    'help=The number of currently free memory pages in a slab zone.';

'angie_slabs_pages_slots_used{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
    path=~/slabs/([^\]+)/slots/([^\]+)/used$
    type=gauge
    'help=The number of currently used memory slots of a specific size in a slab zone.
```

```
→';

'angie_slabs_pages_slots_free{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
    path=~^/slabs/([/]+)/slots/([/]+)/free$
    type=gauge
    'help=The number of currently free memory slots of a specific size in a slab zone.
→';

'angie_slabs_pages_slots_reqs{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
    path=~^/slabs/([/]+)/slots/([/]+)/reqs$
    type=counter
    'help=The total number of attempts to allocate a memory slot of a specific size
→ in a slab zone.';

'angie_slabs_pages_slotsfails{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
    path=~^/slabs/([/]+)/slots/([/]+)/fails$
    type=counter
    'help=The number of unsuccessful attempts to allocate a memory slot of a specific
→ size in a slab zone.';

'angie_resolvers_queries{zone="$1",type="$2"}' $p8s_value
    path=~^/resolvers/([/]+)/queries/([/]+)$
    type=counter
    'help=The number of queries of a specific type to resolve in a resolver zone.';

'angie_resolvers_sent{zone="$1",type="$2"}' $p8s_value
    path=~^/resolvers/([/]+)/sent/([/]+)$
    type=counter
    'help=The number of sent DNS queries of a specific type to resolve in a resolver
→ zone.';

'angie_resolvers_responses{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/resolvers/([/]+)/responses/([/]+)$
    type=counter
    'help=The number of resolution results with a specific status in a resolver zone.
→';

'angie_http_server_zones_ssl_handshaked{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([/]+)/ssl/handshaked$
    type=counter
    'help=The total number of successful SSL handshakes in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_ssl_reuses{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([/]+)/ssl/reuses$
    type=counter
    'help=The total number of session reuses during SSL handshakes in an HTTP server
→ zone.';

'angie_http_server_zones_ssl_timedout{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([/]+)/ssl/timedout$
    type=counter
    'help=The total number of timed-out SSL handshakes in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_ssl_failed{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/server_zones/([/]+)/ssl/failed$
```

```
type=counter
'help=The total number of failed SSL handshakes in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_requests_total{zone="$1"}' $p8s_value
path=~^/http/server_zones/([^\]+)/requests/total$
type=counter
'help=The total number of client requests received in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_requests_processing{zone="$1"}' $p8s_value
path=~^/http/server_zones/([^\]+)/requests/processing$
type=gauge
'help=The number of client requests currently being processed in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_requests_discarded{zone="$1"}' $p8s_value
path=~^/http/server_zones/([^\]+)/requests/discarderd$
type=counter
'help=The total number of client requests completed in an HTTP server zone without sending a response.';

'angie_http_server_zones_responses{zone="$1",code="$2"}' $p8s_value
path=~^/http/server_zones/([^\]+)/responses/([^\]+)$
type=counter
'help=The number of responses with a specific status in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_data_received{zone="$1"}' $p8s_value
path=~^/http/server_zones/([^\]+)/data/received$
type=counter
'help=The total number of bytes received from clients in an HTTP server zone.';

'angie_http_server_zones_data_sent{zone="$1"}' $p8s_value
path=~^/http/server_zones/([^\]+)/data/sent$
type=counter
'help=The total number of bytes sent to clients in an HTTP server zone.';

'angie_http_location_zones_requests_total{zone="$1"}' $p8s_value
path=~^/http/location_zones/([^\]+)/requests/total$
type=counter
'help=The total number of client requests in an HTTP location zone.';

'angie_http_location_zones_requests_discarded{zone="$1"}' $p8s_value
path=~^/http/location_zones/([^\]+)/requests/discarderd$
type=counter
'help=The total number of client requests completed in an HTTP location zone without sending a response.';

'angie_http_location_zones_responses{zone="$1",code="$2"}' $p8s_value
path=~^/http/location_zones/([^\]+)/responses/([^\]+)$
type=counter
'help=The number of responses with a specific status in an HTTP location zone.');
```

```
'angie_http_location_zones_data_received{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~^/http/location_zones/([^\/]+)/data/received$*
  type=counter
  'help=The total number of bytes received from clients in an HTTP location zone.';

'angie_http_location_zones_data_sent{zone="$1"}' $p8s_value
  path=~^/http/location_zones/([^\/]+)/data/sent$*
  type=counter
  'help=The total number of bytes sent to clients in an HTTP location zone.';

'angie_http_upstreams_peers_state{upstream="$1",peer="$2"}' $p8st_all_ups_state
  path=~^/http/upstreams/([^\/]+)/peers/([^\/]+)/state$*
  type=gauge
  'help=The current state of an upstream peer in "HTTP": 1 - up, 2 - down, 3 - unavailable, 4 - recovering, 5 - unhealthy, 6 - checking, or 7 - draining.';

'angie_http_upstreams_peers_selected_current{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~^/http/upstreams/([^\/]+)/peers/([^\/]+)/selected/current$*
  type=gauge
  'help=The number of requests currently being processed by an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_selected_total{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~^/http/upstreams/([^\/]+)/peers/([^\/]+)/selected/total$*
  type=counter
  'help=The total number of attempts to use an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_responses{upstream="$1",peer="$2",code="$3"}' $p8s_value
  path=~^/http/upstreams/([^\/]+)/peers/([^\/]+)/responses/([^\/]+)$*
  type=counter
  'help=The number of responses with a specific status received from an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_data_sent{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~^/http/upstreams/([^\/]+)/peers/([^\/]+)/data/sent$*
  type=counter
  'help=The total number of bytes received from an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_data_received{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~^/http/upstreams/([^\/]+)/peers/([^\/]+)/data/received$*
  type=counter
  'help=The total number of bytes sent to an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_healthfails{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~^/http/upstreams/([^\/]+)/peers/([^\/]+)/health/fails$*
  type=counter
  'help=The total number of unsuccessful attempts to communicate with an upstream peer in "HTTP".';

'angie_http_upstreams_peers_healthunavailable{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~^/http/upstreams/([^\/]+)/peers/([^\/]+)/health/unavailable$*
  type=counter
```

```
'help=The number of times when an upstream peer in "HTTP" became "unavailable" ↴  
due to reaching the max_fails limit.';  
  
'angie_http_upstreams_peers_health_downtime{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value  
path=~^/http/upstreams/([^\n]+)/peers/([^\n]+)/health/downtime$  
type=counter  
'help=The total time (in milliseconds) that an upstream peer in "HTTP" was  
"unavailable".';  
  
'angie_http_upstreams_peers_health_header_time{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value  
path=~^/http/upstreams/([^\n]+)/peers/([^\n]+)/health/header_time$  
type=gauge  
'help=Average time (in milliseconds) to receive the response headers from an ↴  
upstream peer in "HTTP".';  
  
'angie_http_upstreams_peers_health_response_time{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value  
path=~^/http/upstreams/([^\n]+)/peers/([^\n]+)/health/response_time$  
type=gauge  
'help=Average time (in milliseconds) to receive the complete response from an ↴  
upstream peer in "HTTP".';  
  
'angie_http_upstreams_peers_health_probes_count{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value  
path=~^/http/upstreams/([^\n]+)/peers/([^\n]+)/health/probes/count$  
type=counter  
'help=The total number of probes for this peer.';  
  
'angie_http_upstreams_peers_health_probesfails{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value  
path=~^/http/upstreams/([^\n]+)/peers/([^\n]+)/health/probes/fails$  
type=counter  
'help=The total number of failed probes for this peer.';  
  
'angie_http_upstreams_keepalive{upstream="$1"}' $p8s_value  
path=~^/http/upstreams/([^\n]+)/keepalive$  
type=gauge  
'help=The number of currently cached keepalive connections for an HTTP upstream.';  
  
'angie_http_upstreams_queue_queued{upstream="$1"}' $p8s_value  
path=~^/http/upstreams/([^\n]+)/queue/queued$  
type=counter  
'help=The total number of queued requests for an HTTP upstream.';  
  
'angie_http_upstreams_queue_waiting{upstream="$1"}' $p8s_value  
path=~^/http/upstreams/([^\n]+)/queue/waiting$  
type=gauge  
'help=The number of requests currently waiting in an HTTP upstream queue.';  
  
'angie_http_upstreams_queue_dropped{upstream="$1"}' $p8s_value  
path=~^/http/upstreams/([^\n]+)/queue/dropped$  
type=counter  
'help=The total number of requests dropped from an HTTP upstream queue because ↴  
the client had prematurely closed the connection.';  
  
'angie_http_upstreams_queue_timedout{upstream="$1"}' $p8s_value  
path=~^/http/upstreams/([^\n]+)/queue/timedout$  
type=counter
```

```
'help=The total number of requests timed out from an HTTP upstream queue.';

'angie_http_upstreams_queue_overflows{upstream="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/upstreams/([^\]+)/queue/overflows$
    type=counter
    'help=The total number of requests rejected by an HTTP upstream queue because the
     size limit had been reached.';

'angie_http_caches_responses{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\]+)/([^\]+)/responses$
    type=counter
    'help=The total number of responses processed in an HTTP cache zone with a
     specific cache status.';

'angie_http_caches_bytes{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\]+)/([^\]+)/bytes$
    type=counter
    'help=The total number of bytes processed in an HTTP cache zone with a specific
     cache status.';

'angie_http_caches_responses_written{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\]+)/([^\]+)/responses_written$
    type=counter
    'help=The total number of responses written to an HTTP cache zone with a specific
     cache status.';

'angie_http_caches_bytes_written{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\]+)/([^\+)/bytes_written$
    type=counter
    'help=The total number of bytes written to an HTTP cache zone with a specific
     cache status.';

'angie_http_caches_size{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\]+)/size$
    type=gauge
    'help=The current size (in bytes) of cached responses in an HTTP cache zone.';

'angie_http_caches_shards_size{zone="$1",path="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/caches/([^\]+)/shards/([^\]+)/size$
    type=gauge
    'help=The current size (in bytes) of cached responses in a shard path of an HTTP
     cache zone.';

'angie_http_limit_conns{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/limit_conns/([^\+)/([^\]+)$
    type=counter
    'help=The number of requests processed by an HTTP limit_conn zone with a specific
     result.';

'angie_http_limit_reqs{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/http/limit_reqs/([^\+)/([^\]+)$
    type=counter
    'help=The number of requests processed by an HTTP limit_reqs zone with a specific
```

```
→result.';

'angie_stream_server_zones_ssl_handshaked{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/ssl/handshaked$
    type=counter
    'help=The total number of successful SSL handshakes in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_ssl_reuses{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/ssl/reuses$
    type=counter
    'help=The total number of session reuses during SSL handshakes in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_ssl_timedout{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/ssl/timedout$
    type=counter
    'help=The total number of timed-out SSL handshakes in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_ssl_failed{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/ssl/failed$
    type=counter
    'help=The total number of failed SSL handshakes in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_connections_total{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/connections/total$
    type=counter
    'help=The total number of client connections received in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_connections_processing{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/connections/processing$
    type=gauge
    'help=The number of client connections currently being processed in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_connections_discarded{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/connections/discarderd$
    type=counter
    'help=The total number of client connections completed in a stream server zone without establishing a session.';

'angie_stream_server_zones_sessions{zone="$1",status="$2"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/sessions/([^\]+)$
    type=counter
    'help=The number of sessions finished with a specific status in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_data_received{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/data/received$
    type=counter
    'help=The total number of bytes received from clients in a stream server zone.';

'angie_stream_server_zones_data_sent{zone="$1"}' $p8s_value
    path=~^/stream/server_zones/([^\]+)/data/sent$
```

```
type=counter
'help=The total number of bytes sent to clients in a stream server zone.';

'angie_stream_upstreams_peers_state{upstream="$1",peer="$2"}' $p8st_all_ups_state
path=~/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/state$
type=gauge
'help=The current state of an upstream peer in "stream": 1 - up, 2 - down, 3 - unavailable, 4 - recovering, 5 - unhealthy, 6 - checking, or 7 - draining.';

'angie_stream_upstreams_peers_selected_current{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/selected/current$
type=gauge
'help=The number of sessions currently being processed by an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_selected_total{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/selected/total$
type=counter
'help=The total number of attempts to use an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_data_sent{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/data/sent$
type=counter
'help=The total number of bytes received from an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_data_received{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/data/received$
type=counter
'help=The total number of bytes sent to an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_health_fails{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/health/fails$
type=counter
'help=The total number of unsuccessful attempts to communicate with an upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_health_unavailable{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/health/unavailable$
type=counter
'help=The number of times when an upstream peer in "stream" became "unavailable" due to reaching the max_fails limit.';

'angie_stream_upstreams_peers_health_downtime{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/health/downtime$
type=counter
'help=The total time (in milliseconds) that an upstream peer in "stream" was "unavailable".';

'angie_stream_upstreams_peers_health_connect_time{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
path=~/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/health/connect_time$
type=gauge
'help=Average time (in milliseconds) to connect to an upstream peer in "stream".';
```

```
'angie_stream_upstreams_peers_health_first_byte_time{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_
→value
  path=~^/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/health/first_byte_time$
  type=gauge
  'help=Average time (in milliseconds) to receive the first byte from an upstream↑
→peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_health_last_byte_time{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_
→value
  path=~^/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/health/last_byte_time$
  type=gauge
  'help=Average time (in milliseconds) of the whole communication session with an↑
→upstream peer in "stream".';

'angie_stream_upstreams_peers_health_probes_count{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~^/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/health/probes/count$
  type=counter
  'help=The total number of probes for this peer.';

'angie_stream_upstreams_peers_health_probes_fails{upstream="$1",peer="$2"}' $p8s_value
  path=~^/stream/upstreams/([/]+)/peers/([/]+)/health/probes/fails$
  type=counter
  'help=The total number of failed probes for this peer.';

}

map $p8s_value $p8st_all_ups_state {
  volatile;
  "up"          1;
  "down"        2;
  "unavailable" 3;
  "recovering"  4;
  "unhealthy"   5;
  "checking"    6;
  "draining"    7;
  default       0;
}
```

Его использование:

```
http {

  include prometheus_all.conf;

  # ...

  server {

    listen 80;

    location =/p8s {
      prometheus all;
    }

    # ...
  }
}
```

```
$ curl localhost/p8s

# Angie PRO Prometheus template "all"
...
```

Директивы

prometheus

<i>Синтаксис</i>	<code>prometheus имя_шаблона;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>location</code>

Указывает для контекста `location` шаблон-обработчик, заданный директивой `prometheus_template`. При запросе этот `location` вычисляет и возвращает метрики шаблона в формате Prometheus.

```
location =/p8s {
    prometheus custom;
}
```

```
$ curl localhost/p8s

# Angie PRO Prometheus template "custom"
...
```

prometheus_template

<i>Синтаксис</i>	<code>prometheus_template имя_шаблона { ... }</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>http</code>

Определяет именованный шаблон метрик, собираемых и экспортируемых Angie PRO, для использования с директивой `prometheus`.

Примечание

В состав Angie PRO также входит готовый шаблон `all`, куда включен набор наиболее общеупотребимых метрик.

Может содержать произвольное число определений метрик, каждая из которых имеет следующую структуру: `<имя_метрики> <переменная> [path=<строка_сопоставления>] [type=<тип>] [help=<справка>];`

имя_метрики	Задает имя метрики, под которым она будет добавлена в формате Prometheus в ответ на запрос. Может содержать необязательную часть с метками (...), например: <code>http_requests_total{method="\$1", code="\$2"}</code>
переменная	Задает имя переменной, которая будет вычислена и добавлена как значение метрики в ответ на запрос. Если переменной нет или результат вычисления пуст (""), метрика не добавляется.

Метрика вычисляется со значением, которое задает *переменная*; при успехе вычисления метрика добавляется в ответ, например:

```
'angie_time{version="$angie_version"}' $msec;
```

```
$ curl localhost/p8s
angie_time{version="1.7.0"} 1695119820.562
```

path=строка_сопо	Сопоставляется со всеми конечными путями метрик в поддереве <code>/status</code> API-интерфейса Angie PRO, позволяя добавить в ответ сразу несколько экземпляров метрики.
------------------	---

При сопоставлении пути берутся с начальной косой чертой, но без конечной, например `/angie/generation`; при этом регистр символов не учитывается. Есть два способа сопоставления:

`path=точное_соот`: Проверяется посимвольным сравнением.

`path= регулярное`: Проверяется при помощи библиотеки PCRE; может задавать группы захвата для использования в метках поля *имя метрики*.

Если *строка_сопоставления* соответствует какому-либо пути, то значение метрики Angie PRO по нему заносится в переменную `$p8s_value`, которую при заданном `path=` можно использовать в поле *переменная*.

В случае регулярного выражения совпадающих путей может быть несколько; метрика добавляется в ответ для *каждого* совпадения. В сочетании с группами захвата это позволяет получить ряд метрик с одним именем и разными метками, например:

```
'angie_slabs_slots_free{zone="$1",size="$2"}' $p8s_value
path=~^/slabs/([/]+)/slots/([/]+)/free$;
```

Это определение добавляет метрики для всех зон и всех размеров, которые есть сейчас в конфигурации:

```
angie_slabs_slots_free{zone="one",size="8"} 502
angie_slabs_slots_free{zone="one",size="16"} 249
angie_slabs_slots_free{zone="one",size="32"} 122
angie_slabs_slots_free{zone="one",size="128"} 22
angie_slabs_slots_free{zone="one",size="512"} 4
angie_slabs_slots_free{zone="two",size="8"} 311
...
```

Если совпадений нет (при любом способе сопоставления), то метрика не добавляется.

ⓘ Примечание

Параметр `path=` доступен только при сборке Angie PRO с модулем *API*.

<code>type=тип,</code>	Задают соответственно тип и справочную строку метрики в формате Prometheus , которые добавляются с ней в ответ без изменений и проверок.
------------------------	--

Встроенные переменные

В модуле `http_prometheus` есть встроенная переменная, получающая значение при сопоставлении путей метрик из раздела [/status](#) API-интерфейса Angie PRO с параметром `строка_сопоставления` метрик, заданных директивой `prometheus_template`.

`$p8s_value`

Если `строка_сопоставления` метрики, заданной в `prometheus_template`, соответствует какому-либо пути, то значение метрики Angie PRO, находящееся по этому пути, заносится в переменную `$p8s_value`. Она предназначена для использования в поле `переменная` в определениях метрик, которые вычисляются на основе параметра `path=`.

Значения метрик Angie PRO, заносимые в переменную `$p8s_value`, не всегда отвечают потребностям формата Prometheus. Тогда можно воспользоваться директивой `map`, например для преобразования строк в числа:

```
map $p8s_value $ups_state_n {
    up          0;
    unavailable 1;
    down        2;
    default     3;
}

prometheus_template main {
    'angie_http_upstreams_state{upstream="$1",peer="$2"}' $ups_state_n
        path=~^/http/upstreams/([^\/]+)/peers/([^\/]+)/state$;
}
```

Если у метрики Angie PRO логическое значение, то есть `true` или `false`, переменная получает значение "1" или "0" соответственно; если значение метрики — `null`, то переменная будет равна "(null)". Для дат используется целочисленный формат эпохи UNIX.

Proxy

Позволяет передавать запросы другому (проксируемому) серверу.

Пример конфигурации

```
location / {  
    proxy_pass      http://localhost:8000;  
    proxy_set_header Host      $host;  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
}
```

Директивы

proxy_bind

Синтаксис proxy_bind *адрес* [transparent] | off;

По умолчанию —

Контекст http, server, location

Задает локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с проксируемым сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение *off* отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы *proxy_bind*, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр *transparent* позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с проксируемым сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
proxy_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie PRO с привилегиями *суперпользователя*. В Linux это не требуется, так как если указан параметр *transparent*, то рабочие процессы наследуют *capability CAP_NET_RAW* из главного процесса.

⚠ Важно

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с проксируемого сервера.

proxy_buffer_size

Синтаксис proxy_buffer_size *размер*;

По умолчанию proxy_buffer_size 4k|8k;

Контекст http, server, location

Задает размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от проксируемого сервера. В этой части ответа обычно находится небольшой заголовок ответа. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы памяти. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К, однако его можно сделать меньше.

proxy_buffering

Синтаксис proxy_buffering размер;

По умолчанию proxy_buffering on;

Контекст http, server, location

on	Angie PRO принимает ответ проксируемого сервера как можно быстрее, сохраняя его в буферы, заданные директивами <i>proxy_buffer_size</i> и <i>proxy_buffers</i> . Если ответ не вмещается целиком в память, то его часть может быть записана на диск во <i>временный файл</i> . Запись во временные файлы контролируется директивами <i>proxy_max_temp_file_size</i> и <i>proxy_temp_file_write_size</i> .
off	Ответ синхронно передается клиенту сразу же по мере его поступления. Angie PRO не пытается считать весь ответ проксируемого сервера. Максимальный размер данных, который Angie PRO может принять от сервера за один раз, задается директивой <i>proxy_buffer_size</i> .

Буферизация может быть также включена или выключена путем передачи значения «yes» или «no» в поле «X-Accel-Buffering» заголовка ответа. Эту возможность можно запретить с помощью директивы *proxy_ignore_headers*.

proxy_buffers

Синтаксис proxy_buffers число размер;

По умолчанию proxy_buffers 8 4k|8k;

Контекст http, server, location

Задает число и размер буферов для одного соединения, в которые будет читаться ответ, получаемый от проксируемого сервера. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

proxy_busy_buffers_size

Синтаксис proxy_busy_buffers_size размер;

По умолчанию proxy_buffers 8k|16k;

Контекст http, server, location

При включенной *буферизации* ответов проксируемого сервера, ограничивает суммарный размер буферов, которые могут быть заняты для отправки ответа клиенту, пока ответ еще не прочитан целиком. Оставшиеся буферы тем временем могут использоваться для чтения ответа и, при необходимости, буферизации части ответа во временный файл. По умолчанию размер ограничен величиной двух буферов, заданных директивами *proxy_buffer_size* и *proxy_buffers*.

proxy_cache

Синтаксис proxy_cache зона | off [path=путь];

По умолчанию proxy_cache off;

Контекст http, server, location

Задает зону разделяемой памяти для кэширования. Одну и ту же зону можно использовать в нескольких местах конфигурации. В значении параметра допускаются переменные.

off запрещает кэширование, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации.

Добавлено в версии 1.2.0: PRO

В Angie PRO можно указать несколько директив *proxy_cache_path*, использующих одно и то же значение *keys_zone*, чтобы включить *шардинг* кэша. При этом следует задать параметр *path* директивы *proxy_cache*, использующей это значение *keys_zone*:

path=путь Значение вычисляется в момент *кэширования* ответа от бэкенда и предполагает использование переменных, в том числе содержащих информацию из ответа.
Если ответ берется из кэша, то *путь* не вычисляется заново; таким образом, кэшированный ответ сохраняет изначальный *путь*, пока не будет удален из кэша.

Это позволяет выбирать нужный путь кэша, применяя директивы *map* или скрипты к ответам от бэкенда. Пример для Content-Type:

```
proxy_cache_path /cache/one keys_zone=zone:10m;
proxy_cache_path /cache/two keys_zone=zone;

map $upstream_http_content_type $cache {
    ~~text/ one;
    default two;
}

server {
    ...
    location / {
        proxy_pass http://backend;
        proxy_cache zone path=/cache/$cache;
    }
}
```

Здесь есть два пути кэша и отображение переменной, чтобы их различать. Если Content-Type начинается с *text/*, будет выбран первый путь, иначе — второй.

proxy_cache_background_update

Синтаксис proxy_cache_background_update on | off;
По умолчанию proxy_cache_background_update off;
Контекст http, server, location

Позволяет запустить фоновый подзапрос для обновления просроченного элемента кэша, в то время как клиенту возвращается устаревший кэшированный ответ.

⚠ Внимание

Использование устаревшего кэшированного ответа в момент его обновления должно быть *разрешено*.

proxy_cache_bypass

Синтаксис proxy_cache_bypass ...;
По умолчанию —
Контекст http, server, location

Задает условия, при которых ответ не будет браться из кэша. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно «0», то ответ не берется из кэша:

```
proxy_cache_bypass $cookie_nocache $arg_nocache$args$arg_comment;
proxy_cache_bypass $http_pragma    $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой *proxy_no_cache*.

proxy_cache_convert_head

Синтаксис proxy_cache_convert_head on | off;
По умолчанию proxy_cache_convert_head on;
Контекст http, server, location

Разрешает или запрещает преобразование метода «HEAD» в «GET» для кэширования. Если преобразование выключено, то необходимо, чтобы *ключ кэширования* включал в себя *\$request_method*.

proxy_cache_key

<i>Синтаксис</i>	proxy_cache_key <i>строка</i> ;
По умолчанию	proxy_cache_key \$scheme\$proxy_host\$request_uri;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает ключ для кэширования, например,

```
proxy_cache_key "$host$request_uri $cookie_user";
```

По умолчанию значение директивы близко к строке

```
proxy_cache_key $scheme$proxy_host$uri$is_args$args;
```

proxy_cache_lock

<i>Синтаксис</i>	proxy_cache_lock on off;
По умолчанию	proxy_cache_lock off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Если включено, одновременно только одному запросу будет позволено заполнить новый элемент кэша, идентифицируемый согласно директиве *proxy_cache_key*, передав запрос на проксируемый сервер. Остальные запросы этого же элемента будут либо ожидать появления ответа в кэше, либо освобождения блокировки этого элемента, в течение времени, заданного директивой *proxy_cache_lock_timeout*.

proxy_cache_lock_age

<i>Синтаксис</i>	proxy_cache_lock_age <i>время</i> ;
По умолчанию	proxy_cache_lock_age 5s;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Если последний запрос, переданный на проксируемый сервер для заполнения нового элемента кэша, не завершился за указанное время, на проксируемый сервер может быть передан еще один запрос.

proxy_cache_lock_timeout

<i>Синтаксис</i>	proxy_cache_lock_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	proxy_cache_lock_timeout 5s;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает таймаут для *proxy_cache_lock*. По истечении указанного времени запрос будет передан на проксируемый сервер, однако ответ не будет кэширован.

proxy_cache_max_range_offset

Синтаксис proxy_cache_max_range_offset *число*;

По умолчанию —

Контекст http, server, location

Задает смещение в байтах для запросов с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests). Если диапазон находится за указанным смещением, range-запрос будет передан на проксируемый сервер и ответ не будет кэширован.

proxy_cache_methods

Синтаксис proxy_cache_methods GET | HEAD | POST ... ;

По умолчанию proxy_cache_methods GET HEAD ;

Контекст http, server, location

Если метод запроса клиента указан в этой директиве, то ответ будет кэширован. Методы «GET» и «HEAD» всегда добавляются в список, но тем не менее рекомендуется перечислять их явно. См. также директиву *proxy_no_cache*.

proxy_cache_min_uses

Синтаксис proxy_cache_min_uses *число*;

По умолчанию proxy_cache_min_uses 1 ;

Контекст http, server, location

Задает число запросов, после которого ответ будет кэширован.

proxy_cache_path

Синтаксис proxy_cache_path *путь* [levels=*уровни*] [use_temp_path=on|off] keys_zone=*имя:размер* [inactive=*время*] [max_size=*размер*] [min_free=*размер*] [manager_files=*число*] [manager_sleep=*время*] [manager_threshold=*время*] [loader_files=*число*] [loader_sleep=*время*] [loader_threshold=*время*];

По умолчанию —

Контекст http

Задает *путь* и другие параметры кэша. Данные кэша хранятся в файлах. Именем файла в кэше является результат функции MD5 от *ключа кэширования*.

levels задает уровни иерархии кэша: можно задать от 1 до 3 уровней, на каждом уровне допускаются значения 1 или 2.

Например, при использовании

```
proxy_cache_path /data/angie/cache levels=1:2 keys_zone=one:10m;
```

имена файлов в кэше будут такого вида:

```
/data/angie/cache/c/29/b7f54b2df7773722d382f4809d65029c
```

Кэшируемый ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временные файлы и кэш могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименования в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если кэш будет находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами.

<code>use_temp_path=on</code>	определяет каталог, который будет использоваться для временных файлов
<code>on</code>	Если параметр не задан или установлен в значение <code>on</code> , будет использоваться каталог, задаваемый директивой <code>proxy_temp_path</code> для данного <code>location</code>
<code>off</code>	временные файлы будут располагаться непосредственно в каталоге кэша
<code>keys_zone</code>	Задает имя и размер зоны разделяемой памяти для хранения всех активных ключей и информации о данных. Зоны размером в 1 мегабайт достаточно для хранения около 8 тысяч ключей.
<code>inactive</code>	Если к данным кэша не обращаются в течение времени, заданного этим параметром, то данные удаляются, независимо от их свежести. По умолчанию <code>inactive</code> равен 10 минутам.

ⓘ Примечание

Добавлено в версии 1.2.0: PRO

В Angie PRO можно задавать несколько директив `proxy_cache_path` с одним и тем же значением `keys_zone`. Размер зоны разделяемой памяти можно указывать только в первой из них. Выбор между директивами будет производиться на основе параметра `path` соответствующей директивы `proxy_cache`.

Специальный процесс **cache manager** следит за максимальным размером кэша, а также за минимальным объемом свободного места на файловой системе с кэшем, и удаляет наименее востребованные данные при превышении максимального размера кэша или недостаточном объеме свободного места. Удаление данных происходит итерациями.

<code>max_size</code>	максимальное пороговое значение размера кэша
<code>min_free</code>	минимальное пороговое значение объема свободного места на файловой системе с кэшем
<code>manager_files</code>	максимальное количество удаляемых элементов кэша за одну итерацию По умолчанию <code>100</code>
<code>manager_threshold</code>	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию <code>200</code> миллисекунд
<code>manager_sleep</code>	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию <code>50</code> миллисекунд

Через минуту после старта Angie PRO активируется специальный процесс **cache loader**, который загружает в зону кэша информацию о ранее кэшированных данных, хранящихся на файловой системе. Загрузка также происходит итерациями.

<code>loader_files</code>	максимальное количество элементов кэша к загрузке в одну итерацию По умолчанию <i>100</i>
<code>loader_threshold</code>	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию <i>200</i> миллисекунд
<code>loader_sleep</code>	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию <i>50</i> миллисекунд

proxy_cache_revalidate

<i>Синтаксис</i>	<code>proxy_cache_revalidate on off;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cache_revalidate off;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Разрешает ревалидацию просроченных элементов кэша при помощи условных запросов с полями заголовка «If-Modified-Since» и «If-None-Match».

proxy_cache_use_stale

<i>Синтаксис</i>	<code>proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header updating http_500 http_502 http_503 http_504 http_403 http_404 http_429 off ...;</code>
По умолчанию	<code>proxy_cache_use_stale off;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Определяет, в каких случаях можно использовать устаревший кэшированный ответ. Параметры директивы совпадают с параметрами директивы `proxy_next_upstream`.

<code>error</code>	Позволяет использовать устаревший кэшированный ответ при невозможности выбора проксируемого сервера для обработки запроса.
<code>updating</code>	Дополнительный параметр, разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется. Это позволяет минимизировать число обращений к проксируемым серверам при обновлении кэшированных данных.

Использование устаревшего кэшированного ответа может также быть разрешено непосредственно в заголовке ответа на определенное количество секунд после того, как ответ устарел:

- Расширение `stale-while-revalidate` поля заголовка «Cache-Control» разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется.
- Расширение `stale-if-error` поля заголовка «Cache-Control» разрешает использовать устаревший кэшированный ответ в случае ошибки.

Примечание

Такой способ менее приоритетен, чем задание параметров директивы.

Чтобы минимизировать число обращений к проксируемым серверам при заполнении нового элемента кэша, можно воспользоваться директивой `proxy_cache_lock`.

proxy_cache_valid

Синтаксис proxy_cache_valid [код ...] время;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает время кэширования для разных кодов ответа. Например, директивы

```
proxy_cache_valid 200 302 10m;  
proxy_cache_valid 404      1m;
```

задают время кэширования 10 минут для ответов с кодами 200 и 302 и 1 минуту для ответов с кодом 404.

Если указано только время кэширования,

```
proxy_cache_valid 5m;
```

то кэшируются только ответы 200, 301 и 302.

Кроме того, можно кэшировать любые ответы с помощью параметра `any`:

```
proxy_cache_valid 200 302 10m;  
proxy_cache_valid 301      1h;  
proxy_cache_valid any      1m;
```

Примечание

Параметры кэширования могут также быть заданы непосредственно в заголовке ответа. Такой способ приоритетнее, чем задание времени кэширования с помощью директивы.

- Поле заголовка «X-Accel-Expires» задает время кэширования ответа в секундах. Значение `0` запрещает кэшировать ответ. Если значение начинается с префикса `@`, оно задает абсолютное время в секундах с начала эпохи, до которого ответ может быть кэширован.
- Если в заголовке нет поля «X-Accel-Expires», параметры кэширования определяются по полям заголовка «Expires» или «Cache-Control».
- Ответ, в заголовке которого есть поле «Set-Cookie», не будет кэшироваться.
- Ответ, в заголовке которого есть поле «Vary» со специальным значением `>*`, не будет кэшироваться. Ответ, в заголовке которого есть поле «Vary» с другим значением, будет кэширован с учетом соответствующих полей заголовка запроса.

Обработка одного или более из этих полей заголовка может быть отключена при помощи директивы `proxy_ignore_headers`.

proxy_connect_timeout

Синтаксис proxy_connect_timeout *время*;
По умолчанию proxy_connect_timeout 60s;
Контекст http, server, location

Задает таймаут для установления соединения с проксируированным сервером. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

proxy_connection_drop

Синтаксис proxy_connection_drop *время* | on | off;
По умолчанию proxy_connection_drop off;
Контекст http, server, location

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса *reresolve* или команды API DELETE.

Соединение завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает *таймаут* до завершения соединения; при выборе значения *on* соединения завершаются немедленно.

proxy_cookie_domain

Синтаксис proxy_cookie_domain off; proxy_cookie_domain *домен замена*;
По умолчанию proxy_cookie_domain off;
Контекст http, server, location

Задает текст, который нужно изменить в атрибуте domain полей «Set-Cookie» заголовка ответа проксируемого сервера. Предположим, проксируемый сервер вернул поле заголовка «Set-Cookie» с атрибутом «domain=localhost». Директива

```
proxy_cookie_domain localhost example.org;
```

перепишет данный атрибут в виде «domain=example.org».

Точка в начале строк *домен* и *замена*, а равно как и в атрибуте *domain* игнорируется. Регистр значения не имеет.

В строках *домен* и *замена* можно использовать переменные:

```
proxy_cookie_domain www.$host $host;
```

Директиву также можно задать при помощи регулярных выражений. При этом *домен* должен начинаться с символа «~». Регулярное выражение может содержать именованные и позиционные выделения, а *замена* ссылаться на них:

```
proxy_cookie_domain ~\.(?P<s1_domain>[-0-9a-z]+\. [a-z]+)$ $s1_domain;
```

На одном уровне может быть указано несколько директив *proxy_cookie_domain*:

```
proxy_cookie_domain localhost example.org;
proxy_cookie_domain ^\.( [a-z]+ \. [a-z]+ )\$ \$1;
```

Если к cookie могут быть применены несколько директив, будет выбрана первая из них.

Параметр *off* отменяет действие унаследованных с предыдущего уровня конфигурации директив *proxy_cookie_domain*.

proxy_cookie_flags

<i>Синтаксис</i>	proxy_cookie_flags off cookie [флаг ...];
По умолчанию	proxy_cookie_flags off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает один или несколько флагов для cookie. В качестве cookie можно использовать текст, переменные и их комбинации. В качестве флага можно использовать текст, переменные и их комбинации.

Параметры *secure*, *httponly*, *samesite=strict*, *samesite=lax*, *samesite=none* добавляют соответствующие флаги.

Параметры *nosecure*, *nohttponly*, *nosamesite* удаляют соответствующие флаги.

Cookie также можно задать при помощи регулярных выражений. При этом cookie должен начинаться с символа «~».

На одном уровне конфигурации может быть указано несколько директив *proxy_cookie_flags*:

```
proxy_cookie_flags one httponly;
proxy_cookie_flags ~ nosecure samesite=strict;
```

Если к cookie могут быть применены несколько директив, будет выбрана первая из них. В данном примере флаг *httponly* добавляется к cookie *one*, для остальных cookie добавляется флаг *samesite=strict* и удаляется флаг *secure*.

Параметр *off* отменяет действие всех директив *proxy_cookie_flags* на данном уровне.

proxy_cookie_path

<i>Синтаксис</i>	proxy_cookie_path off;
	proxy_cookie_path путь замена;
По умолчанию	proxy_cookie_path off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает текст, который нужно изменить в атрибуте path полей «Set-Cookie» заголовка ответа проксируемого сервера. Предположим, проксируемый сервер вернул поле заголовка «Set-Cookie» с атрибутом «path=/two/some/uri/». Директива

```
proxy_cookie_path /two/ /;
```

перепишет данный атрибут в виде «path=/some/uri/».

В строках *путь* и *замена* можно использовать переменные:

```
proxy_cookie_path $uri /some$uri;
```

Директиву также можно задать при помощи регулярных выражений. При этом *путь* должен начинаться либо с символа «~», если при сравнении следует учитывать регистр символов, либо с символом «~*», если регистр символов учитывать не нужно. Регулярное выражение может содержать именованные и позиционные выделения, а замена ссылаться на них:

```
proxy_cookie_path ~*^/user/([^\/]+) /u/$1;
```

На одном уровне может быть указано несколько директив *proxy_cookie_path*:

```
proxy_cookie_path /one/ /;
proxy_cookie_path / /two/;
```

Если к cookie могут быть применены несколько директив, будет выбрана первая из них.

Параметр *off* отменяет действие унаследованных с предыдущего уровня конфигурации директив *proxy_cookie_path*.

proxy_force_ranges

<i>Синтаксис</i>	proxy_force_ranges off;
По умолчанию	proxy_force_ranges off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Включает поддержку диапазонов запрашиваемых байт (byte-range) для кэшированных и некэшированных ответов проксируемого сервера вне зависимости от наличия поля «Accept-Ranges» в заголовках этих ответов.

proxy_headers_hash_bucket_size

<i>Синтаксис</i>	proxy_headers_hash_bucket_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	proxy_headers_hash_bucket_size 64;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает размер корзины для хеш-таблиц, используемых директивами *proxy_hide_header* и *proxy_set_header*. Подробнее настройка хеш-таблиц обсуждается *отдельно*.

proxy_headers_hash_max_size

<i>Синтаксис</i>	proxy_headers_hash_max_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	proxy_headers_hash_max_size 512;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает максимальный размер хеш-таблиц, используемых директивами *proxy_hide_header* и *proxy_set_header*. Подробнее настройка хеш-таблиц обсуждается *отдельно*.

proxy_hide_header

Синтаксис proxy_hide_header *поле*;

По умолчанию —

Контекст http, server, location

По умолчанию Angie PRO не передает клиенту поля заголовка «Date», «Server», «X-Pad» и «X-Accel-...» из ответа проксируемого сервера. Директива *proxy_hide_header* задает дополнительные поля, которые не будут передаваться. Если же передачу полей нужно разрешить, можно воспользоваться директивой *proxy_pass_header*.

proxy_http_version

Синтаксис proxy_http_version 1.0 | 1.1 | 3;

По умолчанию proxy_http_version 1.0;

Контекст http, server, location, if в location, limit_except

Задает версию протокола HTTP для проксирования. По умолчанию используется версия 1.0. Для работы *постоянных соединений* рекомендуется версия 1.1 или выше.

proxy_http3_hq

Синтаксис proxy_http3_hq on | off;

По умолчанию proxy_http3_hq off;

Контекст http, server

Отключает или включает особый режим согласования hq-interop, используемый в функциональных тестах *QUIC*, на которые полагается Angie PRO.

proxy_http3_max_concurrent_streams

Синтаксис proxy_http3_max_concurrent_streams *число*;

По умолчанию proxy_http3_max_concurrent_streams 128;

Контекст http, server

Задает максимальное число параллельных HTTP/3-потоков в *соединении*. Требует включения *постоянных соединений*.

proxy_http3_stream_buffer_size

<i>Синтаксис</i>	proxy_http3_stream_buffer_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	proxy_http3_stream_buffer_size 64k;
<i>Контекст</i>	http, server

Задает *размер* буфера, используемого для чтения и записи *QUIC-потоков*.

proxy_ignore_client_abort

<i>Синтаксис</i>	proxy_ignore_client_abort on off;
По умолчанию	proxy_ignore_client_abort off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет, закрывать ли соединение с проксируемым сервером в случае, если клиент закрыл соединение, не дождавшись ответа.

proxy_ignore_headers

<i>Синтаксис</i>	proxy_ignore_headers <i>поле ...</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Запрещает обработку некоторых полей заголовка из ответа проксируенного сервера. В директиве можно указать поля «X-Accel-Redirect», «X-Accel-Expires», «X-Accel-Limit-Rate», «X-Accel-Buffering», «X-Accel-Charset», «Expires», «Cache-Control», «Set-Cookie» и «Vary».

Если не запрещено, обработка этих полей заголовка заключается в следующем:

- «X-Accel-Expires», «Expires», «Cache-Control», «Set-Cookie» и «Vary» задают *параметры кэширования* ответа;
- «X-Accel-Redirect» производит *внутреннее перенаправление* на указанный URI;
- «X-Accel-Limit-Rate» задает *ограничение скорости* передачи ответа клиенту;
- «X-Accel-Buffering» включает или выключает *буферизацию* ответа;
- «X-Accel-Charset» задает желаемую *кодировку* ответа.

proxy_intercept_errors

<i>Синтаксис</i>	proxy_intercept_errors on off;
По умолчанию	proxy_intercept_errors off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет, передавать ли клиенту проксируемые ответы с кодом больше либо равным 300, или же перехватывать их и перенаправлять на обработку Angie PRO с помощью директивы *error_page*.

proxy_limit_rate

<i>Синтаксис</i>	<code>proxy_limit_rate</code> <i>скорость</i> ;
По умолчанию	<code>proxy_limit_rate 0;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Ограничивает скорость чтения ответа от проксируемого сервера. *Скорость* задается в байтах в секунду; можно использовать переменные.

0 отключает ограничение скорости

Примечание

Ограничение устанавливается на запрос, поэтому, если Angie PRO одновременно откроет два соединения к проксируемому серверу, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения. Ограничение работает только в случае, если включена *буферизация* ответов проксируемого сервера.

proxy max temp file size

<i>Синтаксис</i>	<code>proxy_max_temp_file_size</code> <i>размер</i> ;
По умолчанию	<code>proxy_max_temp_file_size 1024m;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Если включена *буферизация* ответов проксируемого сервера, и ответ не вмещается целиком в буфера, заданные директивами *proxy_buffer_size* и *proxy_buffers*, часть ответа может быть записана во временный файл. Эта директива задает максимальный размер временного файла. Размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, задается директивой *proxy_temp_file_write_size*.

отключает возможность буферизации ответов во временные файлы

Примечание

Данное ограничение не распространяется на ответы, которые будут *кэшированы* или сохранены на диске.

proxy_method

Синтаксис proxy_method метод;

По умолчанию —

Контекст http, server, location

Задает HTTP-метод, который будет использоваться в передаваемых на проксируемый сервер запросах вместо метода из клиентского запроса. В значении параметра допустимо использование переменных.

proxy_next_upstream

Синтаксис proxy_next_upstream error | timeout | invalid_header | http_500 | http_502 | http_503 | http_504 | http_403 | http_404 | http_429 | non_idempotent | off ...;

По умолчанию proxy_next_upstream error timeout;

Контекст http, server, location

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему в группе *upstream* серверу:

error	произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
timeout	произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
invalid_header	сервер вернул пустой или неверный ответ;
http_500	сервер вернул ответ с кодом 500;
http_502	сервер вернул ответ с кодом 502;
http_503	сервер вернул ответ с кодом 503;
http_504	сервер вернул ответ с кодом 504;
http_403	сервер вернул ответ с кодом 403;
http_404	сервер вернул ответ с кодом 404;
http_429	сервер вернул ответ с кодом 429;
non_idempotent	обычно запросы с неидемпотентным методом (<i>POST</i> , <i>LOCK</i> , <i>PATCH</i>) не передаются на другой сервер, если запрос серверу группы уже был отправлен; включение параметра явно разрешает повторять подобные запросы;
off	запрещает передачу запроса следующему серверу.

Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа клиенту, то действие директивы на такой запрос не распространяется.

Директива также определяет, что считается *неудачной попыткой* работы с сервером.

<code>error timeout</code>	всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве
<code>invalid_header</code>	
<code>http_500</code>	считываются неудачными попытками, только если они указаны в директиве
<code>http_502</code>	
<code>http_503</code>	
<code>http_504</code>	
<code>http_429</code>	
<code>http_403</code>	никогда не считаются неудачными попытками
<code>http_404</code>	

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по *количество попыток* и по *времени*.

`proxy_next_upstream_timeout`

<i>Синтаксис</i>	<code>proxy_next_upstream_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>proxy_next_upstream_timeout 0;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса *следующему* серверу.

<code>0</code>	отключает это ограничение
----------------	---------------------------

`proxy_next_upstream_tries`

<i>Синтаксис</i>	<code>proxy_next_upstream_tries число;</code>
По умолчанию	<code>proxy_next_upstream_tries 0;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса *следующему* серверу.

<code>0</code>	отключает это ограничение
----------------	---------------------------

`proxy_no_cache`

<i>Синтаксис</i>	<code>proxy_no_cache строка ...;</code>
По умолчанию	<code>—</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Задает условия, при которых ответ не будет сохраняться в кэш. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно «0», то ответ не будет сохранен:

```
proxy_no_cache $cookie_nocache $arg_nocache$args$arg_comment;
proxy_no_cache $http_pragma      $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой `proxy_cache_bypass`.

proxy_pass

<i>Синтаксис</i>	<code>proxy_pass URL;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>location, if в location, limit_except</code>

Задает протокол и адрес проксируемого сервера, а также необязательный URI, на который должен отображаться `location`. В качестве протокола можно указать `http` или `https`. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и необязательного порта:

```
proxy_pass http://localhost:8000/uri/;
```

или в виде пути UNIX-сокета, который указывается после слова `unix` и заключается в двоеточия:

```
proxy_pass http://unix:/tmp/backend.socket:/uri/;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться поочереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать *группу серверов*. Если используется группа, указать порт невозможно; вместо этого укажите порт для каждого сервера внутри группы отдельно.

В значении параметра можно использовать переменные. В этом случае, если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных групп серверов и если не найдено, то определяется с помощью `resolver`'а.

URI запроса передается на сервер так:

- Если директива `proxy_pass` указана с **URI**, то при передаче запроса серверу часть *нормализованного* URI запроса, соответствующая `location`, заменяется на `URI`, указанный в директиве:

```
location /name/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1/remote/;
}
```

- Если директива `proxy_pass` указана **без URI**, то при обработке первоначального запроса на сервер передается `URI` запроса в том же виде, в каком его прислал клиент, а при обработке измененного `URI` - нормализованный `URI` запроса целиком:

```
location /some/path/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1;
}
```

В ряде случаев часть `URI` запроса, подлежащую замене, выделить невозможно:

- Если `location` задан регулярным выражением, а также в именованных `location`'ах.

В этих случаях `proxy_pass` следует указывать без `URI`.

- Если внутри проксируемого `location` с помощью директивы `rewrite` изменяется `URI`, и именно с этой конфигурацией будет обрабатываться запрос (`break`):

```
location /name/ {
    rewrite /name/([^/]+) /users?name=$1 break;
    proxy_pass http://127.0.0.1;
}
```

В этом случае URI, указанный в директиве, игнорируется, и на сервер передается измененный URI запроса целиком.

- При использовании переменных в `proxy_pass`:

```
location /name/ {
    proxy_pass http://127.0.0.1$request_uri;
}
```

В этом случае если в директиве указан URI, он передается на сервер как есть, заменяя URI первоначального запроса.

Проксирование WebSocket требует особой *настройки*.

proxy_pass_header

<i>Синтаксис</i>	proxy_pass_header none ...;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает передавать от проксируемого сервера клиенту *запрещенные для передачи* поля заголовка.

proxy_pass_request_body

<i>Синтаксис</i>	proxy_pass_request_body on off;
По умолчанию	proxy_pass_request_body on;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Позволяет запретить передачу исходного тела запроса на проксируемый сервер.

```
location /x-accel-redirect-here/ {
    proxy_method GET;
    proxy_pass_request_body off;
    proxy_set_header Content-Length "";

    proxy_pass ...;
}
```

См. также директивы `proxy_set_header` и `proxy_pass_request_headers`.

proxy_pass_request_headers

Синтаксис proxy_pass_request_headers on | off;
По умолчанию proxy_pass_request_headers on;
Контекст http, server, location

Позволяет запретить передачу полей заголовка исходного запроса на проксируемый сервер.

```
location /x-accel-redirect-here/ {
    proxy_method GET;
    proxy_pass_request_headers off;
    proxy_pass_request_body off;

    proxy_pass ...;
}
```

См. также директивы *proxy_set_header* и *proxy_pass_request_body*.

proxy_quic_active_connection_id_limit

Синтаксис proxy_quic_active_connection_id_limit *число*;
По умолчанию proxy_quic_active_connection_id_limit 2;
Контекст http, server

Задает значение транспортного параметра *QUIC active_connection_id_limit*. Это максимальное число активных *идентификаторов соединений*, поддерживаемых для одного сервера.

proxy_quic_gso

Синтаксис proxy_quic_gso on | off;
По умолчанию proxy_quic_gso off;
Контекст http, server

Отключает или включает отправку данных в оптимизированном пакетном режиме *QUIC*, используя програмное снижение нагрузки путем сегментации (generic segmentation offload).

proxy_quic_host_key

Синтаксис proxy_quic_host_key *файл*;
По умолчанию —
Контекст http, server

Задает *файл* с секретным ключом, применяемым в *QUIC* при шифровании токенов Stateless Reset и Address Validation. По умолчанию случайный ключ создается при каждом перезапуске. Токены, созданные при помощи старых ключей, не принимаются.

proxy_read_timeout

Синтаксис proxy_read_timeout время;

По умолчанию proxy_read_timeout 60s;

Контекст http, server, location

Задает таймаут при чтении ответа проксируемого сервера. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени проксируемый сервер ничего не передаст, соединение закрывается.

proxy_redirect

Синтаксис proxy_redirect default;

proxy_redirect off;

proxy_redirect перенаправление замена;

По умолчанию proxy_redirect default;

Контекст http, server, location

Задает текст, который нужно изменить в полях заголовка «Location» и «Refresh» в ответе проксируемого сервера.

Предположим, проксируемый сервер вернул поле заголовка:

```
Location: http://localhost:8000/two/some/uri/
```

Директива

```
proxy_redirect http://localhost:8000/two/ http://frontend/one/;
```

перепишет эту строку в виде:

```
Location: http://frontend/one/some/uri/
```

В заменяемой строке можно не указывать имя сервера:

```
proxy_redirect http://localhost:8000/two/ /;
```

тогда будут подставлены основное имя сервера и порт, если он отличен от 80.

Стандартная замена, задаваемая параметром **default**, использует параметры директив *location* и *proxy_pass*. Поэтому две нижеприведенные конфигурации одинаковы:

```
location /one/ {
    proxy_pass      http://upstream:port/two/;
    proxy_redirect default;
```

```
location /one/ {
    proxy_pass      http://upstream:port/two/;
    proxy_redirect http://upstream:port/two/ /one/;
```

 **Осторожно**

Параметр `default` недопустим, если в `proxy_pass` используются переменные.

В строке `замена` можно использовать переменные:

```
proxy_redirect http://localhost:8000/ http://$host:$server_port/;
```

В строке `перенаправление` тоже можно использовать переменные:

```
proxy_redirect http://$proxy_host:8000/ /;
```

Директиву также можно задать при помощи регулярных выражений. При этом `перенаправление` должно начинаться либо с символа «~», если при сравнении следует учитывать регистр символов, либо с символов «~*», если регистр символов учитывать не нужно. Регулярное выражение может содержать именованные и позиционные выделения, а `замена` ссылаться на них:

```
proxy_redirect ~^(http://[~:]+):\d+(/.+)$ $1$2;
proxy_redirect ~*/user/([~:]+)(.+)$      http://$1.example.com/$2;
```

На одном уровне может быть указано несколько директив `proxy_redirect`:

```
proxy_redirect default;
proxy_redirect http://localhost:8000/ /;
proxy_redirect http://www.example.com/ /;
```

Если к полям заголовка в ответе проксируемого сервера могут быть применены несколько директив, будет выбрана первая из них.

Параметр `off` отменяет действие унаследованных с предыдущего уровня конфигурации директив `proxy_redirect`.

С помощью этой директивы можно также добавлять имя хоста к относительным перенаправлениям, выдаваемым проксируемым сервером:

```
proxy_redirect / /;
```

proxy_request_buffering

Синтаксис `proxy_request_buffering on | off;`

По умолчанию `proxy_request_buffering on;`

Контекст `http, server, location`

Разрешает или запрещает использовать буферизацию тела запроса клиента.

<code>on</code>	тело запроса полностью <i>читается</i> от клиента перед отправкой запроса на проксируемый сервер.
<code>off</code>	тело запроса отправляется на проксируемый сервер сразу же по мере его поступления. В этом случае запрос не может быть передан <i>следующему серверу</i> , если Angie PRO уже начал отправку тела запроса.

Если для отправки тела исходного запроса используется HTTP/1.1 и передача данных частями (chunked transfer encoding), то тело запроса буферизуется независимо от значения директивы, если для проксирования также не *включен* HTTP/1.1.

proxy_send_lowat

Синтаксис proxy_send_lowat *размер*;

По умолчанию proxy_send_lowat 0;

Контекст http, server, location

При установке директивы в ненулевое значение Angie PRO будет пытаться минимизировать число операций отправки на исходящих соединениях с проксируемым сервером либо при помощи флага NOTE_LOWAT метода *kqueue*, либо при помощи параметра сокета **SO_SNDLOWAT**, с указанным размером.

Примечание

Эта директива игнорируется на Linux, Solaris и Windows.

proxy_send_timeout

Синтаксис proxy_send_timeout *время*;

По умолчанию proxy_send_timeout 60s;

Контекст http, server, location

Задает таймаут при передаче запроса проксируемому серверу. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени проксируемый сервер не примет новых данных, соединение закрывается.

proxy_set_body

Синтаксис proxy_set_body *значение*;

По умолчанию —

Контекст http, server, location

Позволяет переопределить тело запроса, передаваемое на проксируемый сервер. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации.

proxy_set_header

Синтаксис proxy_set_header *поле значение*;

По умолчанию proxy_set_header Host \$proxy_host;

Контекст http, server, location

Позволяет переопределять или добавлять поля заголовка запроса, *передаваемые* проксируемому серверу. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *proxy_set_header*. По умолчанию переопределяются только два поля:

```
proxy_set_header Host      $proxy_host;
proxy_set_header Connection close;
```

Если включено кэширование, поля заголовка «If-Modified-Since», «If-Unmodified-Since», «If-None-Match», «If-Match», «Range» и «If-Range» исходного запроса не передаются на проксируемый сервер.

Неизмененное поле заголовка запроса «Host» можно передать так:

```
proxy_set_header Host      $http_host;
```

Однако, если это поле отсутствует в заголовке запроса клиента, то ничего передаваться не будет. В этом случае лучше воспользоваться переменной *\$host* - ее значение равно имени сервера в поле «Host» заголовка запроса, или же основному имени сервера, если поля нет:

```
proxy_set_header Host      $host;
```

Кроме того, можно передать имя сервера вместе с портом проксируемого сервера:

```
proxy_set_header Host      $host:$proxy_port;
```

Если значение поля заголовка — пустая строка, то поле вообще не будет передаваться проксируемому серверу:

```
proxy_set_header Accept-Encoding "";
```

proxy_socket_keepalive

Синтаксис proxy_socket_keepalive on | off;

По умолчанию proxy_socket_keepalive off;

Контекст http, server, location

Конфигурирует поведение «TCP keepalive» для исходящих соединений к проксируемому серверу.

По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы.
для сокета включается параметр *SO_KEEPALIVE*

proxy_ssl_certificate

Синтаксис proxy_ssl_certificate файл [файл];

По умолчанию —

Контекст http, server, location

Задает файл с сертификатом в формате PEM для аутентификации на проксируемом HTTPS-сервере. В имени файла можно использовать переменные.

Добавлено в версии 1.2.0.

При включенном *proxy_ssl_ntls* директива принимает два аргумента вместо одного:

```
location /proxy {
    proxy_ssl_ntls on;

    proxy_ssl_certificate     sign.crt enc.crt;
    proxy_ssl_certificate_key sign.key enc.key;

    proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";

    proxy_pass https://backend:443;
}
```

proxy_ssl_certificate_key

Синтаксис proxy_ssl_certificate_key *файл* [*файл*];

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает файл с секретным ключом в формате PEM для аутентификации на проксируемом HTTPS-сервере.

Вместо файла можно указать значение «engine:*имя:id*», которое загружает ключ с указанным *id* из OpenSSL engine с заданным именем.

В имени файла можно использовать переменные.

Добавлено в версии 1.2.0.

При включенном *proxy_ssl_ntls* директива принимает два аргумента вместо одного:

```
location /proxy {
    proxy_ssl_ntls on;

    proxy_ssl_certificate     sign.crt enc.crt;
    proxy_ssl_certificate_key sign.key enc.key;

    proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";

    proxy_pass https://backend:443;
}
```

proxy_ssl_ciphers

Синтаксис proxy_ssl_ciphers *шифры*;

По умолчанию proxy_ssl_ciphers DEFAULT;

Контекст http, server, location

Описывает разрешенные шифры для запросов к проксируемому HTTPS-серверу. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Полный список можно посмотреть с помощью команды «*openssl ciphers*».

proxy_ssl_conf_command

Синтаксис proxy_ssl_conf_command *имя значение*;

По умолчанию —

Контекст http, server, location

Задает произвольные конфигурационные [команды](#) OpenSSL при установлении соединения с проксируемым HTTPS-сервером.

⚠ Важно

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше.

На одном уровне может быть указано несколько директив *proxy_ssl_conf_command*. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *proxy_ssl_conf_command*.

⚠ Осторожно

Следует учитывать, что изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

proxy_ssl_crl

Синтаксис proxy_ssl_crl *файл*;

По умолчанию —

Контекст http, server, location

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми при [проверке](#) сертификата проксируемого HTTPS-сервера.

proxy_ssl_name

Синтаксис proxy_ssl_name *имя*;

По умолчанию proxy_ssl_name \$proxy_host;

Контекст http, server, location

Позволяет переопределить имя сервера, используемое при [проверке](#) сертификата проксируемого HTTPS-сервера, а также для [передачи его через SNI](#) при установлении соединения с проксируемым HTTPS-сервером.

По умолчанию используется имя хоста из URL'a, заданного директивой *proxy_pass*.

proxy_ssl_ntls

Добавлено в версии 1.2.0.

<i>Синтаксис</i>	proxy_ssl_ntls on off;
По умолчанию	proxy_ssl_ntls off;
<i>Контекст</i>	http, server

Включает клиентскую поддержку NTLS при использовании TLS библиотеки TongSuo.

```
location /proxy {  
    proxy_ssl_ntls on;  
  
    proxy_ssl_certificate     sign.crt enc.crt;  
    proxy_ssl_certificate_key sign.key enc.key;  
  
    proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";  
  
    proxy_pass https://backend:443;  
}
```

⚠ Важно

Angie PRO необходимо собрать с использованием параметра конфигурации *-with-ntls*, с соответствующей SSL библиотекой с поддержкой NTLS

```
./configure --with-openssl=../Tongsuo-8.3.0 \  
           --with-openssl-opt=enable-ntls \  
           --with-ntls
```

proxy_ssl_password_file

<i>Синтаксис</i>	proxy_ssl_password_file <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает файл с паролями от *секретных ключей*, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

proxy_ssl_protocols

<i>Синтаксис</i>	proxy_ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];
По умолчанию	proxy_ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Изменено в версии 1.2.0: Параметр TLSv1.3 добавлен к используемым по умолчанию.

Разрешает указанные протоколы для запросов к проксируемому HTTPS-серверу.

proxy_ssl_server_name

<i>Синтаксис</i>	proxy_ssl_server_name on off;
По умолчанию	proxy_ssl_server_name off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает или запрещает передачу имени сервера, заданного директивой *proxy_ssl_name*, через расширение Server Name Indication протокола TLS (SNI, RFC 6066) при установлении соединения с проксируемым HTTPS-сервером.

proxy_ssl_session_reuse

<i>Синтаксис</i>	proxy_ssl_session_reuse on off;
По умолчанию	proxy_ssl_session_reuse on;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет, использовать ли повторно SSL-сессии при работе с проксируемым сервером. Если в логах появляются ошибки «SSL3_GET_FINISHED:digest check failed», то можно попробовать выключить повторное использование сессий.

proxy_ssl_trusted_certificate

<i>Синтаксис</i>	proxy_ssl_trusted_certificate <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, используемыми при проверке сертификата проксируемого HTTPS-сервера.

proxy_ssl_verify

<i>Синтаксис</i>	proxy_ssl_verify on off;
По умолчанию	proxy_ssl_verify off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает или запрещает проверку сертификата проксируемого HTTPS-сервера.

proxy_ssl_verify_depth

Синтаксис proxy_ssl_verify_depth *число*;
По умолчанию proxy_ssl_verify_depth 1;
Контекст http, server, location

Устанавливает глубину проверки в цепочке сертификатов проксируемого HTTPS-сервера.

proxy_store

Синтаксис proxy_store on | off | *строка*;
По умолчанию proxy_store off;
Контекст http, server, location

Разрешает сохранение на диск файлов.

<i>on</i>	сохраняет файлы в соответствии с путями, указанными в директивах <i>alias</i> или <i>root</i>
<i>off</i>	запрещает сохранение файлов

Имя файла можно задать явно с помощью строки с переменными:

```
proxy_store /data/www$original_uri;
```

Время изменения файлов выставляется согласно полученному полю «Last-Modified» в заголовке ответа. Ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временный файл и постоянное место хранения ответа могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименования в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если сохраняемые файлы будут находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами, задаваемый директивой *proxy_temp_path* для данного *location*.

Директиву можно использовать для создания локальных копий статических неизменяемых файлов, например, так:

```
location /images/ {
    root          /data/www;
    error_page    404 = /fetch$uri;
}

location /fetch/ {
    internal;

    proxy_pass      http://backend/;
    proxy_store     on;
    proxy_store_access user:rw group:rw all:r;
    proxy_temp_path /data/temp;

    alias           /data/www/;
}
```

или так:

```
location /images/ {
    root          /data/www;
    error_page   404 = @fetch;
}

location @fetch {
    internal;

    proxy_pass      http://backend;
    proxy_store     on;
    proxy_store_access user:rw group:rw all:r;
    proxy_temp_path /data/temp;

    root          /data/www;
}
```

proxy_store_access

<i>Синтаксис</i>	proxy_store_access <i>пользователи:права ...;</i>
По умолчанию	proxy_store_access user:rw;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает права доступа для создаваемых файлов и каталогов, например,

```
proxy_store_access user:rw group:rw all:r;
```

Если заданы какие-либо права для *group* или *all*, то права для *user* указывать необязательно:

```
proxy_store_access group:rw all:r;
```

proxy_temp_file_write_size

<i>Синтаксис</i>	proxy_temp_file_write_size <i>размер;</i>
По умолчанию	proxy_temp_file_write_size 8k 16k;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Ограничивает размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, при включенной буферизации ответов проксируемого сервера во временные файлы. По умолчанию размер ограничен двумя буферами, заданными директивами *proxy_buffer_size* и *proxy_buffers*. Максимальный размер временного файла задается директивой *proxy_max_temp_file_size*.

proxy_temp_path

Синтаксис proxy_temp_path путь [уровень1 [уровень2 [уровень3]]];
По умолчанию proxy_temp_path proxy_temp;
Контекст http, server, location

Задает имя каталога для хранения временных файлов с данными, полученными от проксируемых серверов. В каталоге может использоваться иерархия подкаталогов до трех уровней. Например, при такой конфигурации

```
proxy_temp_path /spool/angie/proxy_temp 1 2;
```

временный файл будет следующего вида:

```
/spool/angie/proxy_temp/7/45/00000123457
```

См. также параметр *use_temp_path* директивы *proxy_cache_path*.

Встроенные переменные

В модуле *http_proxy* есть встроенные переменные, которые можно использовать для формирования заголовков с помощью директивы *proxy_set_header*:

`$proxy_host`

имя и порт проксируемого сервера, как указано в директиве *proxy_pass*;

`$proxy_port`

порт проксируемого сервера, как указано в директиве *proxy_pass*, или стандартный порт протокола;

`$proxy_add_x_forwarded_for`

поле заголовка запроса клиента «X-Forwarded-For» и добавленная к нему через запятую переменная `$remote_addr`. Если же поля «X-Forwarded-For» в заголовке запроса клиента нет, то переменная `$proxy_add_x_forwarded_for` равна переменной `$remote_addr`.

Random Index

Обслуживает запросы, оканчивающиеся косой чертой (/), и выдает случайный файл в качестве индексного файла каталога. Модуль выполняется до модуля *http_index*.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки --with-http_random_index_module. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Пример конфигурации

```
location / {  
    random_index on;  
}
```

Директивы

random_index

<i>Синтаксис</i>	random_index on off;
По умолчанию	random_index off;
<i>Контекст</i>	location

Разрешает или запрещает в содержащем *location* обработку этим модулем.

RealIP

Позволяет менять адрес и необязательный порт клиента на переданные в указанном поле заголовка.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_realip_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Пример конфигурации

```
set_real_ip_from 192.168.1.0/24;  
set_real_ip_from 192.168.2.1;  
set_real_ip_from 2001:0db8::/32;  
real_ip_header X-Forwarded-For;  
real_ip_recursive on;
```

Директивы

set_real_ip_from

<i>Синтаксис</i>	set_real_ip_from <i>адрес</i> CIDR unix:;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает доверенные адреса, которые передают верный адрес для замены. Если указано специальное значение `unix:`, доверенными будут считаться все UNIX-сокеты. Доверенные адреса могут быть также заданы при помощи имени хоста.

real_ip_header

Синтаксис `real_ip_header none | X-Real-IP | X-Forwarded-For | proxy_protocol;`

По умолчанию `real_ip_header X-Real-IP;`

Контекст `http, server, location`

Задает поле заголовка запроса, значение которого будет использоваться для замены адреса клиента.

Значение поля заголовка запроса, содержащее необязательный порт, также используется для замены порта клиента. Адрес и порт должны быть указаны согласно RFC 3986.

Параметр `proxy_protocol` меняет адрес клиента на указанный в заголовке PROXY-протокола. Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра `proxy_protocol` в директиве `listen`.

real_ip_recursive

Синтаксис `real_ip_recursive on | off;`

По умолчанию `real_ip_recursive off;`

Контекст `http, server, location`

При выключенном рекурсивном поиске исходный адрес клиента, совпадающий с одним из доверенных адресов, заменяется на последний адрес, переданный в поле заголовка запроса, заданного директивой `real_ip_header`. При включенном рекурсивном поиске исходный адрес клиента, совпадающий с одним из доверенных адресов, заменяется на последний не доверенный адрес, переданный в заданном поле заголовка запроса.

Встроенные переменные

`$realip_remote_addr`

хранит исходный адрес клиента

`$realip_remote_port`

хранит исходный порт клиента

Referer

Позволяет блокировать доступ к сайту для запросов с неверными значениями поля «Referer» в заголовке. Следует иметь в виду, что подделать запрос с нужным значением поля «Referer» не составляет большого труда, поэтому цель использования данного модуля заключается не в стопроцентном блокировании подобных запросов, а в блокировании массового потока запросов, сделанных обычными браузерами. Нужно также учитывать, что обычные браузеры могут не передавать поле «Referer» даже для верных запросов.

Пример конфигурации

```
valid_referers none blocked server_names
    *.example.com example.* www.example.org/galleries/
    ~\.\.google\.;

if ($invalid_referer) {
    return 403;
}
```

Директивы

referer_hash_bucket_size

<i>Синтаксис</i>	referer_hash_bucket_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	referer_hash_bucket_size 64;
<i>Контекст</i>	server, location

Задает размер корзины хэш-таблиц со значениями «Referer». Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

referer_hash_max_size

<i>Синтаксис</i>	referer_hash_max_size <i>размер</i> ;
По умолчанию	referer_hash_max_size 2048;
<i>Контекст</i>	server, location

Задает максимальный размер хэш-таблиц со значениями «Referer». Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

valid_referers

<i>Синтаксис</i>	valid_referers none blocked server_names <i>строка</i> . . . ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	server, location

Задает значения поля «Referer» заголовка запроса, при которых встроенная переменная *\$invalid_referer* будет иметь пустую строку в качестве значения. В противном случае значение переменной равно «1». Поиск совпадения производится без учета регистра символов.

Параметры могут быть следующие:

none	поле «Referer» в заголовке запроса отсутствует;
blocked	поле «Referer» в заголовке запроса присутствует, но его значение удалено межсетевым экраном (firewall) или прокси-сервером; к таким значениям относятся строки, не начинающиеся на « <i>http://</i> » или « <i>https://</i> »;
server_names	в поле «Referer» заголовка запроса указано одно из имен сервера;
произвольная строка	задает имя сервера и необязательное начало URI. В начале или конце имени сервера может быть «*». При проверке порт сервера в поле «Referer» игнорируется;
регулярное выражение	в начале должен быть символ «~». Необходимо учитывать, что на совпадение с выражением будет проверяться текст, начинающийся после « <i>http://</i> » или « <i>https://</i> ».

Пример:

```
valid_referers none blocked server_names
*.example.com example.* www.example.org/galleries/
~\.google\.;
```

Встроенные переменные

`$invalid_referer`

Пустая строка, если значение поля «Referer» заголовка запроса считается *правильным*, иначе «1».

Rewrite

Позволяет изменять URI запроса с помощью регулярных выражений PCRE, делать перенаправления и выбирать конфигурацию по условию.

Директивы *break*, *if*, *return*, *rewrite* и *set* обрабатываются в следующем порядке:

- последовательно выполняются директивы этого модуля, описанные на уровне *server*;
- в цикле:
 - ищется *location* по URI запроса;
 - последовательно выполняются директивы этого модуля, описанные в найденном *location*;
 - цикл повторяется, если URI запроса *изменялся*, но *не более* 10 раз.

Директивы

break

<i>Синтаксис</i>	<code>break;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>server, location, if</code>

Завершает обработку текущего набора директив модуля *http_rewrite*.

Если директива указана внутри *location*, дальнейшая обработка запроса продолжается в этом *location*.

Пример:

```
if ($slow) {  
    limit_rate 10k;  
    break;  
}
```

if

<i>Синтаксис</i>	<code>if (условие) { ... }</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	server, location

Проверяется указанное условие. Если оно истинно, то выполняются указанные в фигурных скобках директивы этого модуля и запросу назначается конфигурация, указанная внутри директивы *if*. Конфигурации внутри директив *if* наследуются с предыдущего уровня конфигурации.

В качестве условия могут быть заданы:

- имя переменной; ложными значениями переменной являются пустая строка или «0»;
- сравнение переменной со строкой с помощью операторов «==» и «!=»;
- соответствие переменной регулярному выражению с учетом регистра символов — «~» и без него — «~*». В регулярных выражениях можно использовать выделения, которые затем доступны в виде переменных \$1..\$9. Также можно использовать отрицательные операторы «!~» и «!~*». Если в регулярном выражении встречаются символы «}» или «;», то все выражение следует заключить в одинарные или двойные кавычки.
- проверка существования файла с помощью операторов «-f» и «!-f»;
- проверка существования каталога с помощью операторов «-d» и «!-d»;
- проверка существования файла, каталога или символьической ссылки с помощью операторов «-e» и «!-e»;
- проверка исполнимости файла с помощью операторов «-x» и «!-x».

Примеры:

```
if ($http_user_agent ~ MSIE) {  
    rewrite ^(.*)$ /msie/$1 break;  
}  
  
if ($http_cookie ~* "id=([^\;]+)(?:;|$)") {  
    set $id $1;  
}  
  
if ($request_method = POST) {  
    return 405;  
}  
  
if ($slow) {  
    limit_rate 10k;  
}  
  
if ($invalid_referer) {  
    return 403;  
}
```

ⓘ Примечание

Значение встроенной переменной `$invalid_referer` задается директивой `valid_referers`.

return

Синтаксис `return код [текст];`
 `return код URL;`
 `return URL;`

По умолчанию —

Контекст `server, location, if`

Завершает обработку и возвращает клиенту указанный код. Нестандартный код 444 закрывает соединение без передачи заголовка ответа.

Можно задать либо URL перенаправления (для кодов 301, 302, 303, 307 и 308) либо текст тела ответа (для остальных кодов). В тексте тела ответа и URL перенаправления можно использовать переменные. Как частный случай, URL перенаправления может быть задан как URI, локальный для данного сервера, при этом полный URL перенаправления формируется согласно схеме запроса (`$_scheme`) и директивам `server_name_in_redirect` и `port_in_redirect`.

Кроме того, в качестве единственного параметра можно указать URL для временного перенаправления с кодом 302. Такой параметр должен начинаться со строк «`http://`», «`https://`» или «`$_scheme`». В URL можно использовать переменные.

См. также директиву `error_page`.

rewrite

Синтаксис `rewrite regex замена [флаг];`

По умолчанию —

Контекст `server, location, if`

Если указанное регулярное выражение `regex` соответствует URI запроса, URI изменяется в соответствии со строкой `замены`. Директивы `rewrite` выполняются последовательно, в порядке их следования в конфигурационном файле. С помощью `флага` можно прекратить дальнейшую обработку директив. Если строка `замены` начинается с «`http://`», «`https://`» или «`$_scheme`», то обработка завершается и клиенту возвращается перенаправление.

Необязательный параметр `флаг` может быть одним из:

<code>last</code>	завершает обработку текущего набора директив модуля <code>http_rewrite</code> , после чего ищется новый <code>location</code> , соответствующий измененному URI;
<code>break</code>	завершает обработку текущего набора директив модуля <code>http_rewrite</code> аналогично директиве <code>break</code> ;
<code>redirect</code>	возвращает временное перенаправление с кодом 302; используется, если строка <code>замены</code> не начинается с « <code>http://</code> », « <code>https://</code> » или « <code>\$_scheme</code> »;
<code>permanent</code>	возвращает постоянное перенаправление с кодом 301.

Полный URL перенаправлений формируется согласно схеме запроса (`$_scheme`) и директив `server_name_in_redirect` и `port_in_redirect`.

Пример:

```
server {  
# ...  
    rewrite ^(/download/.*)/media/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.mp3 last;  
    rewrite ^(/download/.*)/audio/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.ra last;  
    return 403;  
# ...  
}
```

Если же эти директивы поместить в location «/download/», то нужно заменить флаг `last` на `break`, иначе Angie PRO сделает 10 циклов и вернет ошибку 500:

```
location /download/ {  
    rewrite ^(/download/.*)/media/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.mp3 break;  
    rewrite ^(/download/.*)/audio/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.ra break;  
    return 403;  
}
```

Если в строке замены указаны новые аргументы запроса, то предыдущие аргументы запроса добавляются после них. Если такое поведение нежелательно, можно отказаться от этого добавления, указав в конце строки замены знак вопроса, например:

```
rewrite ^/users/(.*)$ /show?user=$1? last;
```

Если в регулярном выражении встречаются символы «}» или «;», то все выражение следует заключить в одинарные или двойные кавычки.

rewrite_log

Синтаксис `rewrite_log` `on` | `off`;
По умолчанию `rewrite_log off`;

Контекст `http`, `server`, `location`, `if`

Разрешает или запрещает записывать в `error_log` на уровне `notice` результаты обработки директив модуля `http_rewrite`.

set

Синтаксис `set` `$переменная значение;`
По умолчанию —
Контекст `server`, `location`, `if`

Устанавливает значение указанной переменной. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации.

uninitialized_variable_warn

Синтаксис uninitialized_variable_warn on | off;
По умолчанию rewrite_log on;
Контекст http, server, location, if

Определяет, нужно ли писать в лог предупреждения о неинициализированных переменных.

Внутреннее устройство

Директивы модуля *http_rewrite* компилируются на стадии конфигурации во внутренние инструкции, интерпретируемые во время обработки запроса. Интерпретатор представляет из себя простую стековую виртуальную машину.

Например, директивы

```
location /download/ {  
    if ($forbidden) {  
        return 403;  
    }  
  
    if ($slow) {  
        limit_rate 10k;  
    }  
  
    rewrite ^/(download/.*)/media/(.*)\..*$ /$1/mp3/$2.mp3 break;  
}
```

будут транслированы в такие инструкции:

```
переменная $forbidden  
проверка на ноль  
возврат 403  
завершение всего кода  
переменная $slow  
проверка на ноль  
проверка регулярного выражения  
копирование "/"  
копирование $1  
копирование "/mp3/"  
копирование $2  
копирование ".mp3"  
завершение регулярного выражения  
завершение всего кода
```

Обратите внимание, что инструкций для директивы *limit_rate* нет, поскольку она не имеет отношения к модулю *http_rewrite*. Для блока *if* создается отдельная конфигурация. Если условие истинно, запрос получает эту конфигурацию, и в ней *limit_rate* равен 10k.

Директиву

```
rewrite ^/(download/.*)/media/(.*)\..*$ /$1/mp3/$2.mp3 break;
```

можно сделать на одну инструкцию меньше, если в регулярном выражении перенести первую косую черту внутрь скобок:

```
rewrite ^(/download/.*)/media/(.*)\..*$ $1/mp3/$2.mp3 break;
```

Тогда соответствующие инструкции будут выглядеть так:

```
проверка регулярного выражения
копирование $1
копирование "/mp3/"
копирование $2
копирование ".mp3"
завершение регулярного выражения
завершение всего кода
```

SCGI

Позволяет передавать запросы SCGI-серверу.

Пример конфигурации

```
location / {
    include scgi_params;
    scgi_pass localhost:9000;
}
```

Директивы

scgi_bind

Синтаксис scgi_bind *адрес* [transparent] | off;

По умолчанию —

Контекст http, server, location

Задает локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с SCGI-сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение *off* отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы *scgi_bind*, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр *transparent* позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с SCGI-сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
scgi_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie PRO с привилегиями *суперпользователя*. В Linux это не требуется, так как если указан параметр *transparent*, то рабочие процессы наследуют *capability CAP_NET_RAW* из главного процесса.

■ Важно

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с SCGI-сервера.

scgi_buffer_size

Синтаксис scgi_buffer_size размер;
По умолчанию scgi_buffer_size 4k|8k;

Контекст http, server, location

Задает размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от SCGI-сервера. В этой части ответа обычно находится небольшой заголовок ответа. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы памяти. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К, однако его можно сделать меньше.

scgi_buffering

Синтаксис scgi_buffering размер;
По умолчанию scgi_buffering on;

Контекст http, server, location

on	Angie PRO принимает ответ SCGI-сервера как можно быстрее, сохраняя его в буферы, заданные директивами <i>scgi_buffer_size</i> и <i>scgi_buffers</i> . Если ответ не помещается целиком в память, то его часть может быть записана на диск во временный файл. Запись во временные файлы контролируется директивами <i>scgi_max_temp_file_size</i> и <i>scgi_temp_file_write_size</i> .
off	Ответ синхронно передается клиенту сразу же по мере его поступления. Angie PRO не пытается считать весь ответ SCGI-сервера. Максимальный размер данных, который Angie PRO может принять от сервера за один раз, задается директивой <i>scgi_buffer_size</i> .

Буферизация может быть также включена или выключена путем передачи значения «yes» или «no» в поле «X-Accel-Buffering» заголовка ответа. Эту возможность можно запретить с помощью директивы *scgi_ignore_headers*.

scgi_buffers

Синтаксис scgi_buffers число размер;
По умолчанию scgi_buffers 8 4k|8k;

Контекст http, server, location

Задает число и размер буферов для одного соединения, в которые будет читаться ответ, получаемый от SCGI-сервера. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

scgi_busy_buffers_size

Синтаксис scgi_busy_buffers_size размер;
По умолчанию scgi_buffers 8k|16k;
Контекст http, server, location

При включенной *буферизации* ответов SCGI-сервера, ограничивает суммарный размер буферов, которые могут быть заняты для отправки ответа клиенту, пока ответ еще не прочитан целиком. Оставшиеся буферы тем временем могут использоваться для чтения ответа и, при необходимости, буферизации части ответа во временный файл. По умолчанию размер ограничен величиной двух буферов, заданных директивами *scgi_buffer_size* и *scgi_buffers*.

scgi_cache

Синтаксис scgi_cache зона | off;
По умолчанию scgi_cache off;
Контекст http, server, location

Задает зону разделяемой памяти, используемой для кэширования. Одна и та же зона может использоваться в нескольких местах. В значении параметра можно использовать переменные.

off запрещает кэширование, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации.

scgi_cache_background_update

Синтаксис scgi_cache_background_update on | off;
По умолчанию scgi_cache_background_update off;
Контекст http, server, location

Позволяет запустить фоновый подзапрос для обновления просроченного элемента кэша, в то время как клиенту возвращается устаревший кэшированный ответ.

⚠ Внимание

Использование устаревшего кэшированного ответа в момент его обновления должно быть [разрешено](#).

scgi_cache_bypass

Синтаксис scgi_cache_bypass ...;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает условия, при которых ответ не будет браться из кэша. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно «0», то ответ не берется из кэша:

```
scgi_cache_bypass $cookie_nocache $arg_nocache$args_comment;
scgi_cache_bypass $http_pragma      $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой *scgi_no_cache*.

scgi_cache_key

Синтаксис scgi_cache_key строка;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает ключ для кэширования, например,

```
scgi_cache_key localhost:9000$request_uri;
```

scgi_cache_lock

Синтаксис scgi_cache_lock on | off;

По умолчанию scgi_cache_lock off;

Контекст http, server, location

Если включено, одновременно только одному запросу будет позволено заполнить новый элемент кэша, идентифицируемый согласно директиве *scgi_cache_key*, передав запрос на SCGI-сервер. Остальные запросы этого же элемента будут либо ожидать появления ответа в кэше, либо освобождения блокировки этого элемента, в течение времени, заданного директивой *scgi_cache_lock_timeout*.

scgi_cache_lock_age

Синтаксис scgi_cache_lock_age время;

По умолчанию scgi_cache_lock_age 5s;

Контекст http, server, location

Если последний запрос, переданный на SCGI-сервер для заполнения нового элемента кэша, не завершился за указанное время, на SCGI-сервер может быть передан еще один запрос.

scgi_cache_lock_timeout

<i>Синтаксис</i>	scgi_cache_lock_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	scgi_cache_lock_timeout 5s;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает таймаут для *scgi_cache_lock*. По истечении указанного времени запрос будет передан на SCGI-сервер, однако ответ не будет кэширован.

scgi_cache_max_range_offset

<i>Синтаксис</i>	scgi_cache_max_range_offset <i>число</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает смещение в байтах для запросов с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests). Если диапазон находится за указанным смещением, range-запрос будет передан на SCGI-сервер и ответ не будет кэширован.

scgi_cache_methods

<i>Синтаксис</i>	scgi_cache_methods GET HEAD POST ...;
По умолчанию	scgi_cache_methods GET HEAD;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Если метод запроса клиента указан в этой директиве, то ответ будет кэширован. Методы «GET» и «HEAD» всегда добавляются в список, но тем не менее рекомендуется перечислять их явно. См. также директиву *scgi_no_cache*.

scgi_cache_min_uses

<i>Синтаксис</i>	scgi_cache_min_uses <i>число</i> ;
По умолчанию	scgi_cache_min_uses 1;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает число запросов, после которого ответ будет кэширован.

scgi_cache_path

Синтаксис scgi_cache_path путь [levels=уровни] [use_temp_path=on|off]
keys_zone=имя:размер [inactive=время] [max_size=размер] [min_free=размер]
[manager_files=число] [manager_sleep=время] [manager_threshold=время]
[loader_files=число] [loader_sleep=время] [loader_threshold=время];

По умолчанию

Контекст http

Задает путь и другие параметры кэша. Данные кэша хранятся в файлах. Именем файла в кэше является результат функции MD5 от [ключа кэширования](#).

Параметр **levels** задает уровни иерархии кэша: можно задать от 1 до 3 уровней, на каждом уровне допускаются значения 1 или 2.

Например, при использовании

```
scgi_cache_path /data/angie/cache levels=1:2 keys_zone=one:10m;
```

имена файлов в кэше будут такого вида:

```
/data/angie/cache/c/29/b7f54b2df7773722d382f4809d65029c
```

Кэшируемый ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временные файлы и кэш могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименования в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если кэш будет находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами.

Какой из каталогов будет использоваться для временных файлов, определяется параметром **use_temp_path**.

on	Если параметр не задан или установлен в значение «on», будет использоваться каталог, задаваемый директивой scgi_temp_path для данного <i>location</i>
off	временные файлы будут располагаться непосредственно в каталоге кэша

Кроме того, все активные ключи и информация о данных хранятся в зоне разделяемой памяти, имя и размер которой задаются параметром **keys_zone**. Зоны размером в 1 мегабайт достаточно для хранения около 8 тысяч ключей.

Если к данным кэша не обращаются в течение времени, заданного параметром **inactive**, то данные удаляются, независимо от их свежести. По умолчанию *inactive* равен 10 минутам.

Специальный процесс **cache manager** следит за максимальным размером кэша, а также за минимальным объемом свободного места на файловой системе с кэшем, и удаляет наименее востребованные данные при превышении максимального размера кэша или недостаточном объеме свободного места. Удаление данных происходит итерациями.

max_size	максимальное пороговое значение размера кэша
min_free	минимальное пороговое значение объема свободного места на файловой системе с кэшем
manager_files	максимальное количество удаляемых элементов кэша за одну итерацию По умолчанию 100
manager_threshold	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию 200 миллисекунд
manager_sleep	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию 50 миллисекунд

Через минуту после старта Angie PRO активируется специальный процесс **cache loader**, который загружает в зону кэша информацию о ранее кэшированных данных, хранящихся на файловой системе. Загрузка также происходит итерациями.

loader_files	максимальное количество элементов кэша к загрузке в одну итерацию По умолчанию <i>100</i>
loader_threshold	ограничивает время работы одной итерации По умолчанию <i>200</i> миллисекунд
loader_sleep	время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию <i>50</i> миллисекунд

scgi_cache_revalidate

<i>Синтаксис</i>	<code>scgi_cache_revalidate on off;</code>
По умолчанию	<code>scgi_cache_revalidate off;</code>
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает ревалидацию просроченных элементов кэша при помощи условных запросов с полями заголовка «If-Modified-Since» и «If-None-Match».

scgi_cache_use_stale

<i>Синтаксис</i>	<code>scgi_cache_use_stale error timeout invalid_header updating http_500 http_503 http_403 http_404 http_429 off ...;</code>
По умолчанию	<code>scgi_cache_use_stale off;</code>
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет, в каких случаях можно использовать устаревший кэшированный ответ. Параметры директивы совпадают с параметрами директивы *scgi_next_upstream*.

error	Позволяет использовать устаревший кэшированный ответ при невозможности выбора SCGI-сервера для обработки запроса.
updating	Дополнительный параметр, разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется. Это позволяет минимизировать число обращений к SCGI-серверам при обновлении кэшированных данных.

Использование устаревшего кэшированного ответа может также быть разрешено непосредственно в заголовке ответа на определенное количество секунд после того, как ответ устарел:

- Расширение *stale-while-revalidate* поля заголовка «Cache-Control» разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется.
- Расширение *stale-if-error* поля заголовка «Cache-Control» разрешает использовать устаревший кэшированный ответ в случае ошибки.

Примечание

Такой способ менее приоритетен, чем задание параметров директивы.

Чтобы минимизировать число обращений к SCGI-серверам при заполнении нового элемента кэша, можно воспользоваться директивой `scgi_cache_lock`.

scgi_cache_valid

Синтаксис `scgi_cache_valid [код ...] время;`
По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает время кэширования для разных кодов ответа. Например, директивы

```
scgi_cache_valid 200 302 10m;
scgi_cache_valid 404      1m;
```

задают время кэширования 10 минут для ответов с кодами 200 и 302 и 1 минуту для ответов с кодом 404.

Если указано только время кэширования,

```
scgi_cache_valid 5m;
```

то кэшируются только ответы 200, 301 и 302.

Кроме того, можно кэшировать любые ответы с помощью параметра `any`:

```
scgi_cache_valid 200 302 10m;
scgi_cache_valid 301      1h;
scgi_cache_valid any      1m;
```

Примечание

Параметры кэширования могут также быть заданы непосредственно в заголовке ответа. Такой способ приоритетнее, чем задание времени кэширования с помощью директивы.

- Поле заголовка «X-Accel-Expires» задает время кэширования ответа в секундах. Значение `0` запрещает кэшировать ответ. Если значение начинается с префикса `@`, оно задает абсолютное время в секундах с начала эпохи, до которого ответ может быть кэширован.
- Если в заголовке нет поля «X-Accel-Expires», параметры кэширования определяются по полям заголовка «Expires» или «Cache-Control».
- Ответ, в заголовке которого есть поле «Set-Cookie», не будет кэшироваться.
- Ответ, в заголовке которого есть поле «Vary» со специальным значением `«*»`, не будет кэшироваться. Ответ, в заголовке которого есть поле «Vary» с другим значением, будет кэширован с учетом соответствующих полей заголовка запроса.

Обработка одного или более из этих полей заголовка может быть отключена при помощи директивы `scgi_ignore_headers`.

scgi_connect_timeout

<i>Синтаксис</i>	scgi_connect_timeout <i>время</i> ;
По умолчанию	scgi_connect_timeout 60s;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает таймаут для установления соединения с SCGI-сервером. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

scgi_connection_drop

<i>Синтаксис</i>	scgi_connection_drop <i>время</i> on off;
По умолчанию	scgi_connection_drop off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса *reresolve* или команды API DELETE.

Соединение завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает *таймаут* до завершения соединения; при выборе значения *on* соединения завершаются немедленно.

scgi_force_ranges

<i>Синтаксис</i>	scgi_force_ranges off;
По умолчанию	scgi_force_ranges off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Включает поддержку диапазонов запрашиваемых байт (byte-range) для кэшированных и некэшированных ответов SCGI-сервера вне зависимости от наличия поля «Accept-Ranges» в заголовках этих ответов.

scgi_hide_header

<i>Синтаксис</i>	scgi_hide_header <i>поле</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

По умолчанию Angie PRO не передает клиенту поля заголовка «Status» и «X-Accel-...» из ответа SCGI-сервера. Директива *scgi_hide_header* задает дополнительные поля, которые не будут передаваться. Если же передачу полей нужно разрешить, можно воспользоваться директивой *scgi_pass_header*.

scgi_ignore_client_abort

<i>Синтаксис</i>	scgi_ignore_client_abort on off;
По умолчанию	scgi_ignore_client_abort off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет, закрывать ли соединение с SCGI-сервером в случае, если клиент закрыл соединение, не дождавшись ответа.

scgi_ignore_headers

<i>Синтаксис</i>	scgi_ignore_headers поле ...;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server, location

Запрещает обработку некоторых полей заголовка из ответа SCGI-сервера. В директиве можно указать поля «X-Accel-Redirect», «X-Accel-Expires», «X-Accel-Limit-Rate», «X-Accel-Buffering», «X-Accel-Charset», «Expires», «Cache-Control», «Set-Cookie» и «Vary».

Если не запрещено, обработка этих полей заголовка заключается в следующем:

- «X-Accel-Expires», «Expires», «Cache-Control», «Set-Cookie» и «Vary» задают *параметры кэширования* ответа;
- «X-Accel-Redirect» производит *внутреннее перенаправление* на указанный URI;
- «X-Accel-Limit-Rate» задает *ограничение скорости* передачи ответа клиенту;
- «X-Accel-Buffering» включает или выключает *буферизацию* ответа;
- «X-Accel-Charset» задает желаемую *кодировку* ответа.

scgi_intercept_errors

<i>Синтаксис</i>	scgi_intercept_errors on off;
По умолчанию	scgi_intercept_errors off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Определяет, передавать ли клиенту ответы SCGI-сервера с кодом больше либо равным 300, или же перехватывать их и перенаправлять на обработку Angie PRO с помощью директивы *error_page*.

scgi_limit_rate

Синтаксис scgi_limit_rate *скорость*;

По умолчанию scgi_limit_rate 0;

Контекст http, server, location

Ограничивает скорость чтения ответа от SCGI-сервера. *Скорость* задается в байтах в секунду; можно использовать переменные.

0	отключает ограничение скорости
---	--------------------------------

Примечание

Ограничение устанавливается на запрос, поэтому, если Angie PRO одновременно откроет два соединения к SCGI-серверу, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения. Ограничение работает только в случае, если включена *буферизация* ответов SCGI-сервера.

scgi_max_temp_file_size

Синтаксис scgi_max_temp_file_size *размер*;

По умолчанию scgi_max_temp_file_size 1024m;

Контекст http, server, location

Если включена *буферизация* ответов SCGI-сервера, и ответ не вмещается целиком в буферы, заданные директивами *scgi_buffer_size* и *scgi_buffers*, часть ответа может быть записана во временный файл. Эта директива задает максимальный размер временного файла. Размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, задается директивой *scgi_temp_file_write_size*.

0	отключает возможность буферизации ответов во временные файлы
---	--

Примечание

Данное ограничение не распространяется на ответы, которые будут *кэшированы* или сохранены *на диске*.

scgi_next_upstream

Синтаксис scgi_next_upstream error | timeout | invalid_header | http_500 | http_503 | http_403 | http_404 | http_429 | non_idempotent | off ...;

По умолчанию scgi_next_upstream error timeout;

Контекст http, server, location

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему серверу:

<code>error</code>	произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
<code>timeout</code>	произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;
<code>invalid_header</code>	сервер вернул пустой или неверный ответ;
<code>http_500</code>	сервер вернул ответ с кодом 500;
<code>http_503</code>	сервер вернул ответ с кодом 503;
<code>http_403</code>	сервер вернул ответ с кодом 403;
<code>http_404</code>	сервер вернул ответ с кодом 404;
<code>http_429</code>	сервер вернул ответ с кодом 429;
<code>non_idempotent</code>	обычно запросы с неидемпотентным методом (<i>POST</i> , <i>LOCK</i> , <i>PATCH</i>) не передаются на другой сервер, если запрос серверу группы уже был отправлен; включение параметра явно разрешает повторять подобные запросы;
<code>off</code>	запрещает передачу запроса следующему серверу.

Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа клиенту, то действие директивы на такой запрос не распространяется.

Директива также определяет, что считается *неудачной попыткой* работы с сервером.

<code>error timeout</code>	всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве
<code>invalid_header</code>	рективе
<code>http_500</code>	считываются неудачными попытками, только если они указаны в директиве
<code>http_503</code>	
<code>http_429</code>	
<code>http_403</code>	никогда не считаются неудачными попытками
<code>http_404</code>	

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по *количество попыток* и по *времени*.

scgi_next_upstream_timeout

<i>Синтаксис</i>	<code>scgi_next_upstream_timeout время;</code>
По умолчанию	<code>scgi_next_upstream_timeout 0;</code>
<i>Контекст</i>	http, server, location

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса *следующему* серверу.

0	отключает это ограничение
---	---------------------------

scgi_next_upstream_tries

Синтаксис scgi_next_upstream_tries *число*;
По умолчанию scgi_next_upstream_tries 0;
Контекст http, server, location

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса *следующему* серверу.

0 отключает это ограничение

scgi_no_cache

Синтаксис scgi_no_cache *строка* ...;
По умолчанию —
Контекст http, server, location

Задает условия, при которых ответ не будет сохраняться в кэш. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно «0», то ответ не будет сохранен:

```
scgi_no_cache $cookie_nocache $arg_nocache$args_comment;
scgi_no_cache $http_pragma      $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой *scgi_cache_bypass*.

scgi_param

Синтаксис scgi_param *параметр значение [if_not_empty]*;
По умолчанию —
Контекст http, server, location

Задает параметр, который будет передаваться SCGI-серверу. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *SCGI-param*.

Стандартные *переменные окружения CGI* должны передаваться как заголовки SCGI, см. файл *scgi_params* из дистрибутива:

```
location / {
    include scgi_params;
#
}
```

Если директива указана с *if_not_empty*, то такой параметр с пустым значением передаваться на сервер не будет:

```
scgi_param HTTPS $https if_not_empty;
```

scgi_pass

Синтаксис scgi_pass URL;

По умолчанию

Контекст location, if в location

Задает адрес SCGI-сервера. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и порта:

```
scgi_pass localhost:9000;
```

или в виде пути UNIX-сокета:

```
scgi_pass unix:/tmp/scgi.socket;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться поочереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать *группу серверов*. Если используется группа, указать порт невозможно; вместо этого укажите порт для каждого сервера внутри группы отдельно.

В значении параметра можно использовать переменные. В этом случае, если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных групп серверов и если не найдено, то определяется с помощью *resolver*'а.

scgi_pass_header

Синтаксис scgi_pass_header поле ...;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Разрешает передавать от SCGI-сервера клиенту *запрещенные для передачи* поля заголовка.

scgi_pass_request_body

Синтаксис scgi_pass_request_body on | off;

По умолчанию scgi_pass_request_body on;

Контекст http, server, location

Позволяет запретить передачу исходного тела запроса на SCGI-сервер. См. также директиву *scgi_pass_request_headers*.

scgi_pass_request_headers

Синтаксис scgi_pass_request_headers on | off;
По умолчанию scgi_pass_request_headers on;
Контекст http, server, location

Позволяет запретить передачу полей заголовка исходного запроса на SCGI-сервер. См. также директиву [scgi_pass_request_body](#).

scgi_read_timeout

Синтаксис scgi_read_timeout время;
По умолчанию scgi_read_timeout 60s;
Контекст http, server, location

Задает таймаут при чтении ответа SCGI-сервера. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени SCGI-сервер ничего не передаст, соединение закрывается.

scgi_request_buffering

Синтаксис scgi_request_buffering on | off;
По умолчанию scgi_request_buffering on;
Контекст http, server, location

Разрешает или запрещает использовать буферизацию тела запроса клиента.

on тело запроса полностью *читается* от клиента перед отправкой запроса на SCGI-сервер.
off тело запроса отправляется на SCGI-сервер сразу же по мере его поступления. В этом случае запрос не может быть передан *следующему серверу*, если Angie PRO уже начал отправку тела запроса.

Если для отправки тела исходного запроса используется HTTP/1.1 и передача данных частями (chunked transfer encoding), то тело запроса буферизуется независимо от значения директивы.

scgi_send_timeout

Синтаксис scgi_send_timeout время;
По умолчанию scgi_send_timeout 60s;
Контекст http, server, location

Задает таймаут при передаче запроса SCGI-серверу. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени SCGI-сервер не примет новых данных, соединение закрывается.

scgi_socket_keepalive

Синтаксис scgi_socket_keepalive on | off;
По умолчанию scgi_socket_keepalive off;
Контекст http, server, location

Конфигурирует поведение «TCP keepalive» для исходящих соединений к SCGI-серверу.

"" По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы.
on для сокета включается параметр *SO_KEEPALIVE*

scgi_store

Синтаксис scgi_store on | off | строка;
По умолчанию scgi_store off;
Контекст http, server, location

Разрешает сохранение на диск файлов.

on сохраняет файлы в соответствии с путями, указанными в директивах *alias* или *root*
off запрещает сохранение файлов

Имя файла можно задать явно с помощью строки с переменными:

```
scgi_store /data/www$original_uri;
```

Время изменения файлов выставляется согласно полученному полю «Last-Modified» в заголовке ответа. Ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временный файл и постоянное место хранения ответа могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименования в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если сохраняемые файлы будут находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами, задаваемый директивой *scgi_temp_path* для данного *location*.

Директиву можно использовать для создания локальных копий статических неизменяемых файлов:

```
location /images/ {  
    root /data/www;  
    error_page 404 = /fetch$uri;  
}  
  
location /fetch/ {  
    internal;  
  
    scgi_pass backend:9000;  
    # ...  
  
    scgi_store on;  
    scgi_store_access user:rw group:rw all:r;
```

```
scgi_temp_path /data/temp;
alias /data/www/;
}
```

scgi_store_access

Синтаксис scgi_store_access пользователи:права ...;
По умолчанию scgi_store_access user:rw;
Контекст http, server, location

Задает права доступа для создаваемых файлов и каталогов, например,

```
scgi_store_access user:rw group:rw all:r;
```

Если заданы какие-либо права для *group* или *all*, то права для *user* указывать необязательно:

```
scgi_store_access group:rw all:r;
```

scgi_temp_file_write_size

Синтаксис scgi_temp_file_write_size размер;
По умолчанию scgi_temp_file_write_size 8k|16k;
Контекст http, server, location

Ограничивает размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, при включенной буферизации ответов SCGI-сервера во временные файлы. По умолчанию размер ограничен двумя буферами, заданными директивами *scgi_buffer_size* и *scgi_buffers*. Максимальный размер временного файла задается директивой *scgi_max_temp_file_size*.

scgi_temp_path

Синтаксис scgi_temp_path путь [уровень1 [уровень2 [уровень3]]];
По умолчанию scgi_temp_path scgi_temp;
Контекст http, server, location

Задает имя каталога для хранения временных файлов с данными, полученными от SCGI-серверов. В каталоге может использоваться иерархия подкаталогов до трех уровней. Например, при такой конфигурации

```
scgi_temp_path /spool/angie/scgi_temp 1 2;
```

временный файл будет следующего вида:

```
/spool/angie/scgi_temp/7/45/00000123457
```

См. также параметр *use_temp_path* директивы *scgi_cache_path*.

Secure Link

Позволяет проверять аутентичность запрашиваемых ссылок, защищать ресурсы от несанкционированного доступа, а также ограничивать срок действия ссылок.

Правильность запрашиваемой ссылки проверяется сравнением переданного в запросе значения контрольной суммы со значением, вычисляемым для запроса. Если ссылка имеет ограниченный срок действия и он истек, ссылка считается устаревшей. Результат этих проверок делается доступным в переменной `$secure_link`.

Модуль реализует два альтернативных режима работы. В первом режиме, который включается директивой `secure_link_secret`, можно проверить аутентичность запрашиваемых ссылок и защитить их от несанкционированного доступа. Второй режим включается директивами `secure_link` и `secure_link_md5`, и позволяет также ограничить срок действия ссылок.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_secure_link_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Директивы

secure_link

<i>Синтаксис</i>	<code>secure_link выражение;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Задает строку с переменными, из которой будет выделено значение контрольной суммы и время действия ссылки.

Используемые в выражении переменные обычно связаны с запросом; см. [пример](#) ниже.

Выделенное из строки значение контрольной суммы сравнивается со значением MD5-хэша, вычисляемым для выражения, заданного директивой `secure_link_md5`.

Если контрольные суммы не совпадают, значением переменной `$secure_link` становится пустая строка. Если контрольные суммы совпадают, проверяется время действия ссылки.

Если срок действия ссылки задан и истек, переменная `$secure_link` получает значение 0. В противном случае она получает значение 1. Значение MD5-хэш передается в запросе закодированным в `base64url`.

Если ссылка имеет ограниченный срок действия, время ее действия задается в секундах с начала эпохи (1 января 1970 года 00:00:00 GMT). Значение указывается в выражении после MD5-хэша и отделяется от него запятой. Время действия ссылки, переданное в запросе, делается доступным в переменной `$secure_link_expires` для использования в директиве `secure_link_md5`. Если время действия ссылки не задано, ссылка имеет неограниченный срок действия.

secure_link_md5

Синтаксис secure_link_md5 выражение;

По умолчанию

Контекст http, server, location

Задает выражение, для которого считается значение MD5-хэш, сравниваемое с переданным в запросе.

Выражение должно содержать защищаемую часть ссылки (ресурс) и секретную составляющую. Если ссылка имеет ограниченный срок действия, выражение также должно содержать \$secure_link_expires.

Для предотвращения несанкционированного доступа выражение может содержать информацию о клиенте, например, его адрес и версию браузера.

Пример:

```
location /s/ {
    secure_link $arg_md5,$argExpires;
    secure_link_md5 "$secure_link_expires$uri$remote_addr secret";

    if ($secure_link = "") {
        return 403;
    }

    if ($secure_link = "0") {
        return 410;
    }

    #
    ...
}
```

Ссылка «/s/link?md5=_e4Nc3iduzkWRm01TBBNYw&expires=2147483647» ограничивает доступ к «/s/link» для клиента с IP-адресом 127.0.0.1. Ссылка также имеет ограниченный срок действия до 19 января 2038 года (GMT).

Значение аргумента запроса md5 на UNIX можно получить так:

```
echo -n '2147483647/s/link127.0.0.1 secret' | \
    openssl md5 -binary | openssl base64 | tr +/_- | tr -d =
```

secure_link_secret

Синтаксис secure_link_secret слово;

По умолчанию

Контекст location

Задает секретное слово для проверки аутентичности запрашиваемых ссылок.

Полный URI запрашиваемой ссылки выглядит так:

```
/предфикс/хэш/ссылка
```

где хэш — MD5-хэш в шестнадцатеричном виде, вычисленный для конкатенации ссылки и секретного слова, а префикс — произвольная строка без косых черт.

Если запрашиваемая ссылка проходит проверку на аутентичность, значением переменной `$secure_link` становится ссылка, выделенная из URI запроса. В противном случае значением переменной `$secure_link` становится пустая строка.

Пример:

```
location /p/ {
    secure_link_secret secret;

    if ($secure_link = "") {
        return 403;
    }

    rewrite ^ /secure/$secure_link;
}

location /secure/ {
    internal;
}
```

По запросу «/p/5e814704a28d9bc1914ff19fa0c4a00a/link» будет выполнено внутреннее перенаправление на «/secure/link».

Значение хэша для данного примера на UNIX можно получить так:

```
echo -n 'linksecret' | openssl md5 -hex
```

Встроенные переменные

`$secure_link`

Результат проверки ссылки. Конкретное значение зависит от выбранного режима работы.

`$secure_link_expires`

Время действия ссылки, переданное в запросе. Предназначено исключительно для использования в директиве `secure_link_md5`.

Slice

Фильтр, который разбивает запрос на подзапросы, каждый из которых возвращает определенный диапазон ответа. Фильтр обеспечивает более эффективное кэширование больших ответов.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_slice_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Пример конфигурации

```
location / {
    slice          1m;
    proxy_cache   cache;
    proxy_cache_key $uri$args$args$slice_range;
    proxy_set_header Range $slice_range;
    proxy_cache_valid 200 206 1h;
    proxy_pass      http://localhost:8000;
}
```

В данном примере ответ разбивается на кэшируемые фрагменты размером в 1 мегабайт.

Директивы

slice

Синтаксис slice размер;

По умолчанию slice 0;

Контекст http, server, location

Задает размер фрагмента. Нулевое значение запрещает разбиение ответов на фрагменты.

⚠ Предупреждение

Обратите внимание, что слишком низкое значение может привести к излишнему потреблению памяти и открытию большого количества файлов.

Для того, чтобы подзапрос вернул необходимый диапазон, переменная `$slice_range` должна быть передана на проксируемый сервер в качестве поля «Range» заголовка запроса. Если включено кэширование, то необходимо добавить `$slice_range` в *ключ кэширования* и *включить* кэширование ответов с кодом 206.

Встроенные переменные

`$slice_range`

текущий диапазон фрагмента в формате HTTP byte range, например `bytes=0-1048575`.

Split Clients

Модуль генерирует переменные для А/Б-тестирования, канареечных релизов и других сценариев, которые направляют определенный процент клиентов на один сервер или конфигурацию, а остальных — куда-то еще.

Пример конфигурации

```
http {
    split_clients "${remote_addr}AAA" $variant {
        0.5%           .one;
        2.0%           .two;
        *              "";
    }

    server {
        location / {
            index index${variant}.html;
        }
    }
}
```

Директивы

split_clients

Синтаксис **split_clients** строка \$переменная { ... }

По умолчанию

Контекст http

Создает \$переменную, хэшируя строку; переменные в строке подставляются, результат хэшируется, затем по значению хэша выбирается строковое значение \$переменной.

Функция хэширования использует MurmurHash2 (32 бит), и весь диапазон ее значений (с 0 по 4294967295) сопоставляется с корзинами в порядке появления; процентные величины определяют размер корзин. В конце может стоять метасимвол (*); хэши, не попавшие в другие корзины, сопоставляются с приданым ему значением.

Пример:

```
split_clients "${remote_addr}AAA" $variant {
    0.5%           .one;
    2.0%           .two;
    *              "";
}
```

Здесь после подстановки в строке \$remote_addrAAA значения хэша распределяются следующим образом:

- значения от 0 до 21474835 (0,5%) дают .one;
- значения от 21474836 до 107374180 (2%) дают .two;
- значения от 107374181 до 4294967295 (все остальные) дают "" (пустую строку).

SSI

Фильтр, обрабатывающий команды SSI (Server Side Includes) в проходящих через него ответах.

Пример конфигурации

```
location / {  
    ssi on;  
#    ...  
}
```

Директивы

ssi

<i>Синтаксис</i>	ssi on off;
По умолчанию	ssi off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Разрешает или запрещает обработку команд SSI в ответах.

ssi_last_modified

<i>Синтаксис</i>	ssi_last_modified on off;
По умолчанию	ssi_last_modified off;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Позволяет сохранить поле заголовка «Last-Modified» исходного ответа во время обработки SSI для лучшего кэширования ответов.

По умолчанию поле заголовка удаляется, так как содержимое ответа изменяется во время обработки и может содержать динамически созданные элементы или части, которые изменились независимо от исходного ответа.

ssi_min_file_chunk

<i>Синтаксис</i>	ssi_min_file_chunk размер;
По умолчанию	ssi_min_file_chunk 1k;
<i>Контекст</i>	http, server, location

Задает минимальный размер частей ответа, хранящихся на диске, начиная с которого имеет смысл посыпать их с помощью *sendfile*.

ssi_silent_errors

<i>Синтаксис</i>	<code>ssi_silent_errors on off;</code>
По умолчанию	<code>ssi_silent_errors off;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Разрешает не выводить строку `«[an error occurred while processing the directive]»`, если во время обработки SSI произошла ошибка.

ssi_types

<i>Синтаксис</i>	<code>ssi_types mime-mun ...;</code>
По умолчанию	<code>ssi_types text/html;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Разрешает обработку команд SSI в ответах с указанными MIME-типами в дополнение к `«text/html»`. Специальное значение `«*»` соответствует любому MIME-типу.

ssi_value_length

<i>Синтаксис</i>	<code>ssi_value_length длина;</code>
По умолчанию	<code>ssi_value_length 256;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server, location</code>

Задает максимальную длину значений параметров в SSI-командах.

Команды SSI

Общий формат команд SSI такой:

```
<!--# команда параметр1=значение1 параметр2=значение2 ... -->
```

Поддерживаются следующие команды:

block

Описывает блок, который можно использовать как заглушку в команде `include`. Внутри блока могут быть другие команды SSI. Параметр команды:

name

имя блока.

Пример:

```
<!--# block name="one" -->
заглушка
<!--# endblock -->
```

config

Задает некоторые параметры, используемые при обработке SSI, а именно:

errmsg

строка, выводящаяся при ошибке во время обработки SSI. По умолчанию выводится такая строка:

{an error occurred while processing the directive}

timefmt

строка формата, передаваемая функции strftime() для вывода даты и времени. По умолчанию используется такой формат:

«%A, %d-%b-%Y %H:%M:%S %Z»

Для вывода времени в секундах подходит формат «%s».

echo

Выводит значение переменной. Параметры команды:

var

имя переменной.

encoding

способ кодирования. Возможны три значения — *none*, *url* и *entity*. По умолчанию используется *entity*.

default

нестандартный параметр, задающий строку, которая выводится, если переменная не определена. По умолчанию выводится строка «(none)».

Команда

```
<!--# echo var="name" default="hem" -->
```

заменяет такую последовательность команд:

```
<!--# if expr="$name" --><!--# echo var="name" --><!--#
else -->нет<!--# endif -->
```

if

Выполняет условное включение. Поддерживаются следующие команды:

```
<!--# if expr="..." -->
...
<!--# elif expr="..." -->
...
<!--# else -->
...
<!--# endif -->
```

На данный момент поддерживается только один уровень вложенности. Параметр команды:

expr

выражение. В выражении может быть:

- проверка существования переменной:

```
<!--# if expr="$name" -->
```

- сравнение переменной с текстом:

```
<!--# if expr="$name = text" -->
<!--# if expr="$name != text" -->
```

- сравнение переменной с регулярным выражением:

```
<!--# if expr="$name = /text/" -->
<!--# if expr="$name != /text/" -->
```

Если в *text* встречаются переменные, то производится подстановка их значений. В регулярном выражении можно задать позиционные и именованные выделения, а затем использовать их через переменные, например:

```
<!--# if expr="$name = /(.+)@(?P<domain>.+)/" -->
<!--# echo var="1" -->
<!--# echo var="domain" -->
<!--# endif -->
```

include

Включает в ответ результат другого запроса. Параметры команды:

file

задает включаемый файл, например:

```
<!--# include file="footer.html" -->
```

virtual

задает включаемый запрос, например:

```
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" -->
```

Несколько запросов, указанных на одной странице и обрабатываемых проксируемыми или FastCGI/uwsgi/SCGI/gRPC-серверами, работают параллельно. Если нужна последовательная обработка, следует воспользоваться параметром *wait*.

stub

нестандартный параметр, задающий имя блока, содержимое которого будет выведено, если тело ответа на включаемый запрос пустое или если при исполнении запроса произошла ошибка, например:

```
<!--# block name="one" -->&nbsp;<!--# endblock -->
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" stub="one" -->
```

Содержимое замещающего блока обрабатывается в контексте включаемого запроса.

wait

нестандартный параметр, указывающий, нужно ли ждать полного исполнения данного запроса, прежде чем продолжать выполнение SSI, например:

```
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" wait="yes" -->
```

set

нестандартный параметр, указывающий, что успешный результат выполнения запроса нужно записать в заданную переменную, например:

```
<!--# include virtual="/remote/body.php?argument=value" set="one" -->
```

Максимальный размер ответа задается директивой *subrequest_output_buffer_size*:

```
location /remote/ {
    subrequest_output_buffer_size 64k;
#
    ...
}
```

set

Присваивает значение переменной. Параметры команды:

var

имя переменной.

value

значение переменной. Если в присваиваемом значении есть переменные, то производится подстановка их значений.

Встроенные переменные

\$date_local

текущее время в локальной временной зоне. Формат задается командой *config* с параметром *timefmt*.

\$date_gmt

текущее время в GMT. Формат задается командой *config* с параметром *timefmt*.

SSL

Обеспечивает работу по протоколу HTTPS.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-ssl_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

⚠ Важно

Для этого модуля нужна библиотека OpenSSL.

Пример конфигурации

Для уменьшения загрузки процессора рекомендуется

- установить число *рабочих процессов* равным числу процессоров,
- разрешить *keep-alive* соединения,
- включить *разделяемый кэш* сессий,
- выключить *встроенный кэш* сессий
- и, возможно, увеличить *время жизни* сессии (по умолчанию 5 минут):

```
worker_processes auto;
```

```
http {
```

```
# ...  
  
server {  
    listen          443 ssl;  
    keepalive_timeout 70;  
  
    ssl_protocols    TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;  
    ssl_ciphers      AES128-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:DES-CBC3-SHA:RC4-MD5;  
    ssl_certificate   /usr/local/angie/conf/cert.pem;  
    ssl_certificate_key /usr/local/angie/conf/cert.key;  
    ssl_session_cache shared:SSL:10m;  
    ssl_session_timeout 10m;  
  
    # ...  
}
```

Директивы

ssl_buffer_size

<i>Синтаксис</i>	<code>ssl_buffer_size размер;</code>
По умолчанию	<code>ssl_buffer_size 16k;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server</code>

Задает размер буфера, используемого при отправке данных.

По умолчанию размер буфера равен 16к, что соответствует минимальным накладным расходам при передаче больших ответов. С целью минимизации времени получения начала ответа (Time To First Byte) может быть полезно использовать меньшие значения, например:

```
ssl_buffer_size 4k;
```

ssl_certificate

<i>Синтаксис</i>	<code>ssl_certificate файл;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>http, server</code>

Указывает файл с сертификатом в формате PEM для данного виртуального сервера. Если вместе с основным сертификатом нужно указать промежуточные, то они должны находиться в этом же файле в следующем порядке: сначала основной сертификат, а затем промежуточные. В этом же файле может находиться секретный ключ в формате PEM.

Эта директива может быть указана несколько раз для загрузки сертификатов разных типов, например RSA и ECDSA:

```
server {  
    listen          443 ssl;  
    server_name     example.com;  
  
    ssl_certificate example.com.rsa.crt;
```

```
ssl_certificate_key example.com.rsa.key;

ssl_certificate     example.com.ecdsa.crt;
ssl_certificate_key example.com.ecdsa.key;

# ...
}
```

Возможность задавать отдельные цепочки сертификатов для разных сертификатов есть только в OpenSSL 1.0.2 и выше. Для более старых версий следует указывать только одну цепочку сертификатов.

⚠ Важно

В имени файла можно использовать переменные при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше:

```
ssl_certificate     $ssl_server_name.crt;
ssl_certificate_key $ssl_server_name.key;
```

При использовании переменных сертификат загружается при каждой операции SSL-рукопожатия, что может отрицательно влиять на производительность.

Вместо [файла](#) можно указать значение «`data:$переменная`», при котором сертификат загружается из переменной без использования промежуточных файлов.

Ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в [лог ошибок](#).

⚠ Важно

Нужно иметь в виду, что из-за ограничения протокола HTTPS для максимальной совместимости виртуальные серверы должны слушать на [разных IP-адресах](#).

Добавлено в версии 1.2.0: Если задан режим `ssl_ntls`, директива может принимать два аргумента (части ключа для подписи и шифрования) вместо одного:

```
listen ... ssl;

ssl_ntls on;

# двойной сертификат NTLS
ssl_certificate     sign.crt enc.crt;
ssl_certificate_key sign.key enc.key;

# можно использовать наряду с обычным сертификатом RSA
ssl_certificate    rsa.crt;
ssl_certificate_key rsa.key;
```

ssl_certificate_key

Синтаксис `ssl_certificate_key` *файл*;

По умолчанию

Контекст `http, server`

Указывает файл с секретным ключом в формате PEM для данного виртуального сервера.

⚠ Важно

В имени файла можно использовать переменные при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше.

Вместо **файла** можно указать значение «`engine:имя:id`», которое загружает ключ с указанным *id* из OpenSSL engine с заданным именем.

Вместо **файла** также можно указать значение «`data:$переменная`», при котором секретный ключ загружается из переменной без использования промежуточных файлов. При этом следует учитывать, что ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в *лог ошибок*.

Добавлено в версии 1.2.0: Если задан режим `ssl_ntls`, директива может принимать два аргумента (части ключа для подписи и шифрования) вместо одного:

```
listen ... ssl;

ssl_ntls on;

# двойной сертификат NTLS
ssl_certificate     sign.crt enc.crt;
ssl_certificate_key sign.key enc.key;

# можно использовать наряду с обычным сертификатом RSA
ssl_certificate    rsa.crt;
ssl_certificate_key rsa.key;
```

ssl_ciphers

Синтаксис `ssl_ciphers` *шифры*;

По умолчанию `ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;`

Контекст `http, server`

Описывает разрешенные шифры. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL, например:

```
ssl_ciphers ALL:!aNULL:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;
```

Полный список можно посмотреть с помощью команды «`openssl ciphers`».

ssl_client_certificate

Синтаксис `ssl_client_certificate` *файл*;

По умолчанию

Контекст http, server

Указывает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, которые используются для проверки клиентских сертификатов и ответов OCSP, если включен `ssl_stapling`.

Список сертификатов будет отправляться клиентам. Если это нежелательно, можно воспользоваться директивой `ssl_trusted_certificate`.

ssl_conf_command

Синтаксис `ssl_conf_command` *имя значение*;

По умолчанию

Контекст http, server

Задает произвольные конфигурационные команды OpenSSL.

⚠ Важно

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше.

На одном уровне может быть указано несколько директив `ssl_conf_command`:

```
ssl_conf_command Options PrioritizeChaCha;  
ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;
```

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `ssl_conf_command`.

⚠ Осторожно

Изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

ssl_crl

Синтаксис `ssl_crl` *файл*;

По умолчанию

Контекст http, server

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми для проверки клиентских сертификатов.

ssl_dhparam

Синтаксис `ssl_dhparam` *файл*;

По умолчанию

Контекст `http, server`

Указывает файл с параметрами для DHE-шифров.

⚠️ Осторожно

По умолчанию параметры не заданы, и соответственно DHE-шифры не будут использоваться.

ssl_early_data

Синтаксис `ssl_early_data` `on | off`;

По умолчанию

Контекст `http, server`

Разрешает или запрещает TLS 1.3 early data.

Запросы, отправленные внутри early data, могут быть подвержены атакам повторного воспроизведения (replay). Для защиты от подобных атак на уровне приложения необходимо использовать переменную `$ssl_early_data`.

```
proxy_set_header Early-Data $ssl_early_data;
```

⚠️ Важно

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.1.1 и выше или BoringSSL.

ssl_ecdh_curve

Синтаксис `ssl_ecdh_curve` *кривая*;

По умолчанию

Контекст `http, server`

Задает кривую для ECDHE-шифров.

⚠️ Важно

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше можно указывать несколько кривых, например:

```
ssl_ecdh_curve prime256v1:secp384r1;
```

Специальное значение `auto` соответствует встроенному в библиотеку OpenSSL списку кривых для OpenSSL 1.0.2 и выше, или `prime256v1` для более старых версий.

⚠ Важно

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше директива задает список кривых, поддерживаемых сервером. Поэтому для работы ECDSA-сертификатов важно, чтобы список включал кривые, используемые в сертификатах.

ssl_ntls

Добавлено в версии 1.2.0.

Синтаксис `ssl_ntls on | off;`

По умолчанию `ssl_ntls off;`

Контекст `http, server`

Включает серверную поддержку NTLS при использовании TLS библиотеки TongSuo

```
listen ... ssl;
ssl_ntls on;
```

⚠ Важно

Angie PRO необходимо собрать с использованием параметра конфигурации `-with-ntls`, с соответствующей SSL библиотекой с поддержкой NTLS

```
./configure --with-openssl=../Tongsuo-8.3.0 \
            --with-openssl-opt=enable-ntls \
            --with-ntls
```

ssl_ocsp

Синтаксис `ssl_ocsp on | off | leaf;`

По умолчанию `ssl_ocsp off;`

Контекст `http, server`

Включает проверку OCSP для цепочки клиентских сертификатов. Параметр `leaf` включает проверку только клиентского сертификата.

Для работы проверки OCSP необходимо дополнительно установить значение директивы `ssl_verify_client` в `on` или `optional`.

Для преобразования имени хоста OCSP responder'a в адрес необходимо дополнительно задать директиву `resolver`.

Пример:

```
ssl_verify_client on;
ssl_ocsp      on;
resolver      127.0.0.53;
```

ssl_ocsp_cache

<i>Синтаксис</i>	ssl_ocsp_cache off [shared: <i>имя:размер</i>];
По умолчанию	ssl_ocsp_cache off;
<i>Контекст</i>	http, server

Задает имя и размер кэша, который хранит статус клиентских сертификатов для проверки OCSP-ответов. Кэш разделяется между всеми рабочими процессами. Кэш с одинаковым названием может использоваться в нескольких виртуальных серверах.

Параметр `off` запрещает использование кэша.

ssl_ocsp_responder

<i>Синтаксис</i>	ssl_ocsp_responder url;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server

Переопределяет URL OCSP responder'a, указанный в расширении сертификата «Authority Information Access» для *проверки* клиентских сертификатов.

Поддерживаются только «`http://`» OCSP responder'ы:

```
ssl_ocsp_responder http://ocsp.example.com/;
```

ssl_password_file

<i>Синтаксис</i>	ssl_password_file <i>файл</i> ;
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	http, server

Задает файл с паролями от *секретных ключей*, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

Пример:

```
http {
    ssl_password_file /etc/keys/global.pass;
    ...

    server {
        server_name www1.example.com;
        ssl_certificate_key /etc/keys/first.key;
    }
}
```

```
server {
    server_name www2.example.com;

    # вместо файла можно указать именованный канал
    ssl_password_file /etc/keys/fifo;
    ssl_certificate_key /etc/keys/second.key;
}
}
```

ssl_prefer_server_ciphers

<i>Синтаксис</i>	ssl_prefer_server_ciphers on off;
По умолчанию	ssl_prefer_server_ciphers off;
<i>Контекст</i>	http, server

При использовании протоколов SSLv3 и TLS устанавливает приоритет серверных шифров над клиентскими.

ssl_protocols

<i>Синтаксис</i>	ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];
По умолчанию	ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
<i>Контекст</i>	http, server

Изменено в версии 1.2.0: Параметр TLSv1.3 добавлен к используемым по умолчанию.

Разрешает указанные протоколы.

■ Важно

Параметры TLSv1.1 и TLSv1.2 работают только при использовании OpenSSL 1.0.1 и выше.
Параметр TLSv1.3 работает только при использовании OpenSSL 1.1.1 и выше.

ssl_reject_handshake

<i>Синтаксис</i>	ssl_reject_handshake on off;
По умолчанию	ssl_reject_handshake off;
<i>Контекст</i>	http, server

Если включено, то операции SSL-рукопожатия в блоке *server* будут отклонены.

Например, в этой конфигурации отклоняются все операции SSL-рукопожатия с именем сервера, отличным от *example.com*:

```
server {  
    listen 443 ssl default_server;  
    ssl_reject_handshake on;  
}  
  
server {  
    listen 443 ssl;  
    server_name example.com;  
    ssl_certificate example.com.crt;  
    ssl_certificate_key example.com.key;  
}
```

ssl_session_cache

<i>Синтаксис</i>	<code>ssl_session_cache off none [builtin[:размер]] [shared:название:размер];</code>
По умолчанию	<code>ssl_session_cache none;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server</code>

Задает тип и размеры кэшей для хранения параметров сессий. Тип кэша может быть следующим:

<code>off</code>	жесткое запрещение использования кэша сессий: Angie PRO явно сообщает клиенту, что сессии не могут использоваться повторно.
<code>none</code>	мягкое запрещение использования кэша сессий: Angie PRO сообщает клиенту, что сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры сессии в кэше.
<code>builtin</code>	встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480 сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти.
<code>shared</code>	кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша задается в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого разделяемого кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым названием может использоваться в нескольких виртуальных серверах. Также он используется для автоматического создания, хранения и периодического обновления ключей TLS session tickets, если они не указаны явно с помощью директивы <code>ssl_session_ticket_key</code> .

Можно использовать одновременно оба типа кэша, например:

```
ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
```

однако использование только разделяемого кэша без встроенного должно быть более эффективным.

ssl_session_ticket_key

Синтаксис `ssl_session_ticket_key` *файл*;
По умолчанию —
Контекст `http, server`

Задает файл с секретным ключом, применяемым при шифровании и расшифровании TLS session tickets. Директива необходима, если один и тот же ключ нужно использовать на нескольких серверах. По умолчанию используется случайно сгенерированный ключ.

Если указано несколько ключей, то только первый ключ используется для шифрования TLS session tickets. Это позволяет настроить ротацию ключей, например:

```
ssl_session_ticket_key current.key;
ssl_session_ticket_key previous.key;
```

Файл должен содержать 80 или 48 байт случайных данных и может быть создан следующей командой:

```
openssl rand 80 > ticket.key
```

В зависимости от размера файла для шифрования будет использоваться либо AES256 (для 80-байтных ключей), либо AES128 (для 48-байтных ключей).

ssl_session_tickets

Синтаксис `ssl_session_tickets` *on | off*;
По умолчанию `ssl_session_tickets on`;
Контекст `http, server`

Разрешает или запрещает возобновление сессий при помощи TLS session tickets.

ssl_session_timeout

Синтаксис `ssl_session_timeout` *время*;
По умолчанию `ssl_session_timeout 5m`;
Контекст `http, server`

Задает время, в течение которого клиент может повторно использовать параметры сессии.

ssl_stapling

Синтаксис `ssl_stapling on | off;`
По умолчанию `ssl_stapling off;`
Контекст `http, server`

Разрешает или запрещает прикрепление OCSP-ответов сервером. Пример:

```
ssl_stapling on;
resolver 127.0.0.53;
```

Для работы OCSP stapling должен быть известен сертификат издателя сертификата сервера. Если в заданном директивой `ssl_certificate` файле не содержится промежуточных сертификатов, то сертификат издателя сертификата сервера следует поместить в файл, заданный директивой `ssl_trusted_certificate`.

⚠ Внимание

Для преобразования имени хоста OCSP responder'a в адрес необходимо дополнительно задать директиву `resolver`.

ssl_stapling_file

Синтаксис `ssl_stapling_file файл;`
По умолчанию —
Контекст `http, server`

Если задано, то вместо опроса OCSP responder'a, указанного в сертификате сервера, ответ берется из указанного файла.

Ответ должен быть в формате DER и может быть сгенерирован командой «`openssl ocsp`».

ssl_stapling_responder

Синтаксис `ssl_stapling_responder url;`
По умолчанию —
Контекст `http, server`

Переопределяет URL OCSP responder'a, указанный в расширении сертификата «Authority Information Access».

Поддерживаются только «`http://`» OCSP responder'ы:

```
ssl_stapling_responder http://ocsp.example.com/;
```

ssl_stapling_verify

<i>Синтаксис</i>	<code>ssl_stapling_verify on off;</code>
По умолчанию	<code>ssl_stapling_verify off;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server</code>

Разрешает или запрещает проверку сервером ответов OCSP.

Для работоспособности проверки сертификат издателя сертификата сервера, корневой сертификат и все промежуточные сертификаты должны быть указаны как доверенные с помощью директивы `ssl_trusted_certificate`.

ssl_trusted_certificate

<i>Синтаксис</i>	<code>ssl_trusted_certificate файл;</code>
По умолчанию	<code>—</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server</code>

Задает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, которые используются для *проверки* клиентских сертификатов и ответов OCSP, если включен `ssl_stapling`.

В отличие от `ssl_client_certificate`, список этих сертификатов не будет отправляться клиентам.

ssl_verify_client

<i>Синтаксис</i>	<code>ssl_verify_client on off optional optional_no_ca;</code>
По умолчанию	<code>ssl_verify_client off;</code>
<i>Контекст</i>	<code>http, server</code>

Разрешает проверку клиентских сертификатов. Результат проверки доступен через переменную `$ssl_client_verify`.

<code>optional</code>	запрашивает клиентский сертификат, и если сертификат был предоставлен, проверяет его
<code>optional_no_ca</code>	запрашивает сертификат клиента, но не требует, чтобы он был подписан доверенным сертификатом СА. Это предназначено для случаев, когда фактическая проверка сертификата осуществляется внешним по отношению к Angie PRO сервисом.

ssl_verify_depth

<i>Синтаксис</i>	<code>ssl_verify_depth</code> <i>число</i> ;
По умолчанию	<code>ssl_verify_depth 1</code> ;
<i>Контекст</i>	<code>http, server</code>

Устанавливает глубину проверки в цепочке клиентских сертификатов.

Обработка ошибок

Модуль `http_ssl` поддерживает несколько нестандартных кодов ошибок, которые можно использовать для перенаправления с помощью директивы `error_page`:

495	при проверке клиентского сертификата произошла ошибка;
496	клиент не предоставил требуемый сертификат;
497	обычный запрос был послан на порт HTTPS.

Перенаправление делается после того, как запрос полностью разобран и доступны такие переменные, как `$request_uri`, `$uri`, `$args` и другие переменные.

Встроенные переменные

Модуль `http_ssl` поддерживает встроенные переменные:

`$ssl_alpn_protocol`

возвращает протокол, выбранный при помощи ALPN во время SSL-рукопожатия, либо пустую строку.

`$ssl_cipher`

возвращает название используемого шифра для установленного SSL-соединения.

`$ssl_ciphers`

возвращает список шифров, поддерживаемых клиентом. Известные шифры указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

AES128-SHA:AES256-SHA:0x00ff

■ Важно

Переменная полностью поддерживается при использовании OpenSSL версии 1.0.2 и выше. При использовании более старых версий переменная доступна только для новых сессий и может содержать только известные шифры.

\$ssl_client_escaped_cert

возвращает клиентский сертификат в формате PEM (закодирован в формате urlencode) для установленного SSL-соединения.

\$ssl_client_fingerprint

возвращает SHA1-отпечаток клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

\$ssl_client_i_dn

возвращает строку «issuer DN» клиентского сертификата для установленного SSL-соединения согласно [RFC 2253](#).

\$ssl_client_i_dn_legacy

возвращает строку «issuer DN» клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

\$ssl_client_raw_cert

возвращает клиентский сертификат для установленного SSL-соединения в формате PEM.

\$ssl_client_s_dn

возвращает строку «subject DN» клиентского сертификата для установленного SSL-соединения согласно [RFC 2253](#).

\$ssl_client_s_dn_legacy

возвращает строку «subject DN» клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

\$ssl_client_serial

возвращает серийный номер клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

\$ssl_client_v_end

возвращает дату окончания срока действия клиентского сертификата.

\$ssl_client_v_remain

возвращает число дней, оставшихся до истечения срока действия клиентского сертификата.

\$ssl_client_v_start

возвращает дату начала срока действия клиентского сертификата.

\$ssl_client_verify

возвращает результат проверки клиентского сертификата: SUCCESS, «FAILED:*reason*» и, если сертификат не был предоставлен, NONE.

\$ssl_curve

возвращает согласованную кривую, использованную для обмена ключами во время SSL-рукопожатия. Известные кривые указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

prime256v1

■ Важно

Переменная поддерживается при использовании OpenSSL версии 3.0 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

\$ssl_curves

возвращает список кривых, поддерживаемых клиентом. Известные кривые указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

0x001d:prime256v1:secp521r1:secp384r1

■ Важно

Переменная поддерживается при использовании OpenSSL версии 1.0.2 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

Переменная доступна только для новых сессий.

\$ssl_early_data

возвращает 1, если используется TLS 1.3 *early data* и операция SSL-рукопожатия не завершена, иначе «».

\$ssl_protocol

возвращает протокол установленного SSL-соединения.

\$ssl_server_cert_type

принимает значения RSA, DSA, ECDSA, ED448, ED25519, SM2, RSA-PSS или unknown в зависимости от типа сертификата и ключа сервера.

\$ssl_server_name

возвращает имя сервера, запрошенное через SNI.

\$ssl_session_id

возвращает идентификатор сессии установленного SSL-соединения.

\$ssl_session_reused

возвращает `x`, если сессия была использована повторно, иначе «..».

Stub Status

Предоставляет доступ к базовой информации о состоянии сервера.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_stub_status_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Пример конфигурации

```
location = /basic_status {
    stub_status;
}
```

В данной конфигурации создается простая веб-страница с основной информацией о состоянии, которая может выглядеть следующим образом:

```
Active connections: 291
server accepts handled requests
 16630948 16630948 31070465
Reading: 6 Writing: 179 Waiting: 106
```

Директивы

stub_status

<i>Синтаксис</i>	<code>stub_status;</code>
По умолчанию	—
<i>Контекст</i>	<code>server, location</code>

Информация о состоянии будет доступна из данного location.

Данные

Доступна следующая информация:

`Active connections`

Текущее число активных клиентских соединений, включая Waiting-соединения.

`accepts`

Суммарное число принятых клиентских соединений.

`handled`

Суммарное число обработанных соединений. Обычно значение этого параметра совпадает с `accepts`, если не достигнуто какое-нибудь системное ограничение (например, лимит `worker_connections`).

`requests`

Суммарное число клиентских запросов.

`Reading`

Текущее число соединений, в которых Angie PRO в настоящий момент читает заголовок запроса.

`Writing`

Текущее число соединений, в которых Angie PRO в настоящий момент отвечает клиенту.

Waiting

Текущее число бездействующих клиентских соединений в ожидании запроса.

Встроенные переменные

`$connections_active`

то же, что и значение *Active connections*;

`$connections_reading`

то же, что и значение *Reading*;

`$connections_writing`

то же, что и значение *Writing*;

`$connections_waiting`

то же, что и значение *Waiting*.

Sub

Фильтр, изменяющий в ответе одну заданную строку на другую.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_sub_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

Пример конфигурации

```
location / {
    sub_filter '<a href="http://127.0.0.1:8080/' '<a href="https://$host/';
    sub_filter 'Синтаксис</i> | <code>sub_filter строка замена;</code> |
| По умолчанию     | —                                      |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>    |

Задает строку, которую нужно заменить, и строку замены. Заменяемая строка проверяется без учета регистра. В заменяемой строке и в строке замены можно использовать переменные. На одном

уровне конфигурации может быть указано несколько директив `sub_filter`. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `sub_filter`.

### **sub\_filter\_last\_modified**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>sub_filter_last_modified on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>sub_filter_last_modified off;</code>      |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>             |

Позволяет сохранить поле заголовка «Last-Modified» исходного ответа во время замены для лучшего кэширования ответов.

По умолчанию поле заголовка удаляется, так как содержимое ответа изменяется во время обработки.

### **sub\_filter\_once**

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>sub_filter_once on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>sub_filter_once on;</code>       |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>    |

Определяет, сколько раз нужно искать каждую из заменяемых строк: один раз или многократно.

### **sub\_filter\_types**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>sub_filter_types mime-type ...;</code> |
| По умолчанию     | <code>sub_filter_types text/html;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>          |

Разрешает замену строк в ответах с указанными MIME-тиปами в дополнение к «`text/html`». Специальное значение «`*`» соответствует любому MIME-типу.

## **Upstream**

Предоставляет контекст для описания группы серверов, которые могут использоваться в директивах `proxy_pass`, `fastcgi_pass`, `uwsgi_pass`, `scgi_pass`, `memcached_pass` и `grpc_pass`.

## Пример конфигурации

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 server backend1.example.com weight=5;
 server backend2.example.com:8080;
 server backend3.example.com service=_example._tcp resolve;
 server unix:/tmp/backend3;

 server backup1.example.com:8080 backup;
 server backup2.example.com:8080 backup;
}

resolver 127.0.0.53 status_zone=resolver;

server {
 location / {
 proxy_pass http://backend;
 }
}
```

## Директивы

### **bind\_conn (PRO)**

*Синтаксис*      `bind_conn значение;`

По умолчанию

*Контекст*      `upstream`

Позволяет привязать серверное соединение к клиентскому в момент, когда *значение*, заданное строкой из переменных, становится отличным от "" и "0".

#### **⚠ Внимание**

Директива `bind_conn` должна использоваться после всех директив, задающих тот или иной метод балансировки нагрузки, иначе она не будет работать. Если она используется наряду с директивой `sticky`, то `bind_conn` должна стоять после `sticky`.

#### **⚠ Внимание**

При использовании директивы настройки модуля `Proxy` должны допускать использование постоянных соединений, например:

```
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Connection "";
```

Типичный пример использования директивы — проксирование соединений с NTLM-аутентификацией, где требуется обеспечить привязку клиента к серверу в начале согласования:

```
map $http_authorization $ntlm {
 ~*^N(?:TLM|egotiate) 1;
```

```
}
```

```
upstream ntlm_backend {
 server 127.0.0.1:8080;
 bind_conn $ntlm;
}

server {
 # ...
 location / {
 proxy_pass http://ntlm_backend;
 proxy_http_version 1.1;
 proxy_set_header Connection "";
 # ...
 }
}
```

## feedback (PRO)

Добавлено в версии 1.6.0: PRO

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>feedback переменная [inverse] [factor=число] [account=условная_переменная]</code><br>[last_byte]; |
| По умолчанию     | —                                                                                                       |
| <i>Контекст</i>  | upstream                                                                                                |

Задает в `upstream` механизм балансировки нагрузки по обратной связи. Он динамически корректирует решения при балансировке, умножая вес каждого проксируемого сервера на среднее значение обратной связи, которое меняется с течением времени в зависимости от значения *переменной* и подчиняется необязательному условию.

Могут быть заданы следующие параметры:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| переменная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Переменная, из которой берется значение обратной связи. Она должна представлять собой метрику производительности или состояния; предполагается, что сервер передает ее в заголовках или иным образом.<br>Значение оценивается при каждом ответе от сервера и учитывается в скользящем среднем согласно настройкам <code>inverse</code> и <code>factor</code> .                        |
| <code>inverse</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Если параметр задан, значение обратной связи интерпретируется наоборот: более низкие значения указывают на лучшую производительность.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>factor</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коэффициент, по которому значение обратной связи учитывается при расчете среднего. Допустимы целые числа от 0 до 99. По умолчанию — 90.<br>Среднее рассчитывается по формуле <a href="#">экспоненциального сглаживания</a> . Чем больше коэффициент, тем меньше новые значения влияют на среднее; если указать 90, то будет взято 90 % от предыдущего значения и лишь 10 % от нового. |
| <code>account</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Указывает условную переменную, которая контролирует, какие ответы учитываются при расчете. Среднее значение обновляется с учетом значения обратной связи из ответа, только если условная переменная этого ответа не равна "" или "0".                                                                                                                                                 |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"><p><b>ⓘ Примечание</b></p><p>По умолчанию ответы в ходе <a href="#">активных проверок</a> не включаются в расчет; комбинация переменной <code>\$upstream_probe</code> с <code>account</code> позволяет включить эти ответы или даже исключить все остальное.</p></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <code>last_byte</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Позволяет обрабатывать данные от проксируемого сервера после получения полного ответа, а не только заголовка.                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Пример:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;

 feedback $feedback_value factor=80 account=$condition_value;

 server backend1.example.com;
 server backend2.example.com;
}

map $upstream_http_custom_score $feedback_value {
 "high" 100;
 "medium" 75;
 "low" 50;
 default 10;
}

map $upstream_probe $condition_value {
 "high_priority" "1";
 "low_priority" "0";
 default "1";
}
```

Эта конфигурация категоризирует ответы серверов по уровням обратной связи на основе определенных оценок из полей заголовков ответа, а также добавляет условие на `$upstream_probe`, чтобы учитывать только ответы от активной проверки `high_priority` или ответы на обычные клиентские запросы.

## hash

*Синтаксис*    `hash ключ [consistent];`

По умолчанию

*Контекст*    `upstream`

Задает метод балансировки нагрузки для группы, при котором соответствие клиента серверу определяется при помощи хэшированного значения ключа. В качестве ключа может использоваться текст, переменные и их комбинации. Следует отметить, что любое добавление или удаление серверов в группе может привести к перераспределению большинства ключей на другие серверы. Метод совместим с библиотекой Perl [Cache::Memcached](#).

Если задан параметр `consistent`, то вместо вышеописанного метода будет использоваться метод консистентного хэширования [ketama](#). Метод гарантирует, что при добавлении сервера в группу или его удалении на другие серверы будет перераспределено минимальное число ключей. Применение метода для кэширующих серверов обеспечивает больший процент попаданий в кэш. Метод совместим с библиотекой Perl [Cache::Memcached::Fast](#) при значении параметра `ketama_points` равным 160.

## ip\_hash

*Синтаксис*    `ip_hash;`

По умолчанию

*Контекст*    `upstream`

Задает для группы метод балансировки нагрузки, при котором запросы распределяются по серверам на основе IP-адресов клиентов. В качестве ключа для хэширования используются первые три октета IPv4-адреса клиента или IPv6-адрес клиента целиком. Метод гарантирует, что запросы одного и того же клиента будут всегда передаваться на один и тот же сервер. Если же этот сервер будет считаться недоступным, то запросы этого клиента будут передаваться на другой сервер. С большой долей вероятности это также будет один и тот же сервер.

Если один из серверов нужно убрать на некоторое время, то для сохранения текущего хэширования IP-адресов клиентов этот сервер нужно пометить параметром `down`:

```
upstream backend {
 ip_hash;

 server backend1.example.com;
 server backend2.example.com;
 server backend3.example.com down;
 server backend4.example.com;
}
```

## keepalive

*Синтаксис*    `keepalive соединения;`

По умолчанию

*Контекст*    `upstream`

Задействует кэш соединений для группы серверов.

Параметр **соединения** устанавливает максимальное число неактивных постоянных соединений с серверами группы, которые будут сохраняться в кэше каждого рабочего процесса. При превышении этого числа наиболее давно не используемые соединения закрываются.

### ⓘ Примечание

Следует особо отметить, что директива *keepalive* не ограничивает общее число соединений с серверами группы, которые рабочие процессы Angie PRO могут открыть. Параметр соединения следует устанавливать достаточно консервативно, чтобы серверы группы по-прежнему могли обрабатывать новые входящие соединения.

### ⚠ Внимание

Директива *keepalive* должна использоваться после всех директив, задающих тот или иной метод балансировки нагрузки, иначе она не будет работать.

Пример конфигурации группы серверов memcached с постоянными соединениями:

```
upstream memcached_backend {
 server 127.0.0.1:11211;
 server 10.0.0.2:11211;

 keepalive 32;
}

server {
 #...

 location /memcached/ {
 set $memcached_key $uri;
 memcached_pass memcached_backend;
 }
}
```

Для HTTP директиву *proxy\_http\_version* следует установить в «1.1», а поле заголовка «Connection» — очистить:

```
upstream http_backend {
 server 127.0.0.1:8080;

 keepalive 16;
}

server {
```

```
#...

location /http/ {
 proxy_pass http://http_backend;
 proxy_http_version 1.1;
 proxy_set_header Connection "";
 # ...
}
}
```

#### ⓘ Примечание

Хотя это и не рекомендуется, но также возможно использование постоянных соединений с HTTP/1.0, путем передачи поля заголовка «Connection: Keep-Alive» серверу группы.

Для работы постоянных соединений с FastCGI-серверами потребуется включить директиву *fastcgi\_keep\_conn*:

```
upstream fastcgi_backend {
 server 127.0.0.1:9000;

 keepalive 8;
}

server {
 #...

 location /fastcgi/ {
 fastcgi_pass fastcgi_backend;
 fastcgi_keep_conn on;
 # ...
 }
}
```

#### ⓘ Примечание

Протоколы SCGI и uwsgi не определяют семантику постоянных соединений.

### keepalive\_requests

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | keepalive_requests число; |
| По умолчанию     | keepalive_requests 1000;  |
| <i>Контекст</i>  | upstream                  |

Задает максимальное число запросов, которые можно сделать по одному постоянному соединению. После того как сделано максимальное число запросов, соединение закрывается.

Периодическое закрытие соединений необходимо для освобождения памяти, выделенной под конкретные соединения. Поэтому использование слишком большого максимального числа запросов может приводить к чрезмерному потреблению памяти и не рекомендуется.

## keepalive\_time

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <i>Синтаксис</i> | keepalive_time время; |
| По умолчанию     | keepalive_time 1h;    |
| <i>Контекст</i>  | upstream              |

Ограничивает максимальное время, в течение которого могут обрабатываться запросы в рамках постоянного соединения. По достижении заданного времени соединение закрывается после обработки очередного запроса.

## keepalive\_timeout

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | keepalive_timeout время; |
| По умолчанию     | keepalive_timeout 60s;   |
| <i>Контекст</i>  | upstream                 |

Задает таймаут, в течение которого неактивное постоянное соединение с сервером группы не будет закрыто.

## least\_conn

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <i>Синтаксис</i> | least_conn; |
| По умолчанию     | —           |
| <i>Контекст</i>  | upstream    |

Задает для группы метод балансировки нагрузки, при котором запрос передается серверу с наименьшим числом активных соединений, с учетом весов серверов. Если подходит сразу несколько серверов, они выбираются циклически (в режиме round-robin) с учетом их весов.

## least\_time (PRO)

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | least_time header   last_byte [factor=число] [account=условная_переменная]; |
| По умолчанию     | —                                                                           |
| <i>Контекст</i>  | upstream                                                                    |

Задает для группы метод балансировки нагрузки, при котором вероятность передачи запроса активному серверу обратно пропорциональна среднему времени его ответа; чем оно меньше, тем больше запросов будет получать сервер.

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| header    | Директива учитывает среднее время получения заголовков ответа. |
| last_byte | Директива использует среднее время получения полного ответа.   |

Добавлено в версии 1.7.0: PRO

|         |                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| factor  | Выполняет ту же функцию, что и <code>response_time_factor (PRO)</code> , и переопределяет его, если параметр задан.                                                                  |
| account | Указывает условную переменную, которая контролирует, какие ответы учитываются при расчете. Среднее значение обновляется, только если условная переменная ответа не равна "" или "0". |

**i Примечание**

По умолчанию ответы в ходе `активных проверок` не включаются в расчет; комбинация переменной `$upstream_probe` с `account` позволяет включить эти ответы или даже исключить все остальное.

Текущие средние значения, вычисленные с учетом `factor` и `account`, представлены также как `header_time` и `response_time` в объекте `health` сервера среди `метрик апстрима` в API.

## queue (PRO)

Добавлено в версии 1.4.0: PRO

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>queue число [timeout=время];</code> |
| По умолчанию     | —                                         |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>                     |

Если для запроса не удается назначить проксируемый сервер с первой попытки (например, при краткосрочном перебое в работе или всплеске нагрузки с достижением предела `max_conns`), запрос не отклоняется; вместо этого Angie PRO пытается поставить его в очередь на обработку.

Численный параметр директивы задает максимальное количество запросов в очереди *рабочего процесса*. Если очередь целиком заполнена, клиенту отдается ошибка 502 (Bad Gateway).

**i Примечание**

К запросам в очереди также применяется логика директивы `proxy_next_upstream`. В частности, если для запроса был выбран сервер, но передать его туда не удалось, то он может вернуться в очередь.

Если сервер для передачи запроса в очереди не был выбран за `время timeout` (по умолчанию — 60 секунд), клиенту отдается ошибка 502 (Bad Gateway). Еще из очереди удаляются запросы от клиентов, преждевременно закрывших соединение; в *API* есть счетчики состояний запросов, проходящих через очередь.

**⚠ Внимание**

Директива `queue` должна использоваться после всех директив, задающих тот или иной метод балансировки нагрузки, иначе она не будет работать.

## random

*Синтаксис*    random [two];

По умолчанию

*Контекст*    upstream

Задает для группы метод балансировки нагрузки, при котором запрос передается случайно выбранному серверу, с учетом весов серверов.

Если указан необязательный параметр `two`, Angie PRO случайным образом выбирает два сервера, из которых выбирает сервер, используя метод `least_conn`, при котором запрос передается на сервер с наименьшим количеством активных соединений.

## response\_time\_factor (PRO)

*Синтаксис*    response\_time\_factor *число*;

По умолчанию response\_time\_factor 90;

*Контекст*    upstream

Задает для метода балансировки нагрузки `least_time (PRO)` коэффициент слаживания **предыдущего** значения при вычислении среднего времени ответа по формуле **экспоненциально взвешенного скользящего среднего**.

Чем больше указанное *число*, тем меньше новые значения влияют на среднее; если указать 90, то будет взято 90 % от предыдущего значения и лишь 10 % от нового. Допустимые значения — от 0 до 99 включительно.

Текущие средние значения представлены как `header_time` (только заголовки) и `response_time` (ответы целиком) в объекте `health` сервера среди `метрик апстрима` в API.

### Примечание

При подсчете учитываются только успешные ответы; что считать неуспешным ответом, определяют директивы `proxy_next_upstream`, `fastcgi_next_upstream`, `uwsgi_next_upstream`, `scgi_next_upstream`, `memcached_next_upstream` и `grpc_next_upstream`. Кроме того, значение `header_time` пересчитывается, только если получены и обработаны все заголовки, а `response_time` — только если получен весь ответ.

## server

*Синтаксис*    server *адрес* [*параметры*];

По умолчанию

*Контекст*    upstream

Задает адрес и другие параметры сервера. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и необязательного порта, или в виде пути UNIX-сокета, который указывается после префикса `unix:`. Если порт не указан, используется порт 80. Доменное имя, которому соответствует несколько IP-адресов, задает сразу несколько серверов.

Могут быть заданы следующие параметры:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>weight=число</code>    | задает вес сервера по умолчанию 1.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>max_conns=число</code> | ограничивает максимальное число одновременных активных соединений к проксируемому серверу. Значение по умолчанию равно 0 и означает, что ограничения нет. Если группа не находится в <a href="#">зоне разделяемой памяти</a> , то ограничение работает отдельно для каждого рабочего процесса. |

#### ⓘ Примечание

При включенных [неактивных постоянных соединениях](#), нескольких [рабочих процессах](#) и [зоне разделяемой памяти](#), суммарное число активных и неактивных соединений с проксируемым сервером может превышать значение `max_conns`.

`max_fails=число` — задает число неудачных попыток связи с сервером, которые должны произойти в течение заданного `fail_timeout` времени для того, чтобы сервер считался недоступным; после этого он будет повторно проверен через то же самое время.

Что считается неудачной попыткой, определяется директивами `proxy_next_upstream`, `fastcgi_next_upstream`, `uwsgi_next_upstream`, `scgi_next_upstream`, `memcached_next_upstream` и `grpc_next_upstream`.

При превышении `max_fails` сервер также признается неработающим с точки зрения `upstream_probe (PRO)`; клиентские запросы не будут направляться к нему, пока проверки не признают его работающим.

#### ⓘ Примечание

Если директива `server` в группе разрешается в несколько серверов, ее настройка `max_fails` применяется к каждому серверу отдельно.

Если после разрешения всех директив `server` в апстриме остается только один сервер, настройка `max_fails` не действует и будет проигнорирована.

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <code>max_fails=1</code> | число попыток по умолчанию |
| <code>max_fails=0</code> | отключает учет попыток     |

`fail_timeout=время` — задает период времени, в течение которого должно произойти определенное число неудачных попыток связи с сервером (`max_fails`), чтобы сервер считался недоступным. Затем сервер остается недоступным в течение того же самого времени, прежде чем будет проверен повторно.

Значение по умолчанию — 10 секунд.

#### ⓘ Примечание

Если директива `server` в группе разрешается в несколько серверов, ее настройка `fail_timeout` применяется к каждому серверу отдельно.

Если после разрешения всех директив `server` в апстриме остается только один сервер, настройка `fail_timeout` не действует и будет проигнорирована.

|        |                                                                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| backup | помечает сервер как запасной. На него будут передаваться запросы в случае, если не работают основные серверы.                                                                                            |
| down   | помечает сервер как постоянно недоступный.                                                                                                                                                               |
| drain  | помечает сервер как разгружаемый (draining); это значит, что он получает только запросы сессий, привязанных ранее через <i>sticky</i> . В остальном поведение такое же, как в режиме <code>down</code> . |

### ⚠️ Осторожно

Параметр `backup` нельзя использовать совместно с методами балансировки нагрузки `hash`, `ip_hash` и `random`.

Параметры `down` и `drain` взаимно исключающие.

Добавлено в версии 1.1.0.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resolve     | позволяет отслеживать изменения списка IP-адресов, соответствующего доменному имени, и обновлять его без перезагрузки конфигурации. При этом группа должна находиться в <a href="#">зоне разделяемой памяти</a> ; также должен быть определен <a href="#">преобразователь имен в адреса</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| service=имя | включает преобразование SRV-записей DNS и задает имя сервиса. Для работы параметра необходимо задать параметр <code>resolve</code> у сервера, не указывая порт сервера при имени хоста.<br>Если в имени службы нет точек, формируется имя по стандарту RFC: к имени службы добавляется префикс <code>_</code> , затем через точку добавляется <code>_tcp</code> . Так, имя службы <code>http</code> даст в результате <code>_http._tcp</code> .<br>Angie PRO разрешает SRV-записи, объединяя нормализованное имя службы и имя хоста и получая список серверов для полученной комбинации через DNS, вместе с их приоритетами и весами. <ul style="list-style-type: none"><li>SRV-записи с наивысшим приоритетом (те, которые имеют минимальное значение приоритета) разрешаются как основные серверы, а прочие записи становятся запасными серверами. Если <code>backup</code> установлено с <code>server</code>, SRV-записи с наивысшим приоритетом разрешаются как запасные серверы, а прочие записи игнорируются.</li><li>Вес аналогичен параметру <code>weight</code> директивы <code>server</code>. Если вес задан как в самой директиве, так и в SRV-записи, используется вес, установленный в директиве.</li></ul> |

В этом примере выполняется поиск записи `_http._tcp.backend.example.com`:

```
server backend.example.com service=http resolve;
```

Добавлено в версии 1.2.0: Angie

Добавлено в версии 1.1.0-P1: Angie PRO

|        |                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sid=id | задает ID сервера в группе. Если параметр не задан, то ID задается как шестнадцатеричный MD5-хэш IP-адреса и порта или пути UNIX-сокета. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Добавлено в версии 1.4.0.

---

`slow_start=время` задает *время* восстановления веса сервера, возвращающегося к работе при балансировке нагрузки методом *round-robin* или *least\_conn*.  
Если параметр задан и сервер после сбоя снова считается работающим с точки зрения *maxfails* и *upstream\_probe (PRO)*, то такой сервер равномерно набирает указанный для него вес в течение заданного времени.  
Если параметр не задан, то в аналогичной ситуации сервер сразу начинает работу с указанным для него весом.

---

### ⓘ Примечание

Если в апстриме задан только один `server`, `slow_start` не работает и будет игнорироваться.

## state (PRO)

Добавлено в версии 1.2.0: PRO

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>state</code> <i>файл</i> ; |
| По умолчанию     | —                                |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>            |

Указывает *файл*, где постоянно хранится список серверов апстрима. При установке из наших пакетов для хранения таких файлов специально создается каталог `/var/lib/angie/state/` (`/var/db/angie/state/` во FreeBSD) с соответствующими правами доступа, и в конфигурации остается добавить лишь имя файла:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 state /var/lib/angie/state/<ИМЯ ФАЙЛА>;
}
```

Список серверов здесь имеет формат, аналогичный `server`. Содержимое файла изменяется при любом изменении серверов в разделе `/config/http/upstreams/` через API конфигурации. Файл считывается при запуске Angie PRO или перезагрузке конфигурации.

### ⚠ Осторожно

Чтобы использовать директиву `state` в блоке `upstream`, в нем не должно быть директив `server`, но нужна зона разделяемой памяти (`zone`).

## sticky

Добавлено в версии 1.2.0: Angie

Добавлено в версии 1.1.0-P1: Angie PRO

|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>sticky cookie name [attr=значение]...;</code><br><code>sticky route \$variable...;</code><br><code>sticky learn zone=\$зона create=\$create_var1... lookup=\$lookup_var1... [header]</code><br><code>[timeout=время];</code> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| По умолчанию | — |
|--------------|---|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <i>Контекст</i> | upstream |
|-----------------|----------|

Настраивает привязку клиентских сессий к проксируемым серверам в режиме, заданном первым параметром; для разгрузки серверов, у которых задана директива `sticky`, можно использовать опцию `drain` в блоке `server`.

### ⚠ Внимание

Директива `sticky` должна использоваться после всех директив, задающих тот или иной метод балансировки нагрузки, иначе она не будет работать. Если она используется наряду с директивой `bind_conn (PRO)`, то `bind_conn` должна стоять после `sticky`.

### Режим cookie

Этот режим использует cookie для хранения сессий. Он подходит для ситуаций, когда cookie уже используются для управления сессиями.

Здесь запрос от клиента, пока не привязанного к какому-то серверу, отправляется на сервер, выбираемый согласно настроенному методу балансировки. При этом Angie PRO устанавливает cookie с уникальным значением, идентифицирующим сервер.

Имя cookie (`name`) задается директивой `sticky`, а значение (`value`) соответствует параметру `sid` директивы `server`. Учтите, что параметр дополнительно хэшируется, если задана директива `sticky_secret`.

Последующие запросы от клиента, содержащие такой cookie, передаются на сервер, заданный значением cookie, то есть сервер с указанным `sid`. Если выбрать сервер не удается или выбранный сервер не может обработать запрос, то будет выбран другой сервер согласно нальному методу балансировки.

Директива позволяет назначать атрибуты такого cookie; единственный атрибут, устанавливаемый по умолчанию, — `path=/`. Значения атрибутов задаются строками с переменными. Чтобы удалить атрибут, задайте для него пустое значение: `attr=`. Так, `sticky cookie path=` задает cookie без атрибута `path`.

Здесь Angie PRO создает cookie `srv_id` со сроком действия в 1 час и доменом, заданным переменной:

```
upstream backend {
 server backend1.example.com:8080;
 server backend2.example.com:8080;

 sticky cookie srv_id domain=$my_domain max-age=3600;
}
```

### Режим route

Этот режим использует предопределенные идентификаторы маршрутов, которые могут быть встроены в URL, cookie или другие свойства запроса. Он менее гибок, так как зависит от предопределенных значений, но лучше подходит, если такие идентификаторы уже используются.

Здесь проксируемый сервер при получении запроса может назначить клиенту маршрут и вернуть его идентификатор способом, известным и клиенту, и серверу. В качестве идентификатора маршрута должно использоваться значение параметра *sid* директивы *server*. Учтите, что параметр дополнительно хэшируется, если задана директива *sticky\_secret*.

Последующие запросы от клиентов, желающих использовать этот маршрут, должны содержать выданный сервером идентификатор, причем так, чтобы он попал в переменные Angie PRO, например в *cookie* или *аргументы запроса*.

В параметрах директивы указываются переменные для маршрутизации. Чтобы выбрать сервер, куда передается поступивший запрос, используется первая непустая переменная; она затем сравнивается с параметром *sid* директивы *server*. Если выбрать сервер не удается или выбранный сервер не может обработать запрос, то будет выбран другой сервер согласно настроенному методу балансировки.

Здесь Angie PRO ищет идентификатор маршрута в cookie *route*, затем в аргументе запроса *route*:

```
upstream backend {
 server backend1.example.com:8080 "sid=server 1";
 server backend2.example.com:8080 "sid=server 2";

 sticky route $cookie_route $arg_route;
}
```

Режим **learn** (PRO 1.4.0+)

В этом режиме для привязки клиента к конкретному проксируемому серверу используется динамически генерируемый ключ; он более гибок, так как назначает серверы на ходу, хранит сеансы в зоне общей памяти и поддерживает различные способы передачи идентификаторов сессий.

Здесь сессия создается на основе ответа проксируемого сервера. С параметрами *create* и *lookup* перечисляются переменные, указывающие, как создаются новые и ищутся существующие сессии. Оба параметра можно использовать по нескольку раз.

Идентификатором сессии служит значение первой непустой переменной, указанной с *create*; например, это может быть *cookie* с проксируемого сервера.

Сессии хранятся в зоне общей памяти; ее имя и размер задаются параметром *zone*. Если к сессии не было обращений в течение *времени timeout*, она удаляется. Значение по умолчанию — 10 минут.

Последующие запросы от клиентов, желающих использовать сессию, должны содержать ее идентификатор, причем так, чтобы он попал в непустую переменную, указанную с *lookup*; тогда его значение будет сопоставлено с сессиями в общей памяти. Если выбрать сервер не удается или выбранный сервер не может обработать запрос, то будет выбран другой сервер согласно нальному методу балансировки.

Параметр *header* позволяет создать сессию сразу после получения заголовков ответа от проксируемого сервера. Без него сессия создается только после завершения обработки запроса.

В примере Angie PRO создает сессию, устанавливая в ответе cookie с именем *examplecookie*:

```
upstream backend {
 server backend1.example.com:8080;
 server backend2.example.com:8080;

 sticky learn
 create=$upstream_cookie_examplecookie
 lookup=$cookie_examplecookie
 zone=client_sessions:1m;
}
```

## sticky\_secret

Добавлено в версии 1.2.0: Angie

Добавлено в версии 1.1.0-P1: Angie PRO

*Синтаксис*    sticky\_secret строка;

По умолчанию

*Контекст*    upstream

Добавляет строку как соль в функцию MD5-хэширования для директивы *sticky* в режимах `cookie` и `route`. Стока может содержать переменные, например `$remote_addr`:

```
upstream backend {
 server backend1.example.com:8080;
 server backend2.example.com:8080;

 sticky cookie cookie_name;
 sticky_secret my_secret.$remote_addr;
}
```

Соль добавляется после хэшируемого значения; чтобы независимо проверить механизм хэширования:

```
$ echo -n "<VALUE><SALT>" | md5sum
```

## sticky\_strict

Добавлено в версии 1.2.0: Angie

Добавлено в версии 1.1.0-P1: Angie PRO

*Синтаксис*    sticky\_strict on | off;

По умолчанию

*Контекст*    upstream

При включении Angie PRO будет возвращать клиенту ошибку HTTP 502, если желаемый сервер недоступен, вместо использования любого другого доступного сервера, как это происходит, когда в группе нет доступных серверов.

## upstream

*Синтаксис*    upstream имя { ... }

По умолчанию

*Контекст*    http

Описывает группу серверов. Серверы могут слушать на разных портах. Кроме того, можно одновременно использовать серверы, слушающие на TCP- и UNIX-сокетах.

Пример:

```
upstream backend {
 server backend1.example.com weight=5;
 server 127.0.0.1:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
 server unix:/tmp/backend3;

 server backup1.example.com backup;
}
```

По умолчанию запросы распределяются по серверам циклически (в режиме round-robin) с учетом весов серверов. В вышеприведенном примере каждые 7 запросов будут распределены так: 5 запросов на backend1.example.com и по одному запросу на второй и третий серверы.

Если при попытке работы с сервером происходит ошибка, то запрос передается следующему серверу, и так далее до тех пор, пока не будут опробованы все работающие серверы. Если не удастся получить успешный ответ ни от одного из серверов, то клиенту будет возвращен результат работы с последним сервером.

## zone

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>zone имя [размер];</code> |
| По умолчанию     | —                               |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>           |

Задает имя и размер зоны разделяемой памяти, в которой хранятся конфигурация группы и ее рабочее состояние, разделяемые между рабочими процессами. В одной и той же зоне могут быть сразу несколько групп. В этом случае достаточно указать размер только один раз.

## Встроенные переменные

Модуль `http_upstream` поддерживает следующие встроенные переменные:

`$upstream_addr`

хранит IP-адрес и порт или путь к UNIX-сокету сервера группы. Если при обработке запроса были сделаны обращения к нескольким серверам, то их адреса разделяются запятой, например:

192.168.1.1:80, 192.168.1.2:80, unix:/tmp/sock

Если произошло внутреннее перенаправление от одной группы серверов на другую с помощью «X-Accel-Redirect» или `error_page`, то адреса, соответствующие разным группам серверов, разделяются двоеточием, например:

192.168.1.1:80, 192.168.1.2:80, unix:/tmp/sock : 192.168.10.1:80, 192.168.10.2:80

Если сервер не может быть выбран, то переменная хранит имя группы серверов.

### \$upstream\_bytes\_received

число байт, полученных от сервера группы. Значения нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной *\$upstream\_addr*.

### \$upstream\_bytes\_sent

число байт, переданных на сервер группы. Значения нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной *\$upstream\_addr*.

### \$upstream\_cache\_status

хранит статус доступа к кэшу ответов. Статус может быть одним из MISS, BYPASS, EXPIRED, STALE, UPDATING, REVALIDATED или HIT:

- MISS: Ответ не найден в кэше, и запрос передан на сервер.
- BYPASS: Кэш обойден, и запрос напрямую передан на сервер.
- EXPIRED: Ответ в кэше устарел, и на сервер передан новый запрос для обновления контента.
- STALE: Ответ в кэше устарел, но по-прежнему передается клиентам, пока через какое-то время не произойдет обновление контента с сервера.
- UPDATING: Ответ в кэше устарел, но по-прежнему передается клиентам, пока уже идущее обновление контента с сервера не завершится.
- REVALIDATED: Ответ в кэше устарел, но был успешно перепроверен и не нуждается в обновлении с сервера.
- HIT: Ответ был взят из кэша.

Если запрос пошел в обход кэша без обращения к нему, переменная не устанавливается.

### \$upstream\_connect\_time

хранит время, затраченное на установление соединения с сервером группы; время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. В случае SSL включает в себя время, потраченное на рукожатие. Времена нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной *\$upstream\_addr*.

### \$upstream\_cookie\_ имя

cookie с указанным именем, переданный сервером группы в поле «Set-Cookie» заголовка ответа. Необходимо иметь в виду, что cookie запоминаются только из ответа последнего сервера.

### \$upstream\_header\_time

хранит время, затраченное на получение заголовка ответа от сервера группы; время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких ответов разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной *\$upstream\_addr*.

**\$upstream\_http\_ имя**

хранят поля заголовка ответа сервера. Например, поле заголовка ответа «Server» доступно в переменной `$upstream_http_server`. Правила преобразования имен полей заголовка ответа в имена переменных такие же, как для переменных с префиксом «\$http\_». Необходимо иметь в виду, что поля заголовка запоминаются только из ответа последнего сервера.

**\$upstream\_queue\_time**

хранит время, проведенное запросом в *очереди* до очередного выбора сервера и выраженное в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких попыток разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

**\$upstream\_response\_length**

хранит длину ответа, полученного от сервера группы; длина хранится в байтах. Длины нескольких ответов разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

**\$upstream\_response\_time**

хранит время, затраченное на получение ответа от сервера группы; время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких ответов разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

**\$upstream\_status**

хранит статус ответа, полученного от сервера группы. Статусы нескольких ответов разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`. Если сервер не может быть выбран, то переменная хранит статус 502 (Bad Gateway).

**\$upstream\_sticky\_status**

Статус привязанных запросов.

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| ""   | Запрос отправлен в группу серверов, где привязка не включена.                |
| NEW  | Запрос не содержит информации о привязке к серверу.                          |
| HIT  | Запрос с привязкой отправлен на желаемый сервер.                             |
| MISS | Запрос с привязкой отправлен на сервер, выбранный по алгоритму балансировки. |

Статусы из нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

**\$upstream\_trailer\_ имя**

хранит поля из конца ответа, полученного от сервера группы.

## Upstream Probe

Реализует активные проверки работоспособности (health probes) для *Upstream*.

### Пример конфигурации

```
server {
 listen ...;

 location @probes {
 ...
 proxy_pass http://backend;

 upstream_probe backend_probe
 uri=/probe
 port=10004
 interval=5s
 test=$good
 essential
 fails=3
 passes=3
 max_body=10m
 mode=idle;
 }
}
```

### Директивы

#### upstream\_probe (PRO)

Добавлено в версии 1.2.0: PRO

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>upstream_probe имя [uri=<i>адрес</i>] [port=<i>число</i>] [interval=<i>время</i>] [method=<i>метод</i>]<br/>[test=<i>условие</i>] [essential] [persistent] [fails=<i>число</i>] [passes=<i>число</i>]<br/>[max_body=<i>размер</i>] [mode=always idle onfail];</code> |
| По умолчанию     | —                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Контекст</i>  | location                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Задает активную проверку работоспособности серверов тех *upstream*, которые указаны в директивах *proxy\_pass*, *uwsgi\_pass* и т. д. в том же контексте *location*, где находится директива *upstream\_probe*. При этом Angie PRO регулярно выполняет запросы согласно указанным параметрам к каждому серверу в составе апстрима.

Сервер проходит проверку, если запрос к нему успешно выполняется с учетом всех параметров самой директивы *upstream\_probe* и всех параметров, влияющих на использование апстримов тем контекстом *location*, где она задана. Это касается в том числе директив *proxy\_next\_upstream*, *uwsgi\_next\_upstream* и пр., а также *proxy\_set\_header* и т. д.

Чтобы использовать проверки, в апстриме необходима зона разделяемой памяти (*zone*). Для одного апстрима можно определить несколько проверок.

Могут быть заданы следующие параметры:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>имя</b>        | Обязательное имя проверки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>uri</i>        | URI запроса, который добавляется к аргументу <i>proxy_pass</i> , <i>uwsgi_pass</i> и т. д. По умолчанию — <i>/</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>port</i>       | Альтернативный порт для запроса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>interval</i>   | Интервал между проверками. По умолчанию — <i>5s</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>method</i>     | HTTP-метод запроса проверки. По умолчанию — <i>GET</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>test</i>       | Проверяемое при запросе условие; задается строкой с переменными. Если результат подстановки переменных — <i>" "</i> или <i>"0"</i> , проверка не пройдена.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>essential</i>  | Если параметр задан, то изначально состояние сервера подлежит уточнению и клиентские запросы не передаются ему, пока проверка не будет пройдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>persistent</i> | Установка этого параметра требует сначала включить <i>essential</i> ; серверы с <i>persistent</i> , работавшие до <i>перезагрузки конфигурации</i> , начинают получать запросы без необходимости сначала пройти эту проверку.                                                                                                                                                                                                          |
| <i>fails</i>      | Число последовательных неуспешных запросов, при котором проверка считает сервер неработающим. По умолчанию — <i>1</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>passes</i>     | Число последовательных успешных запросов, при котором проверка считает сервер работающим. По умолчанию — <i>1</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>max_body</i>   | Максимальный объем памяти для тела ответа. По умолчанию — <i>256k</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>mode</i>       | Режим проверки в зависимости от работоспособности серверов: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>always</i> — серверы проверяются независимо от состояния;</li><li>• <i>idle</i> — проверяются неработающие серверы, а также серверы, где с последнего клиентского запроса прошло время <i>interval</i>.</li><li>• <i>onfail</i> — проверяются серверы только в неработающем состоянии.</li></ul> По умолчанию — <i>always</i> . |

Пример:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;

 server backend1.example.com;
 server backend2.example.com;
}

map $upstream_status $good {
 200 "1";
}

server {
 listen ...;

 location @probes {
 ...
 proxy_pass http://backend;

 upstream_probe backend_probe
 uri=/probe
 port=10004
 interval=5s
 test=$good
 essential
 persistent
 fails=3
 }
}
```

```
 passes=3
 max_body=10m
 mode=idle;
}
}
```

Детали работы:

- Изначально сервер не получает клиентские запросы, пока не пройдет *все* заданные для него проверки с параметром `essential` (пропуская помеченные как `persistent`, если конфигурация перезагружена и до этого сервер считался работающим). Если таких проверок нет, сервер считается работающим.
- Сервер считается неработающим и не получает клиентские запросы, если *какая-либо* заданная для него проверка достигает своего порога `fails` или сам сервер достигает порога `max_fails`.
- Чтобы неработающий сервер снова мог считаться работающим, *все* заданные для него проверки должны достичь своего порога `passes`; после этого учитывается порог `max_fails`.

## Встроенные переменные

Модуль `http_upstream_probe` поддерживает следующие встроенные переменные:

### \$upstream\_probe (PRO)

Имя активной сейчас проверки `upstream_probe`.

### \$upstream\_probe\_body (PRO)

Тело ответа от сервера, полученного при проверке `upstream_probe`. Его размер ограничен параметром `max_body`.

## UserID

Выдает cookie для идентификации клиентов. Для записи в лог полученных и выданных cookie можно использовать встроенные переменные `$uid_got` и `$uid_set`. Модуль совместим с модулем `mod_uid` для Apache.

## Пример конфигурации

```
userid on;
userid_name uid;
userid_domain example.com;
userid_path /;
userid_expires 365d;
userid_p3p 'policyref="/w3c/p3p.xml", CP="CUR ADM OUR NOR STA NID"';
```

## Директивы

userid

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | userid on   v1   log   off; |
| По умолчанию     | userid off;                 |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location      |

Разрешает или запрещает выдачу cookie и запись приходящих cookie в лог:

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| on  | разрешает выдачу cookie версии 2 и запись приходящих cookie в лог;    |
| v1  | разрешает выдачу cookie версии 1 и запись приходящих cookie в лог;    |
| log | запрещает выдачу cookie, но разрешает запись приходящих cookie в лог; |
| off | запрещает выдачу cookie и запись приходящих cookie в лог.             |

**userid domain**

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>userid_domain имя   none;</code> |
| По умолчанию     | <code>userid_domain none;</code>       |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>    |

Задает домен, для которого устанавливается cookie. Параметр `none` запрещает выдавать домен для cookie.

**userid\_expires**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>userid_expires время   max   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>userid_expires off;</code>               |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>            |

Задает время, в течение которого браузер должен хранить cookie. Параметр max устанавливает срок хранения cookie до 31 декабря 2037 года 23:55:55 GMT. Указание параметра off позволяет ограничить время действия cookie сессией браузера.

## userid\_flags

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>userid_flags off   флаг ...;</code> |
| По умолчанию     | <code>userid_flags off;</code>            |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>       |

Если параметр не `off`, задает один или несколько дополнительных флагов для cookie: `secure`, `httponly`, `samesite=strict`, `samesite=lax`, `samesite=none`.

## userid\_mark

*Синтаксис*      `userid_mark` буква | цифра | = | off;

По умолчанию    `userid_mark off;`

*Контекст*        http, server, location

Если параметр не `off`, включает механизм маркировки cookie и задает символ, используемый в качестве метки. Этот механизм позволяет добавить или изменить `userid_p3p` и/или время хранения cookie, но при этом оставить неизменным идентификатор клиента. Меткой может быть любая буква английского алфавита (с учетом регистра), цифра или знак «=».

Если метка задана, то она сравнивается с первым дополняющим символом в base64 представлении идентификатора клиента, передаваемом в cookie. Если они не совпадают, то cookie перепосыпается с заданной меткой, временем хранения и заголовком «P3P».

## userid\_name

*Синтаксис*      `userid_name` имя;

По умолчанию    `userid_name uid;`

*Контекст*        http, server, location

Задает имя cookie.

## userid\_p3p

*Синтаксис*      `userid_p3p` строка | none;

По умолчанию    `userid_p3p none;`

*Контекст*        http, server, location

Задает значение для поля заголовка «P3P», которое будет выдаваться вместе с cookie. Если задано специальное значение `none`, то в ответе не будет заголовка «P3P».

## userid\_path

*Синтаксис*      `userid_path` путь;

По умолчанию    `userid_path /;`

*Контекст*        http, server, location

Задает путь, для которого устанавливается cookie.

## userid\_service

*Синтаксис*      `userid_service номер;`  
По умолчанию    `userid_service <IP-адрес сервера>;`  
*Контекст*        `http, server, location`

Если идентификаторы выдаются несколькими серверами (сервисами), то каждому сервису следует назначить свой собственный номер, для обеспечения уникальности выдаваемых идентификаторов клиентов. По умолчанию для cookie первой версии используется ноль. Для cookie второй версии по умолчанию используется число, составленное из последних четырех октетов IP-адреса сервера.

### Встроенные переменные

`$uid_got`

Имя cookie и полученный идентификатор клиента.

`$uid_reset`

Если значением является непустая строка не равная 0, то клиентские идентификаторы перевыдаются. Специальное значение `log` дополнительно приводит к выдаче сообщений о перевыданных идентификаторах в `error_log`.

`$uid_set`

Имя cookie и выданный идентификатор клиента.

## uWSGI

Позволяет передавать запросы uWSGI-серверу.

### Пример конфигурации

```
location / {
 include uwsgi_params;
 uwsgi_pass localhost:9000;
}
```

### Директивы

#### uwsgi\_bind

*Синтаксис*      `uwsgi_bind адрес [transparent] | off;`  
По умолчанию    —  
*Контекст*        `http, server, location`

Задает локальный IP-адрес с необязательным портом, который будет использоваться в исходящих соединениях с uwsgi-сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение `off` отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы `uwsgi_bind`, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес и порт.

Параметр `transparent` позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с uwsgi-сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
uwsgi_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Angie PRO с привилегиями *суперпользователя*. В Linux это не требуется, так как если указан параметр `transparent`, то рабочие процессы наследуют *capability CAP\_NET\_RAW* из главного процесса.

#### ■ Важно

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с uwsgi-сервера.

### uwsgi\_buffer\_size

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_buffer_size размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_buffer_size 4k 8k;</code>  |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                 |

Задает размер буфера, в который будет читаться первая часть ответа, получаемого от uwsgi-сервера. В этой части ответа обычно находится небольшой заголовок ответа. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы памяти. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К, однако его можно сделать меньше.

### uwsgi\_buffering

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_buffering размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_buffering on;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location               |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>on</code>  | Angie PRO принимает ответ uwsgi-сервера как можно быстрее, сохраняя его в буферы, заданные директивами <code>uwsgi_buffer_size</code> и <code>uwsgi_buffers</code> . Если ответ не помещается целиком в память, то его часть может быть записана на диск во <i>временный файл</i> . Запись во временные файлы контролируется директивами <code>uwsgi_max_temp_file_size</code> и <code>uwsgi_temp_file_write_size</code> . |
| <code>off</code> | Ответ синхронно передается клиенту сразу же по мере его поступления. Angie PRO не пытается считать весь ответ uwsgi-сервера. Максимальный размер данных, который Angie PRO может принять от сервера за один раз, задается директивой <code>uwsgi_buffer_size</code> .                                                                                                                                                      |

Буферизация может быть также включена или выключена путем передачи значения «yes» или «no» в поле «X-Accel-Buffering» заголовка ответа. Эту возможность можно запретить с помощью директивы `uwsgi_ignore_headers`.

## uwsgi\_buffers

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_buffers</code> <i>число размер;</i> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_buffers 8 4k 8k;</code>             |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                          |

Задает число и размер буферов для одного соединения, в которые будет читаться ответ, получаемый от uwsgi-сервера. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

## uwsgi\_busy\_buffers\_size

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_busy_buffers_size</code> <i>размер;</i> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_buffers 8k 16k;</code>                  |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                              |

При включенной *буферизации* ответов uwsgi-сервера, ограничивает суммарный размер буферов, которые могут быть заняты для отправки ответа клиенту, пока ответ еще не прочитан целиком. Оставшиеся буферы тем временем могут использоваться для чтения ответа и, при необходимости, буферизации части ответа во временный файл. По умолчанию размер ограничен величиной двух буферов, заданных директивами *uwsgi\_buffer\_size* и *uwsgi\_buffers*.

## uwsgi\_cache

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_cache</code> <i>зона   off;</i> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_cache off;</code>               |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                      |

Задает зону разделяемой памяти, используемой для кэширования. Одна и та же зона может использоваться в нескольких местах. В значении параметра можно использовать переменные.

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>off</i> | запрещает кэширование, унаследованное с предыдущего уровня конфигурации. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|

## uwsgi\_cache\_background\_update

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_cache_background_update</code> <i>on   off;</i> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_cache_background_update off;</code>             |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                                      |

Позволяет запустить фоновый подзапрос для обновления просроченного элемента кэша, в то время как клиенту возвращается устаревший кэшированный ответ.

**⚠ Внимание**

Использование устаревшего кэшированного ответа в момент его обновления должно быть [разрешено](#).

**uwsgi\_cache\_bypass**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_cache_bypass ...;</code> |
| По умолчанию     | —                                    |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location               |

Задает условия, при которых ответ не будет браться из кэша. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно «0», то ответ не берется из кэша:

```
uwsgi_cache_bypass $cookie_nocache $arg_nocache$args_comment;
uwsgi_cache_bypass $http_pragma $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой *uwsgi\_no\_cache*.

**uwsgi\_cache\_key**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_cache_key строка;</code> |
| По умолчанию     | —                                    |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location               |

Задает ключ для кэширования, например,

```
uwsgi_cache_key localhost:9000$request_uri;
```

**uwsgi\_cache\_lock**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_cache_lock on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_cache_lock off;</code>      |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                  |

Если включено, одновременно только одному запросу будет позволено заполнить новый элемент кэша, идентифицируемый согласно директиве *uwsgi\_cache\_key*, передав запрос на uwsgi-сервер. Остальные запросы этого же элемента будут либо ожидать появления ответа в кэше, либо освобождения блокировки этого элемента, в течение времени, заданного директивой *uwsgi\_cache\_lock\_timeout*.

## uwsgi\_cache\_lock\_age

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i>                       | uwsgi_cache_lock_age <i>время</i> ; |
| По умолчанию                           | uwsgi_cache_lock_age 5s;            |
| <i>Контекст</i> http, server, location |                                     |

Если последний запрос, переданный на uwsgi-сервер для заполнения нового элемента кэша, не завершился за указанное время, на uwsgi-сервер может быть передан еще один запрос.

## uwsgi\_cache\_lock\_timeout

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i>                       | uwsgi_cache_lock_timeout <i>время</i> ; |
| По умолчанию                           | uwsgi_cache_lock_timeout 5s;            |
| <i>Контекст</i> http, server, location |                                         |

Задает таймаут для *uwsgi\_cache\_lock*. По истечении указанного времени запрос будет передан на uwsgi-сервер, однако ответ не будет кэширован.

## uwsgi\_cache\_max\_range\_offset

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i>                       | uwsgi_cache_max_range_offset <i>число</i> ; |
| По умолчанию                           | —                                           |
| <i>Контекст</i> http, server, location |                                             |

Задает смещение в байтах для запросов с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests). Если диапазон находится за указанным смещением, range-запрос будет передан на uwsgi-сервер и ответ не будет кэширован.

## uwsgi\_cache\_methods

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i>                       | uwsgi_cache_methods GET   HEAD   POST ...; |
| По умолчанию                           | uwsgi_cache_methods GET HEAD;              |
| <i>Контекст</i> http, server, location |                                            |

Если метод запроса клиента указан в этой директиве, то ответ будет кэширован. Методы «GET» и «HEAD» всегда добавляются в список, но тем не менее рекомендуется перечислять их явно. См. также директиву *uwsgi\_no\_cache*.

## uwsgi\_cache\_min\_uses

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_cache_min_uses</code> <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_cache_min_uses 1;</code>             |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                           |

Задает число запросов, после которого ответ будет кэширован.

## uwsgi\_cache\_path

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_cache_path</code> <i>путь</i> [levels= <i>уровни</i> ] [use_temp_path=on off] [keys_zone= <i>имя:размер</i> ] [ <i>inactive=время</i> ] [ <i>max_size=размер</i> ] [ <i>min_free=размер</i> ] [ <i>manager_files=число</i> ] [ <i>manager_sleep=время</i> ] [ <i>manager_threshold=время</i> ] [ <i>loader_files=число</i> ] [ <i>loader_sleep=время</i> ] [ <i>loader_threshold=время</i> ]; |
| По умолчанию     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Контекст</i>  | http                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Задает путь и другие параметры кэша. Данные кэша хранятся в файлах. Именем файла в кэше является результат функции MD5 от [ключа кэширования](#).

Параметр `levels` задает уровни иерархии кэша: можно задать от 1 до 3 уровней, на каждом уровне допускаются значения 1 или 2.

Например, при использовании

```
uwsgi_cache_path /data/angie/cache levels=1:2 keys_zone=one:10m;
```

имена файлов в кэше будут такого вида:

```
/data/angie/cache/c/29/b7f54b2df7773722d382f4809d65029c
```

Кэшируемый ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временные файлы и кэш могут располагаться на разных файловых системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименования в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если кэш будет находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами.

Какой из каталогов будет использоваться для временных файлов, определяется параметром `use_temp_path`.

|                  |                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>on</code>  | Если параметр не задан или установлен в значение « <code>on</code> », будет использоваться каталог, задаваемый директивой <code>uwsgi_temp_path</code> для данного <i>location</i> |
| <code>off</code> | временные файлы будут располагаться непосредственно в каталоге кэша                                                                                                                |

Кроме того, все активные ключи и информация о данных хранятся в зоне разделяемой памяти, имя и размер которой задаются параметром `keys_zone`. Зоны размером в 1 мегабайт достаточно для хранения около 8 тысяч ключей.

Если к данным кэша не обращаются в течение времени, заданного параметром `inactive`, то данные удаляются, независимо от их свежести. По умолчанию `inactive` равен 10 минутам.

Специальный процесс `cache manager` следит за максимальным размером кэша, а также за минимальным объемом свободного места на файловой системе с кэшем, и удаляет наименее востребован-

ные данные при превышении максимального размера кэша или недостаточном объеме свободного места. Удаление данных происходит итерациями.

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>max_size</code>          | максимальное пороговое значение размера кэша                                                      |
| <code>min_free</code>          | минимальное пороговое значение объема свободного места на файловой системе с кэшем                |
| <code>manager_files</code>     | максимальное количество удаляемых элементов кэша за одну итерацию По умолчанию <i>100</i>         |
| <code>manager_threshold</code> | ограничивает время работы одной итерации По умолчанию <i>200</i> миллисекунд                      |
| <code>manager_sleep</code>     | время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию <i>50</i> миллисекунд |

Через минуту после старта Angie PRO активируется специальный процесс **cache loader**, который загружает в зону кэша информацию о ранее кэшированных данных, хранящихся на файловой системе. Загрузка также происходит итерациями.

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>loader_files</code>     | максимальное количество элементов кэша к загрузке в одну итерацию По умолчанию <i>100</i>         |
| <code>loader_threshold</code> | ограничивает время работы одной итерации По умолчанию <i>200</i> миллисекунд                      |
| <code>loader_sleep</code>     | время, в течение которого выдерживается пауза между итерациями По умолчанию <i>50</i> миллисекунд |

### **uwsgi\_cache\_revalidate**

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_cache_revalidate on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_cache_revalidate off;</code>      |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>           |

Разрешает ревалидацию просроченных элементов кэша при помощи условных запросов с полями заголовка «If-Modified-Since» и «If-None-Match».

### **uwsgi\_cache\_use\_stale**

|                  |                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_cache_use_stale error   timeout   invalid_header   updating   http_500   http_503   http_403   http_404   http_429   off ...;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_cache_use_stale off;</code>                                                                                                          |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>                                                                                                              |

Определяет, в каких случаях можно использовать устаревший кэшированный ответ. Параметры директивы совпадают с параметрами директивы *uwsgi\_next\_upstream*.

|                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>error</code>    | Позволяет использовать устаревший кэшированный ответ при невозможности выбора uwsgi-сервера для обработки запроса.                                                                                                         |
| <code>updating</code> | Дополнительный параметр, разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется. Это позволяет минимизировать число обращений к uwsgi-серверам при обновлении кэшированных данных. |

Использование устаревшего кэшированного ответа может также быть разрешено непосредственно в заголовке ответа на определенное количество секунд после того, как ответ устарел:

- Расширение `stale-while-revalidate` поля заголовка «Cache-Control» разрешает использовать устаревший кэшированный ответ, если на данный момент он уже обновляется.
- Расширение `stale-if-error` поля заголовка «Cache-Control» разрешает использовать устаревший кэшированный ответ в случае ошибки.

#### ⓘ Примечание

Такой способ менее приоритетен, чем задание параметров директивы.

Чтобы минимизировать число обращений к uwsgi-серверам при заполнении нового элемента кэша, можно воспользоваться директивой `uwsgi_cache_lock`.

### `uwsgi_cache_valid`

*Синтаксис*      `uwsgi_cache_valid [код ...] время;`

По умолчанию

*Контекст*      http, server, location

Задает время кэширования для разных кодов ответа. Например, директивы

```
uwsgi_cache_valid 200 302 10m;
uwsgi_cache_valid 404 1m;
```

задают время кэширования 10 минут для ответов с кодами 200 и 302 и 1 минуту для ответов с кодом 404.

Если указано только время кэширования,

```
uwsgi_cache_valid 5m;
```

то кэшируются только ответы 200, 301 и 302.

Кроме того, можно кэшировать любые ответы с помощью параметра `any`:

```
uwsgi_cache_valid 200 302 10m;
uwsgi_cache_valid 301 1h;
uwsgi_cache_valid any 1m;
```

#### ⓘ Примечание

Параметры кэширования могут также быть заданы непосредственно в заголовке ответа. Такой способ приоритетнее, чем задание времени кэширования с помощью директивы.

- Поле заголовка «X-Accel-Expires» задает время кэширования ответа в секундах. Значение `0` запрещает кэшировать ответ. Если значение начинается с префикса `@`, оно задает абсолютное время в секундах с начала эпохи, до которого ответ может быть кэширован.
- Если в заголовке нет поля «X-Accel-Expires», параметры кэширования определяются по полям заголовка «Expires» или «Cache-Control».
- Ответ, в заголовке которого есть поле «Set-Cookie», не будет кэшироваться.

- Ответ, в заголовке которого есть поле «Vary» со специальным значением «\*», не будет кэшироваться. Ответ, в заголовке которого есть поле «Vary» с другим значением, будет кэширован с учетом соответствующих полей заголовка запроса.

Обработка одного или более из этих полей заголовка может быть отключена при помощи директивы `uwsgi_ignore_headers`.

### **uwsgi\_connect\_timeout**

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_connect_timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_connect_timeout 60s;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                    |

Задает таймаут для установления соединения с uwsgi-сервером. Необходимо иметь в виду, что этот таймаут обычно не может превышать 75 секунд.

### **uwsgi\_connection\_drop**

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_connection_drop время   on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_connection_drop off;</code>              |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                               |

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса `reresolve` или команды `API DELETE`.

Соединение завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает *таймаут* до завершения соединения; при выборе значения `on` соединения завершаются немедленно.

### **uwsgi\_force\_ranges**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_force_ranges off;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_force_ranges off;</code> |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location               |

Включает поддержку диапазонов запрашиваемых байт (byte-range) для кэшированных и некэшированных ответов uwsgi-сервера вне зависимости от наличия поля «Accept-Ranges» в заголовках этих ответов.

## uwsgi\_hide\_header

*Синтаксис* uwsgi\_hide\_header поле;

По умолчанию —

*Контекст* http, server, location

По умолчанию Angie PRO не передает клиенту поля заголовка «Date», «Server», «X-Pad» и «X-Accel-...» из ответа uwsgi-сервера. Директива *uwsgi\_hide\_header* задает дополнительные поля, которые не будут передаваться. Если же передачу полей нужно разрешить, можно воспользоваться директивой *uwsgi\_pass\_header*.

## uwsgi\_ignore\_client\_abort

*Синтаксис* uwsgi\_ignore\_client\_abort on | off;

По умолчанию uwsgi\_ignore\_client\_abort off;

*Контекст* http, server, location

Определяет, закрывать ли соединение с uwsgi-сервером в случае, если клиент закрыл соединение, не дождавшись ответа.

## uwsgi\_ignore\_headers

*Синтаксис* uwsgi\_ignore\_headers поле ...;

По умолчанию —

*Контекст* http, server, location

Запрещает обработку некоторых полей заголовка из ответа uwsgi-сервера. В директиве можно указать поля «X-Accel-Redirect», «X-Accel-Expires», «X-Accel-Limit-Rate», «X-Accel-Buffering», «X-Accel-Charset», «Expires», «Cache-Control», «Set-Cookie» и «Vary».

Если не запрещено, обработка этих полей заголовка заключается в следующем:

- «X-Accel-Expires», «Expires», «Cache-Control», «Set-Cookie» и «Vary» задают *параметры кэширования* ответа;
- «X-Accel-Redirect» производит *внутреннее перенаправление* на указанный URI;
- «X-Accel-Limit-Rate» задает *ограничение скорости* передачи ответа клиенту;
- «X-Accel-Buffering» включает или выключает *буферизацию* ответа;
- «X-Accel-Charset» задает желаемую *кодировку* ответа.

## uwsgi\_intercept\_errors

*Синтаксис* uwsgi\_intercept\_errors on | off;  
По умолчанию uwsgi\_intercept\_errors off;  
*Контекст* http, server, location

Определяет, передавать ли клиенту ответы uwsgi-сервера с кодом больше либо равным 300, или же перехватывать их и перенаправлять на обработку Angie PRO с помощью директивы *error\_page*.

## uwsgi\_limit\_rate

*Синтаксис* uwsgi\_limit\_rate *скорость*;  
По умолчанию uwsgi\_limit\_rate 0;  
*Контекст* http, server, location

Ограничивает скорость чтения ответа от uwsgi-сервера. *Скорость* задается в байтах в секунду; можно использовать переменные.

0 отключает ограничение скорости

### Примечание

Ограничение устанавливается на запрос, поэтому, если Angie PRO одновременно откроет два соединения к uwsgi-серверу, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения. Ограничение работает только в случае, если включена *буферизация* ответов uwsgi-сервера.

## uwsgi\_max\_temp\_file\_size

*Синтаксис* uwsgi\_max\_temp\_file\_size *размер*;  
По умолчанию uwsgi\_max\_temp\_file\_size 1024m;  
*Контекст* http, server, location

Если включена *буферизация* ответов uwsgi-сервера, и ответ не вмещается целиком в буфера, заданные директивами *uwsgi\_buffer\_size* и *uwsgi\_buffers*, часть ответа может быть записана во временный файл. Эта директива задает максимальный размер временного файла. Размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, задается директивой *uwsgi\_temp\_file\_write\_size*.

0 отключает возможность буферизации ответов во временные файлы

### Примечание

Данное ограничение не распространяется на ответы, которые будут *кэшированы* или сохранены на диске.

## uwsgi\_modifier1

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_modifier1 число;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_modifier1 0;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location              |

Задает значение поля modifier1 в заголовке пакета uwsgi.

## uwsgi\_modifier2

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_modifier2 число;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_modifier1 0;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location              |

Задает значение поля modifier2 в заголовке пакета uwsgi.

## uwsgi\_next\_upstream

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_next_upstream error   timeout   invalid_header   http_500   http_503   http_403   http_404   http_429   non_idempotent   off ...;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_next_upstream error timeout;</code>                                                                                                      |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                                                                                                                               |

Определяет, в каких случаях запрос будет передан следующему в группе *upstream* серверу:

|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>error</b>          | произошла ошибка соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;                                                                                                                                         |
| <b>timeout</b>        | произошел таймаут во время соединения с сервером, передачи ему запроса или чтения заголовка ответа сервера;                                                                                                                               |
| <b>invalid_header</b> | сервер вернул пустой или неверный ответ;                                                                                                                                                                                                  |
| <b>http_500</b>       | сервер вернул ответ с кодом 500;                                                                                                                                                                                                          |
| <b>http_503</b>       | сервер вернул ответ с кодом 503;                                                                                                                                                                                                          |
| <b>http_403</b>       | сервер вернул ответ с кодом 403;                                                                                                                                                                                                          |
| <b>http_404</b>       | сервер вернул ответ с кодом 404;                                                                                                                                                                                                          |
| <b>http_429</b>       | сервер вернул ответ с кодом 429;                                                                                                                                                                                                          |
| <b>non_idempotent</b> | обычно запросы с <b>неидемпотентным</b> методом ( <i>POST</i> , <i>LOCK</i> , <i>PATCH</i> ) не передаются на другой сервер, если запрос серверу группы уже был отправлен; включение параметра явно разрешает повторять подобные запросы; |
| <b>off</b>            | запрещает передачу запроса следующему серверу.                                                                                                                                                                                            |

### Примечание

Необходимо понимать, что передача запроса следующему серверу возможна только при условии, что клиенту еще ничего не передавалось. То есть, если ошибка или таймаут возникли в середине передачи ответа клиенту, то действие директивы на такой запрос не распространяется.

Директива также определяет, что считается *неудачной попыткой* работы с сервером.

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>error timeout</code>  | всегда считаются неудачными попытками, даже если они не указаны в директиве |
| <code>invalid_header</code> | рективе                                                                     |
| <code>http_500</code>       | считываются неудачными попытками, только если они указаны в директиве       |
| <code>http_503</code>       |                                                                             |
| <code>http_429</code>       |                                                                             |
| <code>http_403</code>       | никогда не считаются неудачными попытками                                   |
| <code>http_404</code>       |                                                                             |

Передача запроса следующему серверу может быть ограничена по *количество попыток* и по *времени*.

### **uwsgi\_next\_upstream\_timeout**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_next_upstream_timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_next_upstream_timeout 0;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                          |

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса *следующему* серверу.

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <code>0</code> | отключает это ограничение |
|----------------|---------------------------|

### **uwsgi\_next\_upstream\_tries**

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_next_upstream_tries число;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_next_upstream_tries 0;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                        |

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса *следующему* серверу.

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| <code>0</code> | отключает это ограничение |
|----------------|---------------------------|

### **uwsgi\_no\_cache**

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_no_cache строка ...;</code> |
| По умолчанию     | <code>—</code>                          |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                  |

Задает условия, при которых ответ не будет сохраняться в кэш. Если значение хотя бы одного из строковых параметров непустое и не равно «0», то ответ не будет сохранен:

```
uwsgi_no_cache $cookie_nocache $arg_nocache$args$arg_comment;
uwsgi_no_cache $http_pragma $http_authorization;
```

Можно использовать совместно с директивой *uwsgi\_cache\_bypass*.

### **uwsgi\_pass**

*Синтаксис*      `uwsgi_pass [протокол://] адрес;`

По умолчанию

*Контекст*      location, if в location

Задает протокол и адрес uwsgi-сервера. В качестве протокола можно указать `uwsgi` или `suwsgi` (secured uwsgi, uwsgi через SSL). Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и порта:

```
uwsgi_pass localhost:9000;
uwsgi_pass uwsgi://localhost:9000;
uwsgi_pass suwsgi://[2001:db8::1]:9090;
```

или в виде пути UNIX-сокета, который указывается после слова `unix` и заключается в двоеточия:

```
uwsgi_pass unix:/tmp/uwsgi.socket;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться поочереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать *группу серверов*. Если используется группа, указать порт невозможно; вместо этого укажите порт для каждого сервера внутри группы отдельно.

В значении параметра можно использовать переменные. В этом случае, если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных групп серверов и если не найдено, то определяется с помощью *resolver*'а.

### **uwsgi\_pass\_header**

*Синтаксис*      `uwsgi_pass_header поле ...;`

По умолчанию

*Контекст*      http, server, location

Разрешает передавать от uwsgi-сервера клиенту *запрещенные для передачи* поля заголовка.

### **uwsgi\_pass\_request\_body**

*Синтаксис*      `uwsgi_pass_request_body on | off;`

По умолчанию

*Контекст*      http, server, location

Позволяет запретить передачу исходного тела запроса на uwsgi-сервер. См. также директиву *uwsgi\_pass\_request\_headers*.

## uwsgi\_pass\_request\_headers

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | uwsgi_pass_request_headers on   off; |
| По умолчанию     | uwsgi_pass_request_headers on;       |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location               |

Позволяет запретить передачу полей заголовка исходного запроса на uwsgi-сервер. См. также директиву [uwsgi\\_pass\\_request\\_body](#).

## uwsgi\_read\_timeout

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | uwsgi_read_timeout время; |
| По умолчанию     | uwsgi_read_timeout 60s;   |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location    |

Задает таймаут при чтении ответа uwsgi-сервера. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени uwsgi-сервер ничего не передаст, соединение закрывается.

## uwsgi\_request\_buffering

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | uwsgi_request_buffering on   off; |
| По умолчанию     | uwsgi_request_buffering on;       |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location            |

Разрешает или запрещает использовать буферизацию тела запроса клиента.

|            |                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>on</i>  | тело запроса полностью <i>читается</i> от клиента перед отправкой запроса на uwsgi-сервер.                                                                                                         |
| <i>off</i> | тело запроса отправляется на uwsgi-сервер сразу же по мере его поступления. В этом случае запрос не может быть передан <i>следующему серверу</i> , если Angie PRO уже начал отправку тела запроса. |

Если для отправки тела исходного запроса используется HTTP/1.1 и передача данных частями (chunked transfer encoding), то тело запроса буферизуется независимо от значения директивы.

## uwsgi\_send\_timeout

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | uwsgi_send_timeout время; |
| По умолчанию     | uwsgi_send_timeout 60s;   |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location    |

Задает таймаут при передаче запроса uwsgi-серверу. Таймаут устанавливается не на всю передачу запроса, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени uwsgi-сервер не примет новых данных, соединение закрывается.

## uwsgi\_socket\_keepalive

*Синтаксис* uwsgi\_socket\_keepalive on | off;  
По умолчанию uwsgi\_socket\_keepalive off;  
ниую

*Контекст* http, server, location

Конфигурирует поведение «TCP keepalive» для исходящих соединений к uwsgi-серверу.

"" По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы.  
on для сокета включается параметр *SO\_KEEPALIVE*

## uwsgi\_ssl\_certificate

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_certificate *файл*;

По умолчанию —

*Контекст* http, server, location

Задает файл с сертификатом в формате PEM для аутентификации на suwsgi-сервере. В имени файла можно использовать переменные.

## uwsgi\_ssl\_certificate\_key

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_certificate\_key *файл*;

По умолчанию —

*Контекст* http, server, location

Задает файл с секретным ключом в формате PEM для аутентификации на suwsgi-сервере.

Вместо файла можно указать значение «engine:*имя*:*id*», которое загружает ключ с указанным *id* из OpenSSL engine с заданным именем.

В имени файла можно использовать переменные.

## uwsgi\_ssl\_ciphers

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_ciphers *шифры*;

По умолчанию uwsgi\_ssl\_ciphers DEFAULT;

*Контекст* http, server, location

Описывает разрешенные шифры для запросов к suwsgi-серверу. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Полный список можно посмотреть с помощью команды «*openssl ciphers*».

## uwsgi\_ssl\_conf\_command

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_conf\_command *имя значение*;

По умолчанию —

*Контекст* http, server, location

Задает произвольные конфигурационные [команды](#) OpenSSL при установлении соединения с uwsgi HTTPS-сервером.

### ⚠ Важно

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше.

На одном уровне может быть указано несколько директив *uwsgi\_ssl\_conf\_command*. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *uwsgi\_ssl\_conf\_command*.

### ⚠ Осторожно

Следует учитывать, что изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

## uwsgi\_ssl\_crl

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_crl *файл*;

По умолчанию —

*Контекст* http, server, location

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми при  *проверке*  сертификата suwsgi-сервера.

## uwsgi\_ssl\_name

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_name *имя*;

По умолчанию uwsgi\_ssl\_name `имя хоста из uwsgi\_pass`;

*Контекст* http, server, location

Позволяет переопределить имя сервера, используемое при  *проверке*  сертификата uwsgi HTTPS-сервера, а также для  *передачи его через SNI*  при установлении соединения с suwsgi-сервером.

По умолчанию используется имя хоста из URL'a, заданного директивой *uwsgi\_pass*.

## uwsgi\_ssl\_password\_file

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_password\_file файл;

По умолчанию —

*Контекст* http, server, location

Задает файл с паролями от *секретных ключей*, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

## uwsgi\_ssl\_protocols

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];

По умолчанию uwsgi\_ssl\_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;

*Контекст* http, server, location

Изменено в версии 1.2.0: Параметр TLSv1.3 добавлен к используемым по умолчанию.

Разрешает указанные протоколы для запросов к uwsgi-серверу.

## uwsgi\_ssl\_server\_name

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_server\_name on | off;

По умолчанию uwsgi\_ssl\_server\_name off;

*Контекст* http, server, location

Разрешает или запрещает передачу имени сервера, заданного директивой *uwsgi\_ssl\_name*, через расширение Server Name Indication протокола TLS (SNI, RFC 6066) при установлении соединения с защищенным uwsgi-сервером.

## uwsgi\_ssl\_session\_reuse

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_session\_reuse on | off;

По умолчанию uwsgi\_ssl\_session\_reuse on;

*Контекст* http, server, location

Определяет, использовать ли повторно SSL-сессии при работе с uwsgi-сервером. Если в логах появляются ошибки «*SSL3\_GET\_FINISHED:digest check failed*», то можно попробовать выключить повторное использование сессий.

## uwsgi\_ssl\_trusted\_certificate

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_trusted\_certificate *файл*;

По умолчанию —

*Контекст* http, server, location

Задает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, используемыми при *проверке* сертификата uwsgi HTTPS-сервера.

## uwsgi\_ssl\_verify

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_verify on | off;

По умолчанию uwsgi\_ssl\_verify off;

*Контекст* http, server, location

Разрешает или запрещает проверку сертификата suwsgi-сервера.

## uwsgi\_ssl\_verify\_depth

*Синтаксис* uwsgi\_ssl\_verify\_depth *число*;

По умолчанию uwsgi\_ssl\_verify\_depth 1;

*Контекст* http, server, location

Устанавливает глубину проверки в цепочке сертификатов suwsgi-сервера.

## uwsgi\_store

*Синтаксис* uwsgi\_store on | off | *строка*;

По умолчанию uwsgi\_store off;

*Контекст* http, server, location

Разрешает сохранение на диск файлов.

**on** сохраняет файлы в соответствии с путями, указанными в директивах *alias* или *root*

**off** запрещает сохранение файлов

Имя файла можно задать явно с помощью строки с переменными:

```
uwsgi_store /data/www$original_uri;
```

Время изменения файлов выставляется согласно полученному полю «Last-Modified» в заголовке ответа. Ответ сначала записывается во временный файл, а потом этот файл переименовывается. Временный файл и постоянное место хранения ответа могут располагаться на разных файловых

системах. Однако нужно учитывать, что в этом случае вместо дешевой операции переименовывания в пределах одной файловой системы файл копируется с одной файловой системы на другую. Поэтому лучше, если сохраняемые файлы будут находиться на той же файловой системе, что и каталог с временными файлами, задаваемый директивой *uwsgi\_temp\_path* для данного *location*.

Директиву можно использовать для создания локальных копий статических неизменяемых файлов:

```
location /images/ {
 root /data/www;
 error_page 404 = /fetch$uri;
}

location /fetch/ {
 internal;

 uwsgi_pass backend:9000;
 ...

 uwsgi_store on;
 uwsgi_store_access user:rw group:rw all:r;
 uwsgi_temp_path /data/temp;

 alias /data/www/;
}
```

### **uwsgi\_store\_access**

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_store_access пользователи:права ...;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_store_access user:rw;</code>                |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                                  |

Задает права доступа для создаваемых файлов и каталогов, например,

```
uwsgi_store_access user:rw group:rw all:r;
```

Если заданы какие-либо права для *group* или *all*, то права для *user* указывать необязательно:

```
uwsgi_store_access group:rw all:r;
```

### **uwsgi\_temp\_file\_write\_size**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>uwsgi_temp_file_write_size размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>uwsgi_temp_file_write_size 8k 16k;</code> |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                          |

Ограничивает размер данных, сбрасываемых во временный файл за один раз, при включенной буферизации ответов uwsgi-сервера во временные файлы. По умолчанию размер ограничен двумя буферами, заданными директивами *uwsgi\_buffer\_size* и *uwsgi\_buffers*. Максимальный размер временного файла задается директивой *uwsgi\_max\_temp\_file\_size*.

## uwsgi\_temp\_path

*Синтаксис*      `uwsgi_temp_path путь [уровень1 [уровень2 [уровень3]]]`;`  
По умолчанию    `uwsgi_temp_path uwsgi_temp;`  
*Контекст*        `http, server, location`

Задает имя каталога для хранения временных файлов с данными, полученными от uwsgi-серверов. В каталоге может использоваться иерархия подкаталогов до трех уровней. Например, при такой конфигурации

```
uwsgi_temp_path /spool/angie/uwsgi_temp 1 2;
```

временный файл будет следующего вида:

```
/spool/angie/uwsgi_temp/7/45/00000123457
```

См. также параметр `use_temp_path` директивы `uwsgi_cache_path`.

## HTTP/2

Обеспечивает поддержку HTTP/2.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_v2_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

### Пример конфигурации

```
server {
 listen 443 ssl;

 http2 on;

 ssl_certificate server.crt;
 ssl_certificate_key server.key;
}
```

#### ⚠ Важно

Чтобы принимать HTTP/2-соединения по TLS, необходимо наличие поддержки расширения «Application-Layer Protocol Negotiation» (ALPN) протокола TLS, появившейся в OpenSSL версии 1.0.2.

Если директива `ssl_prefer_server_ciphers` установлена в значение «он», *шифры* должны быть настроены таким образом, чтобы соответствовать черному списку RFC 9113, Appendix A а также поддерживаться клиентами.

## Директивы

### http2

Добавлено в версии 1.2.0.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <i>Синтаксис</i> | http2 on   off; |
| По умолчанию     | http2 off;      |
| <i>Контекст</i>  | http, server    |

Разрешает протокол HTTP/2.

### http2\_body\_preread\_size

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | http2_body_preread_size <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | —                                       |
| <i>Контекст</i>  | http, server                            |

Задает размер буфера для каждого запроса, в который может сохраняться тело запроса до того, как оно начнет обрабатываться.

### http2\_chunk\_size

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | http2_chunk_size <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | http2_chunk_size 8k;             |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location           |

Задает максимальный размер частей, на которое будет разделяться тело ответа. Слишком маленькое значение может привести к росту накладных расходов. Слишком большое значение может негативно сказаться на приоритизации из-за [блокировки очереди](#).

### http2\_max\_concurrent\_pushes

Устарело, начиная с версии 1.2.0.

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | http2_max_concurrent_pushes <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | http2_max_concurrent_pushes 10;            |
| <i>Контекст</i>  | http, server                               |

Ограничивает максимальное число параллельных [push](#)-запросов в соединении.

## http2\_max\_concurrent\_streams

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | http2_max_concurrent_streams <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | http2_max_concurrent_streams 128;           |
| <i>Контекст</i>  | http, server                                |

Задает максимальное число параллельных HTTP/2-потоков в соединении.

## http2\_push

Устарело, начиная с версии 1.2.0.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | http2_push <i>uri</i>   off; |
| По умолчанию     | http2_push off;              |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location       |

Заблаговременно отправляет (*push*) запрос к заданному *uri* вместе с ответом на оригинальный запрос. Будут обработаны только относительные URI с абсолютными путями, например:

```
http2_push /static/css/main.css;
```

В значении *uri* допустимо использование переменных.

На одном уровне конфигурации можно указать несколько *http2\_push* директив. Параметр *off* отменяет действие унаследованных с предыдущего уровня конфигурации директив *http2\_push*.

## http2\_push\_preload

Устарело, начиная с версии 1.2.0.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | http2_push_preload on   off; |
| По умолчанию     | http2_push_preload off;      |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location       |

Разрешает автоматическое преобразование *preload links*, указанных в полях «Link» заголовка ответа, в *push*-запросы.

## http2\_recv\_buffer\_size

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | http2_recv_buffer_size <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | http2_recv_buffer_size 256k;           |
| <i>Контекст</i>  | http                                   |

Задает размер входного буфера для *рабочего процесса*.

## Встроенные переменные

Модуль `http_v2` поддерживает следующие встроенные переменные:

`$http2`

согласованный идентификатор протокола:

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <code>h2</code>  | для HTTP/2 через TLS                 |
| <code>h2c</code> | для HTTP/2 через незашифрованный TCP |
| <code>" "</code> | пустая строка для остальных случаев  |

## HTTP/3

Обеспечивает поддержку протокола HTTP/3 для соединений с клиентами, а также для соединений с проксируемыми серверами, настраиваемых при помощи следующих директив из модуля `Proxy`:

- `proxy_http3_hq`
- `proxy_http3_max_concurrent_streams`
- `proxy_http3_stream_buffer_size`
- `proxy_http_version`
- `proxy_pass`
- `proxy_quic_active_connection_id_limit`
- `proxy_quic_gso`
- `proxy_quic_host_key`

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-http_v3_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

## Пример конфигурации

```
http {
 log_format quic '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
 '"$request" $status $body_bytes_sent '
 '"$http_referer" "$http_user_agent" "$http3"';
 access_log logs/access.log quic;

 server {
 # для лучшей совместимости рекомендуется
 # использовать одинаковый порт для http/3 и https
 listen 8443 quic reuseport;
 listen 8443 ssl;

 ssl_certificate certs/example.com.crt;
 ssl_certificate_key certs/example.com.key;

 location / {
 # используется для обозначения о поддержке http/3
 add_header Alt-Svc 'h3=":8443"; ma=86400';
 }
 }
}
```

```
 }
}
}
```

### ⚠ Важно

Чтобы принимать HTTP/3-соединения по TLS, необходимо наличие поддержки протокола TLSv1.3, появившейся в OpenSSL версии 1.1.1.

## Директивы

### http3

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <i>Синтаксис</i> | http3 on   off; |
| По умолчанию     | http3 on;       |
| <i>Контекст</i>  | http, server    |

Разрешает согласование протокола HTTP/3.

### http3\_hq

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <i>Синтаксис</i> | http3_hq on   off; |
| По умолчанию     | http3_hq off;      |
| <i>Контекст</i>  | http, server       |

Разрешает согласование протокола HTTP/0.9, используемого в функциональных тестах QUIC.

### http3\_max\_concurrent\_streams

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | http3_max_concurrent_streams <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | http3_max_concurrent_streams 128;           |
| <i>Контекст</i>  | http, server                                |

Задает максимальное число параллельных HTTP/3-потоков в соединении.

### http3\_stream\_buffer\_size

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | http3_stream_buffer_size <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | http3_stream_buffer_size 64k;            |
| <i>Контекст</i>  | http, server                             |

Задает *размер* буфера, используемого для чтения и записи QUIC-потоков.

### quic\_active\_connection\_id\_limit

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | quic_active_connection_id_limit <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | quic_active_connection_id_limit 2;             |
| <i>Контекст</i>  | http, server                                   |

Устанавливает значение транспортного параметра QUIC *active\_connection\_id\_limit*. Это максимальное значение ID соединений, возможное для хранения на сервере.

### quic\_bpf

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <i>Синтаксис</i> | quic_bpf on   off; |
| По умолчанию     | quic_bpf off;      |
| <i>Контекст</i>  | main               |

Разрешает маршрутизацию пакетов QUIC при помощи eBPF. Если маршрутизация включена, то обеспечивается поддержка миграции QUIC-соединений.

**⚠ Важно**

Директива поддерживается только на Linux 5.7+.

### quic\_gso

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <i>Синтаксис</i> | quic_gso on   off; |
| По умолчанию     | quic_gso off;      |
| <i>Контекст</i>  | http, server       |

Разрешает отправку оптимизированного пакетного режима при помощи segmentation offloading.

**⚠ Важно**

Оптимизированная отправка поддерживается только на Linux с поддержкой *UDP\_SEGMENT*.

## quic\_host\_key

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | quic_host_key <i>файл</i> ; |
| По умолчанию     | —                           |
| <i>Контекст</i>  | http, server                |

Задает *файл* с секретным ключом, применяемым при шифровании stateless reset и address validation токенов. По умолчанию создается случайный ключ при каждой перезагрузке. Токены, созданные при помощи старых ключей, не принимаются.

## quic\_retry

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <i>Синтаксис</i> | quic_retry on   off; |
| По умолчанию     | quic_retry off;      |
| <i>Контекст</i>  | http, server         |

Разрешает функциональность QUIC Address Validation, в том числе отправку нового токена в *Retry*-пакете или *NEW\_TOKEN* frame и валидацию токена, полученного в *Initial*-пакете.

## Встроенные переменные

Модуль *http\_v3* поддерживает следующие встроенные переменные:

\$http3

согласованный идентификатор протокола:

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| h3 | для HTTP/3-соединений               |
| hq | для hq-соединений                   |
| "" | пустая строка для остальных случаев |

\$quic\_connection

порядковый номер QUIC-соединения

## XSLT

Фильтр, преобразующий XML-ответ с помощью одного или нескольких XSLT-шаблонов.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки *--with-http\_xslt\_module*.

В наших репозиториях модуль собран динамически и доступен отдельным пакетом *angie-project-module-xslt*.

**■ Важно**

Для этого модуля нужны библиотеки libxml2 и libxslt.

**Пример конфигурации**

```
location / {
 xml_entities /site/dtd/entities.dtd;
 xslt_stylesheet /site/xslt/one.xslt param=value;
 xslt_stylesheet /site/xslt/two.xslt;
}
```

**Директивы****xml\_entities**

*Синтаксис*    `xml_entities` *нужь;*  
По умолчанию —  
*Контекст*    http, server, location

Задает файл DTD, в котором описаны символьные сущности. Этот файл компилируется на стадии конфигурации. По техническим причинам модуль не имеет возможности использовать внешнее подмножество, заданное в обрабатываемом XML, поэтому оно игнорируется, а вместо него используется специально заданный файл. В этом файле не нужно описывать структуру XML, достаточно только объявления необходимых символьных сущностей, например:

```
<!ENTITYnbsp;" ">
```

**xslt\_last\_modified**

*Синтаксис*    `xslt_last_modified` on | off;  
По умолчанию — `xslt_last_modified off`;  
*Контекст*    http, server, location

Позволяет сохранить поле заголовка «Last-Modified» исходного ответа во время XSLT-преобразований для лучшего кэширования ответов.

По умолчанию поле заголовка удаляется, так как содержимое ответа изменяется во время преобразования и может содержать динамически созданные элементы или части, которые изменились независимо от исходного ответа.

## xslt\_param

*Синтаксис*    `xslt_param параметр значение;`

По умолчанию

*Контекст*    http, server, location

Задает параметры для XSLT-шаблонов. Значение рассматривается как выражение XPath. В значении можно использовать переменные. Если нужно передать в шаблон строковое значение, можно воспользоваться директивой [xslt\\_string\\_param](#).

Директивы `xslt_param` может быть несколько. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `xslt_param` и `xslt_string_param`.

## xslt\_string\_param

*Синтаксис*    `xslt_string_param параметр значение;`

По умолчанию

*Контекст*    http, server, location

Задает строковые параметры для XSLT-шаблонов. Выражения XPath в значении параметра не интерпретируются. В значении можно использовать переменные.

Директивы `xslt_string_param` может быть несколько. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `xslt_param` и `xslt_string_param`.

## xslt\_stylesheet

*Синтаксис*    `xslt_stylesheet шаблон [параметр=значение ...];`

По умолчанию

*Контекст*    location

Задает XSLT-шаблон и необязательные параметры для этого шаблона. Шаблон компилируется на стадии конфигурации.

Параметры можно задавать как по отдельности, так и группировать в одной строке, разделяя символом «`:`». Если же в самих параметрах встречается символ «`:`», то его нужно экранировать в виде «`%3A`». Кроме того, libxslt требует, чтобы параметры, содержащие не только алфавитно-цифровые символы, были заключены в одинарные или двойные кавычки, например:

```
param1='http%3A//www.example.com':param2=value2
```

В описании параметров можно использовать переменные, например, целая строка параметров может быть взята из одной переменной:

```
location / {
 xslt_stylesheet /site/xslt/one.xslt
 $arg_xslt_params
 param1='$value1':param2=value2
```

```
 param3=value3;
}
```

Можно указать несколько шаблонов — в этом случае они будут применяться последовательно в порядке их описания.

### **xslt\_types**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>xslt_types mime-mun ...;</code> |
| По умолчанию     | <code>xslt_types text/xml;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>   |

Разрешает преобразования в ответах с указанными MIME-типами в дополнение к «*text/xml*». Специальное значение \* соответствует любому MIME-типу. Если в результате преобразования выдается HTML-ответ, то его MIME-тип меняется на «*text/html*».

Базовый HTTP-модуль реализует основную функциональность HTTP-сервера: это определение серверных блоков, настройка локаций для маршрутизации запросов, передача статических файлов и контроль доступа, настройка редиректов, поддержка соединений *keep-alive* и управление заголовками запросов и ответов.

Остальные модули этого раздела расширяют эту функциональность, позволяя гибко настраивать и оптимизировать работу HTTP-сервера под различные сценарии и требования.

### **Директивы**

#### **absolute\_redirect**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>absolute_redirect on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>absolute_redirect on;</code>       |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>      |

Если запрещено, то перенаправления, выдаваемые Angie PRO, будут относительными.

См. также директивы *server\_name\_in\_redirect* и *port\_in\_redirect*.

#### **aio**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>aio on   off   threads[=pool];</code> |
| По умолчанию     | <code>aio off;</code>                       |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>         |

Разрешает или запрещает использование файлового асинхронного ввода-вывода (AIO) во FreeBSD и Linux:

```
location /video/ {
 aio on;
 output_buffers 1 64k;
}
```

Bo FreeBSD AIO можно использовать, начиная с FreeBSD 4.3. До FreeBSD 11.0 AIO можно либо собрать в ядре статически:

```
options VFS_AIO
```

либо загрузить динамически через загружаемый модуль ядра:

```
kldload aio
```

В Linux AIO можно использовать только начиная с версии ядра 2.6.22. Кроме того, необходимо также дополнительно включить *directio*, иначе чтение будет блокирующимся:

```
location /video/ {
 aio on;
 directio 512;
 output_buffers 1 128k;
}
```

В Linux *directio* можно использовать только для чтения блоков, выравненных на границу 512 байт (или 4К для XFS). Невыравненный конец файла будет читаться блокированно. То же относится к запросам с указанием диапазона запрашиваемых байт (byte-range requests) и к запросам FLV не с начала файла: чтение невыравненных начала и конца ответа будет блокирующимся.

При одновременном включении AIO и *sendfile* в Linux для файлов, размер которых больше либо равен указанному в директиве *directio*, будет использоваться AIO, а для файлов меньшего размера или при выключенном *directio* — *sendfile*:

```
location /video/ {
 sendfile on;
 aio on;
 directio 8m;
}
```

Кроме того, читать и *отправлять* файлы можно в многопоточном режиме, не блокируя при этом рабочий процесс:

```
location /video/ {
 sendfile on;
 aio threads;
}
```

Операции чтения или отправки файлов будут обрабатываться потоками из указанного *пула*. Если пул потоков не задан явно, используется пул с именем *default*. Имя пула может быть задано при помощи переменных:

```
aio threads=pool$disk;
```

По умолчанию поддержка многопоточности выключена, ее сборку следует разрешить с помощью конфигурационного параметра *-with-threads*. В настоящий момент многопоточность совместима только с методами *epoll*, *kqueue* и *eventport*. Отправка файлов в многопоточном режиме поддерживается только на Linux.

См. также директиву *sendfile*.

## aio\_write

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | aio_write on   off;    |
| По умолчанию     | aio_write off;         |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location |

При включенном *aio* разрешает его использование для записи файлов. В настоящий момент это работает только при использовании *aio threads* и ограничено записью временных файлов с данными, полученными от проксируемых серверов.

## alias

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <i>Синтаксис</i> | alias <i>путь</i> ; |
| По умолчанию     | —                   |
| <i>Контекст</i>  | location            |

Задает замену для указанного *location*'а. Например, при такой конфигурации:

```
location /i/ {
 alias /data/w3/images/;
}
```

на запрос */i/top.gif* будет отдан файл */data/w3/images/top.gif*.

В значении параметра *путь* можно использовать переменные, кроме *\$document\_root* и *\$realpath\_root*.

Если *alias* используется внутри *location*'а, заданного регулярным выражением, то регулярное выражение должно содержать выделения, а сам *alias* — ссылки на эти выделения, например:

```
location ~ ^/users/(.+\.(?:gif|jpe?g|png))$ {
 alias /data/w3/images/$1;
}
```

Если *location* и последняя часть значения директивы совпадают:

```
location /images/ {
 alias /data/w3/images/;
}
```

то лучше воспользоваться директивой *root*:

```
location /images/ {
 root /data/w3;
}
```

## auth\_delay

*Синтаксис* auth\_delay время;  
По умолчанию auth\_delay 0s;  
*Контекст* http, server, location

Задерживает обработку неавторизованных запросов с кодом ответа 401 для предотвращения атак по времени в случае ограничения доступа по [паролю](#) или по [результату подзапроса](#).

## auto\_redirect

*Синтаксис* auto\_redirect [on | off | default];  
По умолчанию auto\_redirect default;  
*Контекст* http, server, location

Контролирует поведение [перенаправления](#), когда префикс location заканчивается косой чертой:

```
location /prefix/ {
 auto_redirect on;
}
```

Здесь запрос к /prefix будет перенаправлен на /prefix/.

Установка значений `on` и `off` отключает и включает перенаправление в явном виде. Если указано `default`, перенаправление включается, только если `location` обрабатывает запросы через `api`, `proxy_pass`, `fastcgi_pass`, `uwsgi_pass`, `scgi_pass`, `memcached_pass`, или `grpc_pass`.

## chunked\_transfer\_encoding

*Синтаксис* chunked\_transfer\_encoding on | off;  
По умолчанию chunked\_transfer\_encoding on;  
*Контекст* http, server, location

Позволяет запретить формат передачи данных частями (chunked transfer encoding) в HTTP/1.1. Это может понадобиться при использовании программ, не поддерживающих chunked encoding, несмотря на требования стандарта.

## client\_body\_buffer\_size

*Синтаксис* client\_body\_buffer\_size размер;  
По умолчанию client\_body\_buffer\_size 8k|16k;  
*Контекст* http, server, location

Задает размер буфера для чтения тела запроса клиента. Если тело запроса больше заданного буфера, то все тело запроса или только его часть записывается [во временный файл](#). По умолчанию

размер одного буфера равен двум размерам страницы. На *x86*, других 32-битных платформах и *x86-64* это 8К. На других 64-битных платформах это обычно 16К.

### **client\_body\_in\_file\_only**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | client_body_in_file_only on   clean   off; |
| По умолчанию     | client_body_in_file_only off;              |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                     |

Определяет, сохранять ли все тело запроса клиента в файл. Директиву можно использовать для отладки и при использовании переменной *\$request\_body\_file* или метода *\$r->request\_body\_file* модуля *Perl*.

|       |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| on    | временные файлы по окончании обработки запроса не удаляются                  |
| clean | разрешает удалять временные файлы, оставшиеся по окончании обработки запроса |

### **client\_body\_in\_single\_buffer**

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | client_body_in_single_buffer on   off; |
| По умолчанию     | client_body_in_single_buffer off;      |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                 |

Определяет, сохранять ли все тело запроса клиента в одном буфере. Директива рекомендуется при использовании переменной *\$request\_body* для уменьшения требуемого числа операций копирования.

### **client\_body\_temp\_path**

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | client_body_temp_path путь [уровень1 [уровень2 [уровень3]]]; |
| По умолчанию     | client_body_temp_path client_body_temp;                      |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                                       |

Задает каталог для хранения временных файлов с телами запросов клиентов. В каталоге может использоваться иерархия подкаталогов до трех уровней. Например, при такой конфигурации

```
client_body_temp_path /spool/angie/client_temp 1 2;
```

путь к временному файлу будет следующего вида:

```
/spool/angie/client_temp/7/45/00000123457
```

## client\_body\_timeout

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | client_body_timeout время; |
| По умолчанию     | client_body_timeout 60s;   |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location     |

Задает таймаут при чтении тела запроса клиента. Таймаут устанавливается не на всю передачу тела запроса, а только между двумя последовательными операциями чтения. Если по истечении этого времени клиент ничего не передаст, обработка запроса прекращается с ошибкой 408 (Request Time-out).

## client\_header\_buffer\_size

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | client_header_buffer_size размер; |
| По умолчанию     | client_header_buffer_size 1k;     |
| <i>Контекст</i>  | http, server                      |

Задает размер буфера для чтения заголовка запроса клиента. Для большинства запросов достаточно буфера размером в 1К байт. Однако если в запросе есть длинные cookies, или же запрос пришел от WAP-клиента, то он может не поместиться в 1К. Поэтому, если строка запроса или поле заголовка запроса не помещаются полностью в этот буфер, то выделяются буфера большего размера, задаваемые директивой [large\\_client\\_header\\_buffers](#).

Если директива указана на уровне *server*, то может использоваться значение из сервера по умолчанию. Подробнее см. в разделе [Выбор виртуального сервера](#).

## client\_header\_timeout

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | client_header_timeout время; |
| По умолчанию     | client_header_timeout 60s;   |
| <i>Контекст</i>  | http, server                 |

Задает таймаут при чтении заголовка запроса клиента. Если по истечении этого времени клиент не передаст полностью заголовок, обработка запроса прекращается с ошибкой 408 (Request Time-out).

## client\_max\_body\_size

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | client_max_body_size размер; |
| По умолчанию     | client_max_body_size 1m;     |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location       |

Задает максимально допустимый размер тела запроса клиента. Если размер больше заданного, то клиенту возвращается ошибка 413 (Request Entity Too Large). Следует иметь в виду, что браузеры не умеют корректно показывать эту ошибку.

---

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 0 | отключает проверку размера тела запроса клиента |
|---|-------------------------------------------------|

---

### **connection\_pool\_size**

---

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>connection_pool_size</code> <i>размер</i> ;               |
| По умолчанию     | <code>connection_pool_size</code> 256   512;                    |
| <i>Контекст</i>  | <code>http</code> , <code>server</code> , <code>location</code> |

---

Позволяет производить точную настройку выделения памяти под конкретные соединения. Эта директива не оказывает существенного влияния на производительность, и ее не следует использовать. По умолчанию:

---

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 256 байт | на 32-битных платформах |
| 512 байт | на 64-битных платформах |

---

### **default\_type**

---

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>default_type</code> <i>mime-тип</i> ;                     |
| По умолчанию     | <code>default_type</code> <code>text/plain</code> ;             |
| <i>Контекст</i>  | <code>http</code> , <code>server</code> , <code>location</code> |

---

Задает MIME-тип ответов по умолчанию. Соответствие расширений имен файлов MIME-типу ответов задается с помощью директивы *types*.

### **directio**

---

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>directio</code> <i>размер</i>   off;                      |
| По умолчанию     | <code>directio</code> off;                                      |
| <i>Контекст</i>  | <code>http</code> , <code>server</code> , <code>location</code> |

---

Разрешает использовать флаги *O\_DIRECT* (FreeBSD, Linux), *F\_NOCACHE* (macOS) или функцию *directio()* (Solaris) при чтении файлов, размер которых больше либо равен указанному. Директива автоматически запрещает использование *sendfile* для данного запроса. Рекомендуется использовать для больших файлов:

```
directio 4m;
```

или при использовании *aio* в Linux.

## directio\_alignment

*Синтаксис*      `directio_alignment` размер;  
По умолчанию    `directio_alignment` 512;  
*Контекст*        http, server, location

Устанавливает выравнивание для `directio`. В большинстве случаев достаточно 512-байтового выравнивания, однако при использовании XFS под Linux его нужно увеличить до 4K.

## disable\_symlinks

*Синтаксис*      `disable_symlinks` off;  
                        `disable_symlinks` on | if\_not\_owner [from=часть];  
По умолчанию    `disable_symlinks` off;  
*Контекст*        http, server, location

Определяет, как следует поступать с символическими ссылками при открытии файлов:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>off</code>          | Символические ссылки в пути допускаются и не проверяются. Это стандартное поведение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>on</code>           | Если любой компонент пути является символической ссылкой, доступ к файлу запрещается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>if_not_owner</code> | Доступ к файлу запрещается, если любой компонент пути является символической ссылкой, а ссылка и объект, на который она ссылается, имеют разных владельцев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>from=часть</code>   | При проверке символьских ссылок (параметры <code>on</code> и <code>if_not_owner</code> ) обычно проверяются все компоненты пути. Можно не проверять символические ссылки в начальной части пути, указав дополнительно параметр <code>from=часть</code> . В этом случае символические ссылки проверяются лишь начиная с компонента пути, который следует за заданной начальной частью. Если значение не является начальной частью проверяемого пути, путь проверяется целиком, как если бы этот параметр не был указан вовсе. Если значение целиком совпадает с именем файла, символические ссылки не проверяются. В значении параметра можно использовать переменные. |

Пример:

```
disable_symlinks on from=$document_root;
```

Эта директива доступна только на системах, в которых есть интерфейсы `openat()` и `fstatat()`. К таким системам относятся современные версии FreeBSD, Linux и Solaris.

### ⚠ Предупреждение

Параметры `on` и `if_not_owner` требуют дополнительных затрат на обработку.

На системах, не поддерживающих операцию открытия каталогов только для поиска, для использования этих параметров требуется, чтобы рабочие процессы имели право читать все проверяемые каталоги.

**ⓘ Примечание**

Модули *AutoIndex*, *Random Index* и *DAV* в настоящий момент игнорируют эту директиву.

**error\_page**

*Синтаксис*      `error_page код ... [=ответ] uri;`

По умолчанию

*Контекст*      `http, server, location, if в location`

Задает URI, который будет показываться для указанных ошибок. В значении *uri* можно использовать переменные.

Пример:

```
error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;
```

При этом делается внутреннее перенаправление на указанный *uri*, а метод запроса клиента меняется на «GET» (для всех методов, отличных от «GET» и «HEAD»).

Кроме того, можно поменять код ответа на другой, используя синтаксис вида *=ответ*, например:

```
error_page 404 =200 /empty.gif;
```

Если ошибочный ответ обрабатывается проксирующим сервером или FastCGI/uwsgi/SCGI/gRPC-сервером, и этот сервер может вернуть разные коды ответов, например, 200, 302, 401 или 404, то можно выдавать возвращаемый им код:

```
error_page 404 = /404.php;
```

Если при внутреннем перенаправлении не нужно менять URI и метод, то можно передать обработку ошибки в именованный *location*:

```
location / {
 error_page 404 = @fallback;
}

location @fallback {
 proxy_pass http://backend;
}
```

**ⓘ Примечание**

Если при обработке *uri* происходит ошибка, клиенту возвращается ответ с кодом последней случившейся ошибки.

Также существует возможность использовать перенаправления URL для обработки ошибок:

```
error_page 403 http://example.com/forbidden.html;
error_page 404 =301 http://example.com/notfound.html;
```

В этом случае по умолчанию клиенту возвращается код ответа 302. Его можно изменить только на один из кодов ответа, относящихся к перенаправлениям (301, 302, 303, 307 и 308).

## etag

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | etag on   off;         |
| По умолчанию     | etag on;               |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location |

Разрешает или запрещает автоматическую генерацию поля «ETag» заголовка ответа для статических ресурсов.

## http

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <i>Синтаксис</i> | http { ... } |
| По умолчанию     | —            |
| <i>Контекст</i>  | main         |

Представляет контекст конфигурационного файла, в котором указываются директивы HTTP-сервера.

## if\_modified\_since

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | if_modified_since off   exact   before; |
| По умолчанию     | if_modified_since exact;                |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                  |

Определяет, как сравнивать время модификации ответа с временем в поле «If-Modified-Since» заголовка запроса:

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>off</b>    | ответ всегда считается изменившимся                                                                       |
| <b>exact</b>  | точное совпадение                                                                                         |
| <b>before</b> | время модификации ответа меньше или равно времени, заданному в поле «If-Modified-Since» заголовка запроса |

## ignore\_invalid\_headers

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | ignore_invalid_headers on   off; |
| По умолчанию     | ignore_invalid_headers on;       |
| <i>Контекст</i>  | http, server                     |

Если включено, Angie PRO игнорирует поля заголовка с недопустимыми именами. Допустимыми считаются имена, состоящие из английских букв, цифр, дефисов и возможно знаков подчеркивания (последнее контролируется директивой *underscores\_in\_headers*).

Если директива указана на уровне *server*, то может использоваться значение из сервера по умолчанию.

## internal

*Синтаксис* internal;

По умолчанию

*Контекст* location

Указывает, что *location* может использоваться только для внутренних запросов. Для внешних запросов клиенту будет возвращаться ошибка 404 (Not Found). Внутренними запросами являются:

- запросы, перенаправленные директивами *error\_page*, *index*, *random\_index* и *try\_files*;
- запросы, перенаправленные с помощью поля «X-Accel-Redirect» заголовка ответа вышестоящего сервера;
- подзапросы, формируемые командой *include virtual* модуля *SSI*, директивами модуля *Addition*, а также директивами *auth\_request* и *mirror*;
- запросы, измененные директивой *rewrite*.

Пример:

```
error_page 404 /404.html;

location = /404.html {
 internal;
}
```

### Примечание

Для предотвращения зацикливания, которое может возникнуть при использовании некорректных конфигураций, количество внутренних перенаправлений ограничено десятью. По достижении этого ограничения будет возвращена ошибка 500 (Internal Server Error). В таком случае в лог-файле ошибок можно увидеть сообщение *rewrite or internal redirection cycle*.

## keepalive\_disable

*Синтаксис* keepalive\_disable none | браузер ...;

По умолчанию

*Контекст* http, server, location

Запрещает соединения *keep-alive* с некорректно ведущими себя браузерами. Параметры *браузер* указывают, на какие браузеры это распространяется.

**none** разрешает соединения *keep-alive* со всеми браузерами

**msie6** запрещает соединения *keep-alive* со старыми версиями MSIE после получения запроса POST

**safari** запрещает соединения *keep-alive* с Safari и подобными им браузерами на macOS и подобных ей ОС

## keepalive\_requests

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | keepalive_requests <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | keepalive_requests 1000;          |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location            |

Задает максимальное число запросов, которые можно сделать по одному *keep-alive* соединению. После того, как сделано максимальное число запросов, соединение закрывается.

Периодическое закрытие соединений необходимо для освобождения памяти, выделенной под конкретные соединения. Поэтому использование слишком большого максимального числа запросов может приводить к чрезмерному потреблению памяти и не рекомендуется.

## keepalive\_time

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | keepalive_time <i>время</i> ; |
| По умолчанию     | keepalive_time 1h;            |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location        |

Ограничивает максимальное время, в течение которого могут обрабатываться запросы в рамках соединения *keep-alive*. По достижении заданного времени соединение закрывается после обработки очередного запроса.

## keepalive\_timeout

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | keepalive_timeout <i>таймаут</i> [ <i>заголовок_таймаута</i> ]; |
| По умолчанию     | keepalive_timeout 75s;                                          |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                                          |

|                |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>таймаут</i> | задает время, в течение которого <i>keep-alive</i> соединение с клиентом не будет закрыто со стороны сервера |
| 0              | запрещает <i>keep-alive</i> соединения с клиентами                                                           |

Второй, *необязательный*, параметр задает значение в поле «Keep-Alive: timeout=время» заголовка ответа. Два параметра могут отличаться друг от друга.

Поле «Keep-Alive: timeout=время» заголовка понимают Mozilla и Konqueror. MSIE сам закрывает *keep-alive* соединение примерно через 60 секунд.

## large\_client\_header\_buffers

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | large_client_header_buffers <i>количество размеров</i> ; |
| По умолчанию     | large_client_header_buffers 4 8k;                        |
| <i>Контекст</i>  | http, server                                             |

Задает максимальное число и размер буферов для чтения большого заголовка запроса клиента. Стока запроса не должна превышать размера одного буфера, иначе клиенту возвращается ошибка 414 (Request-URI Too Large). Поле заголовка запроса также не должно превышать размера одного буфера, иначе клиенту возвращается ошибка 400 (Bad Request). Буфера выделяются только по мере необходимости. По умолчанию размер одного буфера равен 8К байт. Если по окончании обработки запроса соединение переходит в состояние *keep-alive*, эти буфера освобождаются.

Если директива указана на уровне *server*, то может использоваться значение из сервера по умолчанию.

## limit\_except

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | limit_except <i>метод1 [метод2...]</i> { ... }; |
| По умолчанию     | —                                               |
| <i>Контекст</i>  | location                                        |

Ограничивает HTTP-методы, доступные внутри *location*. Параметр *метод* может быть одним из *GET*, *HEAD*, *POST*, *PUT*, *DELETE*, *MKCOL*, *COPY*, *MOVE*, *OPTIONS*, *PROPFIND*, *PROPPATCH*, *LOCK*, *UNLOCK* или *PATCH*. Если разрешен метод *GET*, то метод *HEAD* также будет разрешен. Доступ к остальным методам может быть ограничен при помощи директив модулей *Access* и *Auth Basic*.

```
limit_except GET {
 allow 192.168.1.0/32;
 deny all;
}
```

### Примечание

Ограничение в примере действует для всех методов, **кроме** *GET* и *HEAD*.

## limit\_rate

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | limit_rate <i>скорость</i> ;          |
| По умолчанию     | limit_rate 0;                         |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location, if в location |

Ограничивает скорость передачи ответа клиенту. Скорость задается в байтах в секунду. Значение *0* отключает ограничение скорости. Ограничение устанавливается на запрос, поэтому, если клиент одновременно откроет два соединения, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения.

В значении параметра можно использовать переменные. Это может быть полезно в случаях, когда скорость нужно ограничивать в зависимости от какого-либо условия:

```
map $slow $rate {
 1 4k;
 2 8k;
}

limit_rate $rate;
```

Ограничение скорости можно также задать в переменной `$limit_rate`, однако использовать данный метод не рекомендуется:

```
server {

 if ($slow) {
 set $limit_rate 4k;
 }

}
```

Кроме того, ограничение скорости может быть задано в поле «X-Accel-Limit-Rate» заголовка ответа проксируемого сервера. Эту возможность можно запретить с помощью директив `proxy_ignore_headers`, `fastcgi_ignore_headers`, `uwsgi_ignore_headers` и `scgi_ignore_headers`.

### limit\_rate\_after

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>limit_rate_after</code> <i>размер</i> ;                                                 |
| По умолчанию     | <code>limit_rate_after 0</code> ;                                                             |
| <i>Контекст</i>  | <code>http</code> , <code>server</code> , <code>location</code> , <code>if in location</code> |

Задает начальный объем данных, после передачи которого начинает ограничиваться скорость передачи ответа клиенту. В значении параметра можно использовать переменные.

Пример:

```
location /flv/ {
 flv;
 limit_rate_after 500k;
 limit_rate 50k;
}
```

### lingering\_close

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>lingering_close</code> <i>on   always   off</i> ;         |
| По умолчанию     | <code>lingering_close on</code> ;                               |
| <i>Контекст</i>  | <code>http</code> , <code>server</code> , <code>location</code> |

Управляет закрытием соединений с клиентами.

|               |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>on</b>     | Angie PRO будет <i>ждать</i> и <i>обрабатывать</i> дополнительные данные, поступающие от клиента, перед полным закрытием соединения, но только если эвристика указывает на то, что клиент может еще послать данные. |
| <b>always</b> | Angie PRO всегда будет ждать и обрабатывать дополнительные данные, поступающие от клиента.                                                                                                                          |
| <b>off</b>    | Angie PRO не будет ждать поступления дополнительных данных и сразу же закроет соединение. Это поведение нарушает протокол и поэтому не должно использоваться без необходимости.                                     |

Для управления закрытием HTTP/2-соединений директива должна быть задана на уровне *server*.

### **linger\_time**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>linger_time время;</code> |
| По умолчанию     | <code>linger_time 30s;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location          |

Если действует *linger\_close*, эта директива задает максимальное время, в течение которого Angie PRO будет обрабатывать (читать и игнорировать) дополнительные данные, поступающие от клиента. По прошествии этого времени соединение будет закрыто, даже если будут еще данные.

### **linger\_timeout**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>linger_timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>linger_timeout 5s;</code>    |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location             |

Если действует *linger\_close*, эта директива задает максимальное время ожидания поступления дополнительных данных от клиента. Если в течение этого времени данные не были получены, соединение закрывается. В противном случае данные читаются и игнорируются, и Angie PRO снова ждет поступления данных. Цикл «ждать-читать-игнорировать» повторяется, но не дольше чем задано директивой *linger\_time*.

**listen**

*Синтаксис*    `listen [адрес[:порт]] [default_server] [ssl] [http2 | quic] [proxy_protocol] [setfib=число] [fastopen=число] [backlog=число] [recvbuf=размер] [sndbuf=размер] [accept_filter=фильтр] [deferred] [bind] [ipv6only=on|off] [reuseport] [so_keepalive=on|off][keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]]; listen порт [default_server] [ssl] [http2 | quic] [proxy_protocol] [setfib=число] [fastopen=число] [backlog=число] [recvbuf=размер] [sndbuf=размер] [accept_filter=фильтр] [deferred] [bind] [ipv6only=on|off] [reuseport] [so_keepalive=on|off][keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]]; listen unix:путь [default_server] [ssl] [http2 | quic] [proxy_protocol] [backlog=число] [recvbuf=размер] [sndbuf=размер] [accept_filter=фильтр] [deferred] [bind] [so_keepalive=on|off][keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]];`

По умолчанию `listen *:80 | *:8000;`

*Контекст*    server

Задает *адрес* и *порт* для слушающего сокета или путь для UNIX-сокета, на которых сервер будет принимать запросы. Можно указать *адрес* и *порт*, либо только *адрес* или только *порт*. Кроме того, *адрес* может быть именем хоста, например:

```
listen 127.0.0.1:8000;
listen 127.0.0.1;
listen 8000;
listen *:8000;
listen localhost:8000;
```

IPv6-адреса задаются в квадратных скобках:

```
listen [::]:8000;
listen [::1];
```

UNIX-сокеты задаются при помощи префикса `unix::`:

```
listen unix:/var/run/angie.sock;
```

Если указан только *адрес*, то используется порт *80*.

Если директива не указана, то используется либо `*:80`, если Angie PRO работает с привилегиями суперпользователя, либо `*:8000`.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>default_server</code> | сервер, в котором указан этот параметр, будет сервером по умолчанию для указанной пары <i>адрес:порт</i> ( <i>слушающий сокет</i> ). Если же директив с параметром <code>default_server</code> нет, сервером по умолчанию для слушающего сокета будет первый встречающийся в конфигурации сервер, в котором описан этот слушающий сокет. |
| <code>ssl</code>            | указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном слушающем сокете, должны работать в режиме SSL. Это позволяет задать <i>компактную конфигурацию</i> для сервера, работающего сразу в двух режимах — HTTP и HTTPS.                                                                                                             |
| <code>http2</code>          | позволяет принимать на слушающем сокете HTTP/2-соединения. Обычно, чтобы это работало, следует также указать параметр <code>ssl</code> , однако Angie PRO можно также настроить и на прием HTTP/2-соединений без SSL.<br>Устарело, начиная с версии 1.2.0.<br>Используйте взамен директиву <a href="#"><code>http2</code></a> .          |
| <code>quic</code>           | позволяет принимать на этом порту QUIC-соединения. Для использования этой опции в Angie PRO должен быть включен и настроен модуль <a href="#"><code>HTTP3</code></a> . Когда <code>quic</code> включен, также можно указать <code>reuseport</code> , чтобы использовать несколько рабочих процессов.                                     |
| <code>proxy_protocol</code> | указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном слушающем сокете, должны использовать протокол PROXY.                                                                                                                                                                                                                         |

В директиве *listen* можно также указать несколько дополнительных параметров, специфичных для связанных с сокетами системных вызовов. Эти параметры можно задать в любой директиве *listen*, но только один раз для слушающего сокета.

|                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>setfib=число</code>   | задает таблицу маршрутизации, FIB (параметр <i>SO_SETFIB</i> ) для слушающего сокета. В настоящий момент это работает только на FreeBSD.                  |
| <code>fastopen=число</code> | включает «TCP Fast Open» для слушающего сокета и ограничивает максимальную длину очереди соединений, которые еще не завершили трехстороннего рукопожатия. |

### Осторожно

Не включайте «TCP Fast Open», не убедившись, что сервер может адекватно обрабатывать многократное получение одного и того же SYN-пакета с данными.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>backlog=число</code>        | задает параметр <i>backlog</i> в вызове <i>listen()</i> , который ограничивает максимальный размер очереди ожидающих приема соединений. По умолчанию <i>backlog</i> устанавливается равным -1 для FreeBSD, DragonFly BSD и macOS, и 511 для других платформ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>rcvbuf=размер</code>        | задает размер буфера приема (параметр <i>SO_RCVBUF</i> ) для слушающего сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>sndbuf=размер</code>        | задает размер буфера передачи (параметр <i>SO_SNDBUF</i> ) для слушающего сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>accept_filter=фильтр</code> | задает название accept-фильтра (параметр <i>SO_ACCEPTFILTER</i> ) для слушающего сокета, который включается для фильтрации входящих соединений перед передачей их в <i>accept()</i> . Работает только на FreeBSD и NetBSD 5.0+. Можно использовать два фильтра: <i>dataready</i> и <i>httpready</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>deferred</code>             | указывает использовать отложенный <i>accept()</i> (параметр <i>TCP_DEFER_ACCEPT</i> сокета) на Linux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>bind</code>                 | указывает, что для данного слушающего сокета нужно делать <i>bind()</i> отдельно. Это нужно потому, что если описаны несколько директив <i>listen</i> с одинаковым портом, но разными адресами, и одна из директив <i>listen</i> слушает на всех адресах для данного <i>порта</i> ( <i>*:port</i> ), то Apache PRO сделает <i>bind()</i> только на <i>*:port</i> . Необходимо заметить, что в этом случае для определения адреса, на который пришло соединение, делается системный вызов <i>getsockname()</i> . Если же используются параметры <i>setfib</i> , <i>fastopen</i> , <i>backlog</i> , <i>rcvbuf</i> , <i>sndbuf</i> , <i>accept_filter</i> , <i>deferred</i> , <i>ipv6only</i> , <i>reuseport</i> или <i>so_keepalive</i> , то для данной пары <i>адрес:порт</i> всегда делается отдельный вызов <i>bind()</i> . |
| <code>ipv6only=on   off</code>    | определяет (через параметр сокета <i>IPV6_V6ONLY</i> ), будет ли слушающий на wildcard-адресе <code>[::]</code> IPv6-сокет принимать только IPv6-соединения, или же одновременно IPv6- и IPv4-соединения. По умолчанию параметр включен. Установить его можно только один раз на старте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>reuseport</code>            | указывает, что нужно создавать отдельный слушающий сокет для каждого рабочего процесса (через параметр сокета <i>SO_REUSEPORT</i> для Linux 3.9+ и DragonFly BSD или <i>SO_REUSEPORT_LB</i> для FreeBSD 12+), позволяя ядру распределять входящие соединения между рабочими процессами. В настоящий момент это работает только на Linux 3.9+, DragonFly BSD и FreeBSD 12+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

 **Осторожно**

Ненадлежащее использование параметра *reuseport* может быть небезопасно.

`so_keepalive=on | off | [keepidle] : [keepintvl] : [keepcnt]` конфигурирует для слушающего сокета поведение «TCP keepalive».

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>''</code>  | если параметр опущен, для сокета будут действовать настройки операционной системы |
| <code>on</code>  | для сокета включается параметр <i>SO_KEEPALIVE</i>                                |
| <code>off</code> | для сокета параметр <i>SO_KEEPALIVE</i> выключается                               |

Некоторые операционные системы поддерживают настройку параметров «TCP keepalive» на уровне сокета посредством параметров *TCP\_KEEPIDLE*, *TCP\_KEEPINTVL* и *TCP\_KEEPCNT*. На таких системах их можно сконфигурировать с помощью параметров *keepidle*, *keepintvl* и *keepcnt*. Один или два параметра могут быть опущены, в таком случае для соответствующего параметра сокета будут действовать стандартные системные настройки. Например,

```
so_keepalive=30m::10
```

установит таймаут бездействия (*TCP\_KEEPIDLE*) в 30 минут, для интервала проб (*TCP\_KEEPINTVL*) будет действовать стандартная системная настройка, а счетчик проб (*TCP\_KEEPCNT*) будет равен 10.

Пример:

```
listen 127.0.0.1 default_server accept_filter=dataready backlog=1024;
```

## location

*Синтаксис*      `location ([ = | ~ | ~* | ^~ ] uri | @имя)+ { ... }`

По умолчанию

*Контекст*      `server, location`

Устанавливает конфигурацию в зависимости от того, соответствует ли URI запроса какому-либо из выражений сопоставления.

Для сопоставления используется URI запроса в нормализованном виде, после декодирования текста, заданного в виде *%XX*, преобразования относительных элементов пути «..» и «..» в реальные и возможной *замены* двух и более подряд идущих косых черт на одну.

Задать *location* можно префиксной строкой или регулярным выражением.

Регулярные выражения задаются с модификатором:

`~*`      Для поиска совпадения без учета регистра символов

`~`      С учетом регистра

Чтобы найти *location*, соответствующий запросу, вначале проверяются *location*'ы, заданные префиксными строками (префиксные *location*'ы). Среди них ищется *location* с совпадающим префиксом максимальной длины и запоминается.

### Примечание

Для операционных систем, нечувствительных к регистру символов, таких как macOS, сравнение с префиксными строками производится без учета регистра. Однако сравнение ограничено только однобайтными *locale*'ями.

Затем проверяются регулярные выражения в порядке их следования в конфигурационном файле. Проверка регулярных выражений прекращается после первого же совпадения, и используется соответствующая конфигурация. Если совпадение с регулярным выражением не найдено, то используется конфигурация запомненного ранее префиксного *location*'а.

За некоторыми исключениями, о которых говорится ниже, блоки *location* могут быть вложенными.

Регулярные выражения могут создавать группы захвата, которые затем можно использовать в других директивах.

Если у совпавшего префиксного *location*'а указан модификатор `^~`, то регулярные выражения не проверяются.

Кроме того, с помощью модификатора `=` можно задать точное совпадение URI и *location*. При точном совпадении поиск сразу же прекращается. Например, если запрос `/` случается часто, можно ускорить обработку таких запросов, указав *location* `=/`, так как поиск прекратится после первого же сравнения. Такой *location* не может иметь вложенные *location*, так как он задает полное совпадение.

Пример:

```
location =/ {
 #конфигурация А
}

location / {
 #конфигурация Б
}

location /documents/ {
 #конфигурация В
}

location ~~/images/ {
 #конфигурация Г
}

location ~*\.gif|jpg|jpeg$ {
 #конфигурация Д
}
```

Для запроса / будет выбрана конфигурация А, для запроса /index.html — конфигурация Б, для запроса /documents/document.html — конфигурация В, для запроса /images/1.gif — конфигурация Г, а для запроса /documents/1.jpg — конфигурация Д.

### Примечание

Если префиксный *location* задан с косой чертой в конце и включена директива *auto\_redirect*, происходит следующее: На запрос с URI без косой черты в конце, в остальном совпадающий с префиксом, будет возвращено постоянное перенаправление с кодом 301, указывающее на URI запроса с добавленной в конце косой чертой.

Если задать *location* с точным совпадением URI, перенаправление не используется:

```
location /user/ {
 proxy_pass http://user.example.com;
}

location =/user {
 proxy_pass http://login.example.com;
}
```

Предфикс @ задает *именованный location*. Такой *location* не используется при обычной обработке запросов, а предназначен только для перенаправления в него запросов. Такие *location* не могут быть вложенными и не могут содержать вложенные *location*.

## Комбинированные *location*

Для удобства несколько *location* с одинаковой конфигурацией можно записать компактно, перечислив в одном *location* сразу несколько выражений сопоставления и задав для них единую конфигурацию. Такие *location* называются *комбинированными*.

Если, например, предположить, что в предыдущем примере конфигурации А, Г и Д совпадают, то их можно записать с помощью комбинированного *location*:

```
location =/
 ~~/images/
 ~*\.(gif|jpg|jpeg)$ {
 #общая конфигурация
 }
```

Именованный *location* также может быть частью комбинированного:

```
location =/
 @named_combined {
 ...
 }
```

### ⚠️ Осторожно

В комбинированных *location* между модификатором выражения сопоставления и самим выражением не может стоять пробел. Правильно: `location ~*/match(ing|es|er)$ ...`.

### ⓘ Примечание

Сейчас комбинированные *location* не могут **непосредственно** содержать директивы *proxy\_pass*, в которых задан URI, а также *api* и *alias*. При этом такие директивы можно использовать в других *location*, вложенных в комбинированный.

## log\_not\_found

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>log_not_found on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>log_not_found on;</code>       |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>  |

Разрешает или запрещает записывать в *error\_log* ошибки о том, что файл не найден.

## log\_subrequest

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | log_subrequest on   off; |
| По умолчанию     | log_subrequest off;      |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location   |

Разрешает или запрещает записывать в *access\_log* подзапросы.

## max\_ranges

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | max_ranges число       |
| По умолчанию     | —                      |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location |

Ограничивает максимальное допустимое число диапазонов в запросах с указанием диапазона за-прашиваемых байт (byte-range requests). Запросы, превышающие указанное ограничение, обраба-тываются как если бы они не содержали указания диапазонов. По умолчанию число диапазонов не ограничено.

|   |                                          |
|---|------------------------------------------|
| 0 | полностью запрещает поддержку диапазонов |
|---|------------------------------------------|

## merge\_slashes

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | merge_slashes on   off; |
| По умолчанию     | merge_slashes on;       |
| <i>Контекст</i>  | http, server            |

Разрешает или запрещает преобразование URI путем замены двух и более подряд идущих косых черт («/») на одну.

Необходимо иметь в виду, что это преобразование необходимо для корректной проверки префикс-ных строк и регулярных выражений. Если его не делать, то запрос //scripts/one.php не попадет в

|                                     |
|-------------------------------------|
| <code>location /scripts/ { }</code> |
|-------------------------------------|

и может быть обслужен как статический файл. Поэтому он преобразуется к виду /scripts/one.php.

Запрет преобразования может понадобиться, если в URI используются имена, закодированные ме-тодом *base64*, в котором задействован символ «/». Однако из соображений безопасности лучше избегать отключения преобразования.

Если директива указана на уровне *server*, то может использоваться значение из сервера по умол-чанию.

## **msie\_padding**

*Синтаксис* msie\_padding on | off;  
По умолчанию msie\_padding on;  
*Контекст* http, server, location

Разрешает или запрещает добавлять в ответы для MSIE со статусом больше 400 комментарий для увеличения размера ответа до 512 байт.

## **msie\_refresh**

*Синтаксис* msie\_refresh on | off;  
По умолчанию msie\_refresh off;  
*Контекст* http, server, location

Разрешает или запрещает выдавать для MSIE клиентов refresh'ы вместо перенаправлений.

## **open\_file\_cache**

*Синтаксис* open\_file\_cache off; open\_file\_cache max=N [inactive=время];  
По умолчанию open\_file\_cache off;  
*Контекст* http, server, location

Задает кэш, в котором могут храниться:

- дескрипторы открытых файлов, информация об их размерах и времени модификации;
- информация о существовании каталогов;
- информация об ошибках поиска файла — «нет файла», «нет прав на чтение» и тому подобное.

Кэширование ошибок нужно разрешить отдельно директивой *open\_file\_cache\_errors*.

|                 |                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>max</b>      | задает максимальное число элементов в кэше; при переполнении кэша удаляются наименее востребованные элементы (LRU);                 |
| <b>inactive</b> | задает время, после которого элемент кэша удаляется, если к нему не было обращений в течение этого времени; по умолчанию 60 секунд; |
| <b>off</b>      | запрещает кэш.                                                                                                                      |

Пример:

```
open_file_cache max=1000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 30s;
open_file_cache_min_uses 2;
open_file_cache_errors on;
```

### open\_file\_cache\_errors

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | open_file_cache_errors on   off; |
| По умолчанию     | open_file_cache_errors off;      |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location           |

Разрешает или запрещает кэширование ошибок поиска файлов в *open\_file\_cache*.

### open\_file\_cache\_min\_uses

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | open_file_cache_min_uses <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | open_file_cache_min_uses 1;             |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                  |

Задает минимальное число обращений к файлу в течение времени, заданного параметром *inactive* директивы *open\_file\_cache*, необходимых для того, чтобы дескриптор файла оставался открытым в кэше.

### open\_file\_cache\_valid

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | open_file_cache_valid <i>время</i> ; |
| По умолчанию     | open_file_cache_valid 60s;           |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location               |

Определяет время, через которое следует проверять актуальность информации об элементе в *open\_file\_cache*.

### output\_buffers

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | output_buffers <i>число размер</i> ; |
| По умолчанию     | output_buffers 2 32k;                |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location               |

Задает *число* и *размер* буферов, используемых при чтении ответа с диска.

## port\_in\_redirect

*Синтаксис*    port\_in\_redirect on | off;

По умолчанию    port\_in\_redirect on;

*Контекст*    http, server, location

Разрешает или запрещает указывать порт в *абсолютных* перенаправлениях, выдаваемых Angie PRO.

Использование в перенаправлениях основного имени сервера управляет директивой *server\_name\_in\_redirect*.

## postpone\_output

*Синтаксис*    postpone\_output *размер*;

По умолчанию    postpone\_output 1460;

*Контекст*    http, server, location

Если это возможно, то отправка данных клиенту будет отложена пока Angie PRO не накопит по крайней мере указанное количество байт для отправки.

0                запрещает отложенную отправку данных

## read\_ahead

*Синтаксис*    read\_ahead *размер*;

По умолчанию    read\_ahead 0;

*Контекст*    http, server, location

Задает ядру размер пред чтения при работе с файлами.

На Linux используется системный вызов *posix\_fadvise(0, 0, 0, POSIX\_FADV\_SEQUENTIAL)*, поэтому параметр размер там игнорируется.

На FreeBSD используется системный вызов *fctl(O\_READAHEAD, размер )*, появившийся во FreeBSD 9.0-CURRENT.

## recursive\_error\_pages

*Синтаксис*    recursive\_error\_pages on | off;

По умолчанию    recursive\_error\_pages off;

*Контекст*    http, server, location

Разрешает или запрещает делать несколько перенаправлений через директиву *error\_page*. Число таких перенаправлений *ограничено*.

## request\_pool\_size

*Синтаксис*    `request_pool_size размер;`  
По умолчанию    `request_pool_size 4k;`  
*Контекст*       `http, server`

Позволяет производить точную настройку выделений памяти под конкретные запросы. Эта директива не оказывает существенного влияния на производительность, и ее не следует использовать.

## reset\_timeout\_connection

*Синтаксис*    `reset_timeout_connection on | off;`  
По умолчанию    `reset_timeout_connection off;`  
*Контекст*       `http, server, location`

Разрешает или запрещает сброс соединений по таймауту, а также при закрытии соединений с помощью нестандартного кода 444. Сброс делается следующим образом. Перед закрытием сокета для него задается параметр *SO\_LINGER* с таймаутом 0. После этого при закрытии сокета клиенту отсылается *TCP RST*, а вся память, связанная с этим сокетом, освобождается. Это позволяет избежать длительного нахождения уже закрытого сокета в состоянии *FIN\_WAIT1* с заполненными буферами.

### Примечание

соединения *keep-alive* по истечении таймаута закрываются обычным образом.

## resolver

*Синтаксис*    `resolver адрес ... [valid=время] [ipv4=on|off] [ipv6=on|off] [status_zone=зона];`  
По умолчанию    —  
*Контекст*       `http, server, location, upstream`

Задает серверы DNS, используемые для преобразования имен вышестоящих серверов в адреса, например:

```
resolver 127.0.0.53 [:1]:5353;
```

Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и необязательного порта. Если порт не указан, используется порт 53. Серверы DNS опрашиваются циклически.

По умолчанию Angie PRO кэширует ответы, используя значение TTL из ответа.

*valid*              *необязательный* параметр, позволяет переопределить срок кэширования ответа

```
resolver 127.0.0.53 [::1]:5353 valid=30s;
```

По умолчанию Angie PRO будет искать как IPv4-, так и IPv6-адреса при преобразовании имен в адреса.

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| ipv4=off | запрещает поиск IPv4-адресов |
| ipv6=off | запрещает поиск IPv6-адресов |

|             |                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status_zone | необязательный параметр; включает сбор метрик запросов и ответов DNS-сервера ( <code>/status/resolvers/&lt;zone&gt;</code> ) в указанной зоне |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 💡 Совет

Для предотвращения DNS-спуфинга рекомендуется использовать DNS-серверы в защищенной доверенной локальной сети.

## resolver\_timeout

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>resolver_timeout время;</code> |
| По умолчанию | <code>resolver_timeout 30s;</code>   |
| Контекст     | http, server, location, upstream     |

Задает таймаут для преобразования имени в адрес, например:

```
resolver_timeout 5s;
```

## root

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Синтаксис    | <code>root путь;</code>               |
| По умолчанию | <code>root html;</code>               |
| Контекст     | http, server, location, if в location |

Задает корневой каталог для запросов. Например, при такой конфигурации

```
location /i/ {
 root /data/w3;
}
```

в ответ на запрос `/i/top.gif` будет отдан файл `/data/w3/i/top.gif`.

В значении параметра `путь` можно использовать переменные, кроме `$document_root` и `$realpath_root`.

Путь к файлу формируется путем простого добавления URI к значению директивы `root`. Если же URI необходимо поменять, следует воспользоваться директивой `alias`.

## satisfy

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>satisfy all   any;</code>     |
| По умолчанию     | <code>satisfy all;</code>           |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code> |

Разрешает доступ, если его разрешают все (*all*) или хотя бы один (*any*) из модулей *Access*, *Auth Basic* или *Auth Request*.

```
location / {
 satisfy any;

 allow 192.168.1.0/32;
 deny all;

 auth_basic "closed site";
 auth_basic_user_file conf/htpasswd;
}
```

## send\_lowat

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>send_lowat размер;</code>     |
| По умолчанию     | <code>send_lowat 0;</code>          |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code> |

При установке этой директивы в ненулевое значение Angie PRO будет пытаться минимизировать число операций отправки на клиентских сокетах либо при помощи флага `NOTE_LOWAT` метода *kqueue*, либо при помощи параметра сокета `SO_SNDLOWAT`. В обоих случаях будет использован указанный размер.

## send\_timeout

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>send_timeout время;</code>    |
| По умолчанию     | <code>send_timeout 60s;</code>      |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code> |

Задает таймаут при передаче ответа клиенту. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями записи. Если по истечении этого времени клиент ничего не примет, соединение будет закрыто.

## sendfile

*Синтаксис*    `sendfile on | off;`  
По умолчанию    `sendfile off;`  
*Контекст*    `http, server, location, if в location`

Разрешает или запрещает использовать `sendfile()`.

Возможно использование `aio` для подгрузки данных для `sendfile()`:

```
location /video/ {
 sendfile on;
 tcp_nopush on;
 aio on;
}
```

В такой конфигурации функция `sendfile()` вызывается с флагом `SF_NODISKIO`, в результате чего она не блокируется на диске, а сообщает об отсутствии данных в памяти. После этого Angie PRO инициирует асинхронную подгрузку данных, читая один байт. При этом ядро FreeBSD подгружает в память первые 128К байт файла, однако при последующих чтениях файл подгружается частями только по 16К. Изменить это можно с помощью директивы `read_ahead`.

## sendfile\_max\_chunk

*Синтаксис*    `sendfile_max_chunk размер;`  
По умолчанию    `sendfile_max_chunk 2m;`  
*Контекст*    `http, server, location`

Ограничивает объем данных, который может передан за один вызов `sendfile()`. Без этого ограничения одно быстрое соединение может целиком захватить рабочий процесс.

## server

*Синтаксис*    `server { ... }`  
По умолчанию    —  
*Контекст*    `http`

Задает конфигурацию для виртуального сервера. Четкого разделения виртуальных серверов на IP-based (на основании IP-адреса) и name-based (на основании поля «Host» заголовка запроса) нет. Вместо этого директивами `listen` описываются все адреса и порты, на которых нужно принимать соединения для этого сервера, а в директиве `server_name` указываются все имена серверов.

Подробнее: [Как обрабатываются запросы](#)

**server \_**

*Синтаксис*    server\_name имя ...;  
По умолчанию    server\_name "";  
*Контекст*    server

Задает имена виртуального сервера, например:

```
server {
 server_name example.com www.example.com;
}
```

Первое имя становится основным именем сервера.

В именах серверов можно использовать звездочку («\*») для замены первой или последней части имени:

```
server {
 server_name example.com *.example.com www.example.*;
}
```

Такие имена называются именами с маской.

Два первых вышеприведенных имени можно объединить в одно:

```
server {
 server_name .example.com;
}
```

В качестве имени сервера можно также использовать регулярное выражение, указав перед ним тильду («~»):

```
server {
 server_name ~^www\d+\.\example\.com$ www.example.com;
}
```

Регулярное выражение может содержать выделения, которые могут затем использоваться в других директивах:

```
server {
 server_name ~~(www\.)?(.+)$;

 location / {
 root /sites/$2;
 }
}

server {
 server_name _;

 location / {
 root /sites/default;
 }
}
```

Именованные выделения в регулярном выражении создают переменные, которые могут затем использоваться в других директивах:

```
server {
 server_name ~^(www\.)?(?<domain>.+)$;

 location / {
 root /sites/$domain;
 }
}

server {
 server_name _;

 location / {
 root /sites/default;
 }
}
```

### ⓘ Примечание

Если параметр директивы установлен в `$hostname`, то подставляется имя хоста (`hostname`) машины.

При поиске виртуального сервера по имени, если имени соответствует несколько из указанных вариантов, например, одновременно подходят и имя с маской, и регулярное выражение, будет выбран первый подходящий вариант в следующем порядке приоритета:

- точное имя
- самое длинное имя с маской в начале, например «\*.example.com»
- самое длинное имя с маской в конце, например «mail.\*»
- первое подходящее регулярное выражение (в порядке следования в конфигурационном файле)

### ⚠ Внимание

Чтобы использовать `server_name` с TLS, необходимо терминировать TLS-соединение. Эта директива сопоставляется с `Host` в HTTP-запросе, поэтому рукопожатие должно быть закончено, а соединение расшифровано.

## server\_name\_in\_redirect

*Синтаксис*      `server_name_in_redirect on | off;`

По умолчанию      `server_name_in_redirect off;`

*Контекст*      `http, server, location`

Разрешает или запрещает использовать в *абсолютных* перенаправлениях, выдаваемых Angie PRO, основное имя сервера, задаваемое директивой `server_name`.

|                  |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>on</code>  | используется основное имя сервера, задаваемое директивой <code>server_name</code>                                      |
| <code>off</code> | используется имя, указанное в поле «Host» заголовка запроса. Если же этого поля нет, то используется IP-адрес сервера. |

Использование в перенаправлениях порта управляется директивой `port_in_redirect`.

### server\_names\_hash\_bucket\_size

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>server_names_hash_bucket_size</code> <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | <code>server_names_hash_bucket_size</code> 32   64   128;  |
| <i>Контекст</i>  | <code>http</code>                                          |

Задает размер корзины в хэш-таблицах имен серверов. Значение по умолчанию зависит от размера строки кэша процессора. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается [отдельно](#).

### server\_names\_hash\_max\_size

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>server_names_hash_max_size</code> <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | <code>server_names_hash_max_size</code> 512;            |
| <i>Контекст</i>  | <code>http</code>                                       |

Задает максимальный размер хэш-таблиц имен серверов. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается [отдельно](#).

### server\_tokens

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>server_tokens</code> <i>on</i>   <i>off</i>   <i>build</i>   <i>строка</i> ; |
| По умолчанию     | <code>server_tokens</code> <i>on</i> ;                                             |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>                                                |

Разрешает или запрещает указывать версию Angie PRO на страницах ошибок и в поле заголовка ответа `Server`. Если указан параметр `build`, то вместе с версией будет также указано имя сборки, заданное соответствующим параметром скрипта `configure`.

Добавлено в версии 1.1.0: PRO

В Angie PRO директива может быть задана *строкой*, которая может также содержать переменные. Тогда на страницах ошибок и в поле заголовка ответа `Server` вместо имени сервера, версии и имени сборки будет указываться значение этой строки с подставленными переменными. Пустая *строка* запрещает выдачу поля `Server`.

### status\_zone

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>status_zone</code> <i>зона</i> ;                    |
| По умолчанию     | —                                                         |
| <i>Контекст</i>  | <code>server, location, if</code> в <code>location</code> |

Выделяет зону разделяемой памяти для сбора метрик `/status/http/location_zones/<zone>` и `/status/http/server_zones/<zone>`.

Несколько контекстов `server` могут совместно использовать одну и ту же зону для сбора данных; особое значение `off` выключает сбор данных во вложенных блоках `location`.

### `subrequest_output_buffer_size`

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>subrequest_output_buffer_size</code> <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | <code>subrequest_output_buffer_size 4k   8k;</code>        |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code>                        |

Задает размер буфера, используемого для хранения тела ответа подзапроса. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы памяти. В зависимости от платформы это или *4K*, или *8K*, однако его можно сделать меньше.

#### Примечание

Директива применима только для подзапросов, тело ответа которых сохраняется в памяти. Например, подобные подзапросы создаются при помощи *SSI*.

### `tcp_nodelay`

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>tcp_nodelay on   off;</code>  |
| По умолчанию     | <code>tcp_nodelay on;</code>        |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code> |

Разрешает или запрещает использование параметра *TCP\_NODELAY*. Параметр включается при переходе соединения в состояние *keep-alive*. Также, он включается на SSL-соединениях, при небуферизованном проксировании и при *проксировании WebSocket*.

### `tcp_nopush`

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>tcp_nopush on   off;</code>   |
| По умолчанию     | <code>tcp_nopush off;</code>        |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server, location</code> |

Разрешает или запрещает использование параметра сокета *TCP\_NOPUSH* во FreeBSD или *TCP\_CORK* в Linux. Параметр включаются только при использовании *sendfile*. Включение параметра позволяет

- передавать заголовок ответа и начало файла в одном пакете в Linux и во FreeBSD 4.\*;
- передавать файл полными пакетами.

## try\_files

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | try_files файл ... uri;<br>try_files файл ... =код; |
| По умолчанию     | —                                                   |
| <i>Контекст</i>  | server, location                                    |

Проверяет существование файлов в заданном порядке и использует для обработки запроса первый найденный файл, причем обработка делается в контексте этого же *location*'а. Путь к файлу строится из параметра *файл* в соответствии с директивами *root* и *alias*. С помощью косой черты в конце имени можно проверить существование каталога, например, *\$uri/*. В случае, если ни один файл не найден, то делается внутреннее перенаправление на *uri*, заданный последним параметром. Например:

```
location /images/ {
 try_files $uri /images/default.gif;
}

location = /images/default.gif {
 expires 30s;
}
```

Последний параметр может также указывать на именованный *location*, может также быть кодом:

```
location / {
 try_files $uri $uri/index.html $uri.html =404;
}
```

В следующем примере директива *try\_files*

```
location / {
 try_files $uri $uri/ @drupal;
}
```

аналогична директивам

```
location / {
 error_page 404 = @drupal;
 log_not_found off;
}
```

А здесь

```
location ~ \.php$ {
 try_files $uri @drupal;

 fastcgi_pass ...;

 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to$fastcgi_script_name;

 # ...
}
```

*try\_files* проверяет существование PHP-файла, прежде чем передать запрос FastCGI-серверу.

```
location / {
 try_files /system/maintenance.html
 $uri $uri/index.html $uri.html
 @mongrel;
}

location @mongrel {
 proxy_pass http://mongrel;
}
```

```
location / {
 try_files $uri $uri/ @drupal;
}

location ~ \.php$ {
 try_files $uri @drupal;

 fastcgi_pass ...;

 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to$fastcgi_script_name;
 fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name;
 fastcgi_param QUERY_STRING $args;

 # ... прочие fastcgi_param
}

location @drupal {
 fastcgi_pass ...;

 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to/index.php;
 fastcgi_param SCRIPT_NAME /index.php;
 fastcgi_param QUERY_STRING q=$uri&$args;

 # ... прочие fastcgi_param
}
```

```
location / {
 try_files $uri $uri/ @wordpress;
}

location ~ \.php$ {
 try_files $uri @wordpress;

 fastcgi_pass ...;

 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to$fastcgi_script_name;
 # ... прочие fastcgi_param
}

location @wordpress {
 fastcgi_pass ...;

 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /path/to/index.php;
 # ... прочие fastcgi_param
}
```

## types

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>types { ... }</code>                                        |
| По умолчанию     | <code>types text/html html; image/gif gif; image/jpeg jpg;</code> |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                                            |

Задает соответствие расширений имен файлов и MIME-типов ответов. Расширения нечувствительны к регистру символов. Одному MIME-типу может соответствовать несколько расширений, например:

```
types {
 application/octet-stream bin exe dll;
 application/octet-stream deb;
 application/octet-stream dmg;
}
```

Достаточно полная таблица соответствий входит в дистрибутив Angie PRO и находится в файле `conf/mime.types`.

Для того чтобы для определенного *location*'а для всех ответов выдавался MIME-тип `«application/octet-stream»`, можно использовать следующее:

```
location /download/ {
 types {};
 default_type application/octet-stream;
}
```

## types\_hash\_bucket\_size

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>types_hash_bucket_size размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>types_hash_bucket_size 64;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                      |

Задает размер корзины в хэш-таблицах типов. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

## types\_hash\_max\_size

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>types_hash_max_size размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>types_hash_max_size 1024;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | http, server, location                   |

Задает максимальный размер хэш-таблиц типов. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

## underscores\_in\_headers

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>underscores_in_headers on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>underscores_in_headers off;</code>      |
| <i>Контекст</i>  | <code>http, server</code>                     |

Разрешает или запрещает использование символов подчеркивания в полях заголовка запроса клиента. Если использование символов подчеркивания запрещено, поля заголовка запроса, в именах которых есть подчеркивания, помечаются как недопустимые и подпадают под действие директивы *ignore\_invalid\_headers*.

Если директива указана на уровне *server*, то может использоваться значение из сервера по умолчанию.

## variables\_hash\_bucket\_size

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>variables_hash_bucket_size размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>variables_hash_bucket_size 64;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | <code>http</code>                               |

Задает размер корзины в хэш-таблице переменных. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

## variables\_hash\_max\_size

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>variables_hash_max_size размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>variables_hash_max_size 1024;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | <code>http</code>                            |

Задает максимальный размер хэш-таблиц переменных. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

## Встроенные переменные

Модуль *http\_core* поддерживает встроенные переменные, имена которых совпадают с именами переменных веб-сервера Apache. Прежде всего, это переменные, представляющие из себя поля заголовка запроса клиента, такие как *\$http\_user\_agent*, *\$http\_cookie* и тому подобное. Кроме того, есть и другие переменные:

`$angie_version`

версия Angie PRO

`$arg_ имя`

аргумент *имя* в строке запроса

`$args`

аргументы в строке запроса

`$binary_remote_addr`

адрес клиента в бинарном виде, длина значения всегда 4 байта для IPv4-адресов или 16 байт для IPv6-адресов

`$body_bytes_sent`

число байт, переданное клиенту, без учета заголовка ответа; переменная совместима с параметром «%B» модуля Apache *mod\_log\_config*

`$bytes_sent`

число байт, переданных клиенту

`$connection`

порядковый номер соединения

`$connection_requests`

текущее число запросов в соединении

`$connection_time`

время соединения в секундах с точностью до миллисекунд

`$content_length`

поле «Content-Length» заголовка запроса

**\$content\_type**

поле «Content-Type» заголовка запроса

**\$cookie\_ имя**cookie *имя***\$document\_root**значение директивы *root* или *alias* для текущего запроса**\$document\_uri**то же, что и *\$uri***\$host**

в порядке приоритета: имя хоста из строки запроса, или имя хоста из поля «Host» заголовка запроса, или имя сервера, соответствующего запросу

**\$hostname**

имя хоста

**\$http\_ имя**

произвольное поле заголовка запроса; последняя часть имени переменной соответствует имени поля, приведенному к нижнему регистру, с заменой символов тире на символы подчеркивания

**\$https***on* если соединение работает в режиме SSL, либо пустая строка**\$is\_args**

?, если в строке запроса есть аргументы, и пустая строка, если их нет

**\$limit\_rate**установка этой переменной позволяет ограничивать скорость передачи ответа, см. *limit\_rate*

`$msec`

текущее время в секундах с точностью до миллисекунд

`$pid`

номер (PID) рабочего процесса

`$pipe`

*p* если запрос был pipelined, иначе .

`$proxy_protocol_addr`

адрес клиента, полученный из заголовка протокола PROXY Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра *proxy\_protocol* в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_port`

порт клиента, полученный из заголовка протокола PROXY Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра *proxy\_protocol* в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_server_addr`

адрес сервера, полученный из заголовка протокола PROXY Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра *proxy\_protocol* в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_server_port`

порт сервера, полученный из заголовка протокола PROXY Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра *proxy\_protocol* в директиве *listen*.

`$proxy_protocol_tlv_ ИМЯ`

TLV, полученный из заголовка протокола PROXY. *Имя* может быть именем типа TLV или его числовым значением. В последнем случае значение задается в шестнадцатеричном виде и должно начинаться с *0x*:

`$proxy_protocol_tlv_alpn $proxy_protocol_tlv_0x01`

SSL TLV могут также быть доступны как по имени типа TLV, так и по его числовому значению, оба должны начинаться с *ssl\_*:

`$proxy_protocol_tlv_ssl_version $proxy_protocol_tlv_ssl_0x21`

Поддерживаются следующие имена типов TLV:

- *alpn* (*0x01*) - протокол более высокого уровня, используемый поверх соединения
- *authority* (*0x02*) - значение имени хоста, передаваемое клиентом
- *unique\_id* (*0x05*) - уникальный идентификатор соединения
- *netns* (*0x30*) - имя пространства имен

- *ssl* (*0x20*) - структура SSL TLV в бинарном виде

Поддерживаются следующие имена типов SSL TLV:

- *ssl\_version* (*0x21*) - версия SSL, используемая в клиентском соединении
- *ssl\_cn* (*0x22*) - Common Name сертификата
- *ssl\_cipher* (*0x23*) - имя используемого шифра
- *ssl\_sig\_alg* (*0x24*) - алгоритм, используемый для подписи сертификата
- *ssl\_key\_alg* (*0x25*) - алгоритм публичного ключа

Также поддерживается следующее специальное имя типа SSL TLV:

- *ssl\_verify* - результат проверки клиентского сертификата: *0*, если клиент предоставил сертификат и он был успешно верифицирован, либо ненулевое значение

Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра *proxy\_protocol* в директиве *listen*.

`$query_string`

то же, что и `$args`

`$realpath_root`

абсолютный путь, соответствующий значению директивы *root* или *alias* для текущего запроса, в котором все символические ссылки преобразованы в реальные пути

`$remote_addr`

адрес клиента

`$remote_port`

порт клиента

`$remote_user`

имя пользователя, использованное в Basic аутентификации

`$request`

первоначальная строка запроса целиком

**\$request\_body**

тело запроса Значение переменной *появляется* в *location*'ах, обрабатываемых директивами *proxy\_pass*, *fastcgi\_pass*, *uwsgi\_pass* и *scgi\_pass*, когда тело было прочитано в *буфер в памяти*.

**\$request\_body\_file**

имя временного файла, в котором хранится тело запроса По завершении обработки файл необходиомо удалить. Для того чтобы тело запроса всегда записывалось в файл, следует включить *client\_body\_in\_file\_only*. При передаче имени временного файла в проксируванном запросе или в запросе к FastCGI/uwsgi/SCGI-серверу следует запретить передачу самого тела директивами *proxy\_pass\_request\_body off*, *fastcgi\_pass\_request\_body off*, *uwsgi\_pass\_request\_body off* или *scgi\_pass\_request\_body off* соответственно.

**\$request\_completion**

«OK» если запрос завершился, либо пустая строка

**\$request\_filename**

путь к файлу для текущего запроса, формируемый из директив *root* или *alias* и URI запроса

**\$request\_id**

уникальный идентификатор запроса, сформированный из 16 случайных байт, в шестнадцатеричном виде

**\$request\_length**

длина запроса (включая строку запроса, заголовок и тело запроса)

**\$request\_method**

метод запроса, обычно «GET» или «POST»

**\$request\_time**

время обработки запроса в секундах с точностью до миллисекунд; время, прошедшее с момента чтения первых байт от клиента

**\$request\_uri**

первоначальный URI запроса целиком (с аргументами)

**\$scheme**

схема запроса, «http» или «https»

**\$sent\_http\_ имя**

произвольное поле заголовка ответа; последняя часть имени переменной соответствует имени поля, приведенному к нижнему регистру, с заменой символов тире на символы подчеркивания

**\$sent\_trailer\_ имя**

произвольное поле, отправленное в конце ответа; последняя часть имени переменной соответствует имени поля, приведенному к нижнему регистру, с заменой символов тире на символы подчеркивания

**\$server\_addr**адрес сервера, принявшего запрос Получение значения этой переменной обычно требует одного системного вызова. Чтобы избежать системного вызова, в директивах *listen* следует указывать адреса и использовать параметр *bind*.**\$server\_name**

имя сервера, принявшего запрос

**\$server\_port**

порт сервера, принявшего запрос

**\$server\_protocol**

протокол запроса, обычно «HTTP/1.0», «HTTP/1.1» или «HTTP/2.0»

**\$status**

статус ответа

`$time_iso8601`

локальное время в формате по стандарту ISO 8601

`$time_local`

локальное время в Common Log Format

`$tcpinfo_rtt, $tcpinfo_rttvar, $tcpinfo_snd_cwnd, $tcpinfo_rcv_space`

информация о клиентском TCP-соединении; доступна на системах, поддерживающих параметр сокета `TCP_INFO`

`$uri`

текущий URI запроса в *нормализованном* виде Значение `$uri` может изменяться в процессе обработки запроса, например, при внутренних перенаправлениях или при использовании индексных файлов.

## Потоковый модуль

### Access

Модуль позволяет ограничить доступ для определенных адресов клиентов.

### Пример конфигурации

```
server {
 ...
 deny 192.168.1.1;
 allow 192.168.1.0/24;
 allow 10.1.1.0/16;
 allow 2001:0db8::/32;
 deny all;
}
```

Правила проверяются в порядке их записи до первого соответствия. В данном примере доступ разрешен только для IPv4-сетей `10.1.1.0/16` и `192.168.1.0/24`, кроме адреса `192.168.1.1`, и для IPv6-сети `2001:0db8::/32`.

### Директивы

#### allow

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>allow адрес   CIDR   unix:   all;</code> |
| По умолчанию     | —                                              |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream, server</code>                    |

Разрешает доступ для указанной сети или адреса. Если указано специальное значение `unix:`, разрешает доступ для всех UNIX-сокетов.

## deny

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>deny адрес   CIDR   unix:   all;</code> |
| По умолчанию     | —                                             |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream, server</code>                   |

Запрещает доступ для указанной сети или адреса. Если указано специальное значение `unix:`, запрещает доступ для всех UNIX-сокетов.

## Geo

Создает переменные, значения которых зависят от IP-адреса клиента.

### Пример конфигурации

```
geo $geo {
 default 0;

 127.0.0.1 2;
 192.168.1.0/24 1;
 10.1.0.0/16 1;

 ::1 2;
 2001:0db8::/32 1;
}
```

## Директивы

### geo

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>geo [§адрес] §переменная { ... }</code> |
| По умолчанию     | —                                             |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream</code>                           |

Описывает для указанной переменной зависимость значения от IP-адреса клиента. По умолчанию адрес берется из переменной `$remote_addr`, но его также можно получить из другой переменной, например:

```
geo $arg_remote_addr $geo {
 ...
}
```

**i Примечание**

Поскольку переменные вычисляются только в момент использования, само по себе наличие даже большого числа объявлений переменных `geo` не влечет за собой никаких дополнительных расходов на обработку соединений.

Если значение переменной не представляет из себя правильный IP-адрес, то используется адрес «255.255.255.255».

Адреса задаются либо префиксами в формате CIDR (включая одиночные адреса), либо в виде диапазонов.

Также поддерживаются следующие специальные параметры:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>delete</code>  | удаляет описанную сеть                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>default</code> | значение переменной, если адрес клиента не соответствует ни одному из заданных адресов. При задании адресов в формате CIDR вместо <code>default</code> можно использовать « <code>0.0.0.0/0</code> » и « <code>::/0</code> ». Если параметр <code>default</code> не указан, значением по умолчанию будет пустая строка. |
| <code>include</code> | включает файл с адресами и значениями. Включений может быть несколько.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>ranges</code>  | указывает, что адреса задаются в виде диапазонов. Этот параметр должен быть первым. Для ускорения загрузки гео-базы нужно располагать адреса в порядке возрастания.                                                                                                                                                     |

Пример:

```
geo $country {
 default ZZ;
 include conf/geo.conf;
 delete 127.0.0.0/16;

 127.0.0.0/24 US;
 127.0.0.1/32 RU;
 10.1.0.0/16 RU;
 192.168.1.0/24 UK;
}
```

В файле `conf/geo.conf` могут быть такие строки:

```
10.2.0.0/16 RU;
192.168.2.0/24 RU;
```

В качестве значения выбирается максимальное совпадение, например, для адреса `127.0.0.1` будет выбрано значение `RU`, а не `US`.

Пример описания диапазонов:

```
geo $country {
 ranges;
 default ZZ;
 127.0.0.0-127.0.0.0 US;
 127.0.0.1-127.0.0.1 RU;
 127.0.0.2-127.0.0.255 US;
 10.1.0.0-10.1.255.255 RU;
 192.168.1.0-192.168.1.255 UK;
}
```

## GeoIP

Создает переменные, значения которых зависят от IP-адреса клиента, используя готовые базы данных MaxMind.

При использовании баз данных с поддержкой IPv6 IPv4-адреса ищутся отображенными на IPv6.

При сборке из исходного кода модуль необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-stream_geoip_module`.

### ■ Важно

Для этого модуля нужна библиотека MaxMind GeoIP.

## Пример конфигурации

```
stream {
 geoip_country GeoIP.dat;
 geoip_city GeoLiteCity.dat;

 map $geoip_city_continent_code $nearest_server {
 default example.com;
 EU eu.example.com;
 NA na.example.com;
 AS as.example.com;
 }
 # ...
}
```

## Директивы

### geoip\_country

*Синтаксис* geoip\_country файл;

По умолчанию —

*Контекст* stream

Задает базу данных для определения страны в зависимости от значения IP-адреса клиента. При использовании этой базы данных доступны следующие переменные:

`$geoip_country_c` двухбуквенный код страны, например, «RU», «US».

`$geoip_country_c` трехбуквенный код страны, например, «RUS», «USA».

`$geoip_country_n` название страны, например, «Russian Federation», «United States».

## geoip\_city

*Синтаксис* geoip\_city файл;

По умолчанию

*Контекст* stream

Задает базу данных для определения страны, региона и города в зависимости от значения IP-адреса клиента. При использовании этой базы данных доступны следующие переменные:

\$geoip\_city\_cont двухбуквенный код континента, например, «EU», «NA».

\$geoip\_city\_coun двухбуквенный код страны, например, «RU», «US».

\$geoip\_city\_coun трехбуквенный код страны, например, «RUS», «USA».

\$geoip\_city\_coun название страны, например, «Russian Federation», «United States».

\$geoip\_dma\_code DMA-код региона в США (также известный как «код агломерации»), согласно [геотаргетингу Google AdWords API](#).

\$geoip\_latitude широта.

\$geoip\_longitude долгота.

\$geoip\_region двухсимвольный код региона страны (область, край, штат, провинция, федеральная земля и тому подобное), например, «48», «DC».

\$geoip\_region\_na название региона страны (область, край, штат, провинция, федеральная земля и тому подобное), например, «Moscow City», «District of Columbia».

\$geoip\_city название города, например, «Moscow», «Washington».

\$geoip\_postal\_code почтовый индекс.

## geoip\_org

*Синтаксис* geoip\_org файл;

По умолчанию

*Контекст* stream

Задает базу данных для определения названия организации в зависимости от значения IP-адреса клиента. При использовании этой базы данных доступна следующая переменная:

\$geoip\_org название организации, например, «The University of Melbourne».

## JS

Позволяет задавать обработчики на njs — подмножестве языка JavaScript.

В наших репозиториях модуль собран динамически и доступен отдельным пакетом *angie-pro-module-njs*; подключить его можно с помощью директивы *load\_module*.

## Пример конфигурации

```
stream {
 js_import stream.js;

 js_set $bar stream.bar;
 js_set $req_line stream.req_line;

 server {
 listen 12345;

 js_preread stream.preread;
 return $req_line;
 }

 server {
 listen 12346;

 js_access stream.access;
 proxy_pass 127.0.0.1:8000;
 js_filter stream.header_inject;
 }
}

http {
 server {
 listen 8000;
 location / {
 return 200 $http_foo\n;
 }
 }
}
```

Файл `stream.js`:

```
var line = '';

function bar(s) {
 var v = s.variables;
 s.log("hello from bar() handler!");
 return "bar-var" + v.remote_port + "; pid=" + v.pid;
}

function preread(s) {
 s.on('upload', function (data, flags) {
 var n = data.indexOf('\n');
 if (n != -1) {
 line = data.substr(0, n);
 s.done();
 }
 });
}

function req_line(s) {
 return line;
}

// Чтение строки HTTP-запроса.
```

```
// Получение байт в 'req' до того как
// будет прочитана строка запроса.
// Добавление HTTP-заголовка в запрос клиента

var my_header = 'Foo: foo';
function header_inject(s) {
 var req = '';
 s.on('upload', function(data, flags) {
 req += data;
 var n = req.search('\n');
 if (n != -1) {
 var rest = req.substr(n + 1);
 req = req.substr(0, n + 1);
 s.send(req + my_header + '\r\n' + rest, flags);
 s.off('upload');
 }
 });
}

function access(s) {
 if (s.remoteAddress.match('^192.*')) {
 s.deny();
 return;
 }

 s.allow();
}

export default {bar, preread, req_line, header_inject, access};
```

## Директивы

### js\_access

*Синтаксис*      `js_access` функция | модуль.функция;

По умолчанию

*Контекст*      stream, server

Задает функцию `njs`, которая будет вызываться в *access-фазе*. Можно ссылаться на функцию модуля.

Функция вызывается однократно при первом достижении сессией *access-фазе*. Функция вызывается со следующими аргументами:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <code>s</code> | объект stream-сессии |
|----------------|----------------------|

В этой фазе может происходить инициализация, также при помощи метода `s.on()` может регистрироваться вызов для каждого входящего блока данных пока не будет вызван один из методов: `s.done()`, `s.decline()`, `s.allow()`. При вызове любого из этих методов обработка сессии переходит на *следующую фазу* и все текущие вызовы `s.on()` сбрасываются.

## js\_fetch\_buffer\_size

*Синтаксис*    `js_fetch_buffer_size` *размер*;  
По умолчанию    `js_fetch_buffer_size` `16k`;  
*Контекст*        `stream`, `server`

Задает размер буфера, который будет использоваться для чтения и записи для Fetch API.

## js\_fetch\_ciphers

*Синтаксис*    `js_fetch_ciphers` *шифры*;  
По умолчанию    `js_fetch_ciphers` `HIGH:!aNULL:!MD5`;  
*Контекст*        `stream`, `server`

Описывает разрешенные шифры для HTTPS-соединений при помощи Fetch API. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Полный список можно посмотреть с помощью команды «`openssl ciphers`».

## js\_fetch\_max\_response\_buffer\_size

*Синтаксис*    `js_fetch_max_response_buffer_size` *размер*;  
По умолчанию    `js_fetch_max_response_buffer_size` `1m`;  
*Контекст*        `stream`, `server`

Задает максимальный размер ответа, полученного при помощи Fetch API.

## js\_fetch\_protocols

*Синтаксис*    `js_fetch_protocols` `[TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3]`;  
По умолчанию    `js_fetch_protocols` `TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2`;  
*Контекст*        `stream`, `server`

Разрешает указанные протоколы для HTTPS-соединений при помощи Fetch API.

## js\_fetch\_timeout

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_fetch_timeout время; |
| По умолчанию     | js_fetch_timeout 60s;   |
| <i>Контекст</i>  | stream, server          |

Задает таймаут при чтении и записи при помощи Fetch API. Таймаут устанавливается не на всю передачу ответа, а только между двумя операциями чтения. Если по истечении этого времени данные не передавались, соединение закрывается.

## js\_fetch\_trusted\_certificate

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_fetch_trusted_certificate файл; |
| По умолчанию     | —                                  |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                     |

Задает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, используемыми при проверке HTTPS-сертификата при помощи Fetch API.

## js\_fetch\_verify

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_fetch_verify on   off; |
| По умолчанию     | js_fetch_verify on;       |
| <i>Контекст</i>  | stream, server            |

Разрешает или запрещает проверку сертификата HTTPS-сервера при помощи Fetch API.

## js\_fetch\_verify\_depth

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | js_fetch_verify_depth число; |
| По умолчанию     | js_fetch_verify_depth 100;   |
| <i>Контекст</i>  | stream, server               |

Устанавливает глубину проверки в цепочке HTTPS-сертификатов при помощи Fetch API.

## js filter

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_filter</code> функция   модуль.функция; |
| По умолчанию     | —                                                |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                                   |

Задает фильтр данных. Можно ссылаться на функцию модуля.

Функция фильтра вызывается однократно при первом достижении сессией *content-фазы*. Функция фильтра вызывается со следующими аргументами:

с объект stream-сессии

В этой фазе может происходить инициализация, также при помощи метода `s.on()` может регистрироваться вызов для каждого входящего блока данных. Для отмены регистрации вызова и отмены фильтра можно использовать метод `s.off()`.

## Примечание

Так как обработчик `js_filter` должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например `ngx.fetch()` или `setTimeout()`, не поддерживаются.

## js\_import

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>js_import модуль.js   имя_экспорта from модуль.js;</code> |
| По умолчанию     | —                                                               |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream, server</code>                                     |

Импортирует модуль, позволяющий задавать обработчики location и переменных на njs. *Имя\_экспорта* является пространством имен при доступе к функциям модуля. Если *имя\_экспорта* не задано, то пространством имен будет являться имя модуля.

```
js_import stream.js;
```

В примере при доступе к экспорту в качестве

## js\_path

*Синтаксис* js\_path путь;

По умолчанию —

*Контекст* stream, server

Задает дополнительный путь для модулей njs.

## js\_reload\_object

*Синтаксис* js\_reload\_object имя.json | имя from файл.json;

По умолчанию —

*Контекст* stream, server

Предварительно загружает неизменяемый объект во время конфигурации. *Имя* используется в качестве имени глобальной переменной, через которую объект доступен в коде njs. Если *имя* не указано, то будет использоваться имя файла.

`js_reload_object map.json;`

В примере *map* используется в качестве имени во время доступа к предварительно загруженному объекту.

Директивы *js\_reload\_object* может быть несколько.

## js\_preread

*Синтаксис* js\_preread функция | модуль.функция;

По умолчанию —

*Контекст* stream, server

Задает функцию njs, которая будет вызываться в *preread-фазе*. Можно ссылаться на функцию модуля.

Функция вызывается однократно при первом достижении сессией *preread-фазы*. Функция вызывается со следующими аргументами:

**s** объект stream-сессии

В этой фазе может происходить инициализация, также при помощи метода `s.on()` может регистрироваться вызов для каждого входящего блока данных пока не будет вызван один из методов: `s.done()`, `s.decline()`, `s.allow()`. При вызове любого из этих методов обработка сессии переходит *на следующую фазу* и все текущие вызовы `s.on()` сбрасываются.

### Примечание

Так как обработчик *js\_preread* должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например `ngx.fetch()` или

setTimeout(), не поддерживаются. Тем не менее асинхронные операции поддерживаются в вызовах `s.on()` в *preread-фазе*.

## js\_set

*Синтаксис*      `js_set $переменная функция | модуль.функция;`

По умолчанию —

*Контекст*      `stream, server`

Задает функцию njs для указанной переменной. Можно ссылаться на функцию модуля.

Функция вызывается в момент первого обращения к переменной для данного запроса. Точный момент вызова функции зависит от *фазы*, в которой происходит обращение к переменной. Это можно использовать для реализации дополнительной логики, не относящейся к вычислению переменной. Например, если переменная указана в директиве `log_format`, то ее обработчик не будет выполнять до фазы записи в лог. Этот обработчик также может использоваться для выполнения процедур непосредственно перед освобождением запроса.

### Примечание

Так как обработчик `js_set` должен сразу возвращать результат, то поддерживаются только синхронные операции. Таким образом, асинхронные операции, например `ngx.fetch()` или `setTimeout()`, не поддерживаются.

## js\_shared\_dict\_zone

*Синтаксис*      `js_shared_dict_zone zone=имя:размер [timeout=время] [type=string | number]`

По умолчанию —

*Контекст*      `stream`

Задает *имя* и *размер* зоны разделяемой памяти, в которой хранится словарь ключей и значений, разделяемый между рабочими процессами.

**type**                необязательный параметр, позволяет изменить тип значения на числовой (`number`), по умолчанию в качестве ключа и значения используется строка (`string`)

**timeout**            необязательный параметр, задает время, по завершении которого все записи в словаре удаляются из зоны

**evict**                необязательный параметр, удаляет самую старую пару ключ-значение при переполнении зоны

Пример:

`example.conf:`

```
Создается словарь размером 1Мб со строковыми значениями,
пары ключ-значение удаляются при отсутствии активности в течение 60 секунд:
```

```
js_shared_dict_zone zone=foo:1M timeout=60s;

Создается словарь размером 512Кб со строковыми значениями,
удаляется самая старая пара ключ-значение при переполнении зоны:
js_shared_dict_zone zone=bar:512K timeout=30s evict;

Создается постоянный словарь размером 32Кб с числовыми значениями:
js_shared_dict_zone zone=num:32k type=number;
```

```
example.js:
function get(r) {
 r.return(200, ngx.shared.foo.get(r.args.key));
}

function set(r) {
 r.return(200, ngx.shared.foo.set(r.args.key, r.args.value));
}

function delete(r) {
 r.return(200, ngx.shared.bar.delete(r.args.key));
}

function increment(r) {
 r.return(200, ngx.shared.num.incr(r.args.key, 2));
}
```

## js\_var

*Синтаксис*      `js_var $переменная [значение];`

По умолчанию

*Контекст*      stream, server

Объявляет перезаписываемую переменную. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации.

### Свойства объекта сессии

Каждый stream-обработчик njs получает один аргумент, объект `stream`-сессии.

### Limit Conn

Позволяет ограничить число соединений по заданному ключу, в частности, число соединений с одного IP-адреса.

## Пример конфигурации

```
stream {
 limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;

 ...

 server {
 ...

 limit_conn addr 1;
 limit_conn_log_level error;
 }
}
```

## Директивы

### limit\_conn

*Синтаксис*      `limit_conn зона число;`

По умолчанию

*Контекст*      `stream, server`

Задает зону разделяемой памяти и максимально допустимое число соединений для одного значения ключа. При превышении этого числа сервер закроет соединение. Например, директивы

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;

server {
 ...
 limit_conn addr 1;
}
```

разрешают одновременно обрабатывать не более одного соединения с одного IP-адреса.

Допустимо одновременное указание нескольких директив *limit\_conn*, при этом будет срабатывать любое из ограничений.

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *limit\_conn*.

### limit\_conn\_dry\_run

*Синтаксис*      `limit_conn_dry_run on | off;`

По умолчанию

*Контекст*      `stream, server`

Включает режим пробного запуска. В данном режиме число соединений не ограничивается, однако в *зоне разделяемой памяти* текущее число избыточных соединений учитывается как обычно.

## limit\_conn\_log\_level

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | limit_conn_log_level info   notice   warn   error; |
| По умолчанию     | limit_conn_log_level error;                        |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                                     |

Задает желаемый уровень записи в лог случаев ограничения числа соединений.

## limit\_conn\_zone

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | limit_conn_zone <i>ключ zone</i> = <i>название:размер</i> ; |
| По умолчанию     | —                                                           |
| <i>Контекст</i>  | stream                                                      |

Задает параметры зоны разделяемой памяти, которая хранит состояние для разных значений ключа. Состояние в частности содержит текущее число соединений. В качестве ключа может использоваться текст, переменные и их комбинации. Запросы с пустым значением ключа не учитываются.

Пример использования:

```
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
```

Здесь в качестве ключа используется IP-адрес клиента, задаваемый переменной `$binary_remote_addr`.

Длина значения `$binary_remote_addr` равна 4 байтам для IPv4-адресов или 16 байтам для IPv6-адресов. При этом размер состояния всегда равен 32 или 64 байтам на 32-битных платформах и 64 байтам на 64-битных. В зоне размером 1 мегабайт может разместиться около 32 тысяч состояний размером 32 байта или 16 тысяч состояний размером 64 байта. При переполнении зоны сервер закроет соединение.

## Встроенные переменные

### \$limit\_conn\_status

хранит результат ограничения числа соединений: *PASSED*, *REJECTED* или *REJECTED\_DRY\_RUN*

## Log

Модуль записывает логи запросов в указанном формате.

## Пример конфигурации

```
log_format basic '$remote_addr [$time_local] '\
 '$protocol $status $bytes_sent $bytes_received '\
 '$session_time';

access_log /spool/logs/angie-access.log basic buffer=32k;
```

## Директивы

### access\_log

|                  |                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | access_log <i>путь</i> [ <i>формат</i> ] [ <i>buffer=размер</i> ] [ <i>gzip[=степень]</i> ] [ <i>flush=время</i> ]<br>[if= <i>условие</i> ];<br>access_log off; |
| По умолчанию     | access_log off;                                                                                                                                                 |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                                                                                                                                                  |

Задает *путь*, *формат* и настройки буферизованной записи в лог. На одном уровне конфигурации может использоваться несколько логов. Запись в *syslog* настраивается указанием префикса «*syslog:*» в первом параметре. Специальное значение *off* отменяет все директивы *access\_log* для текущего уровня.

Если задан размер буфера с помощью параметра *buffer* или указан параметр *gzip*, то запись будет буферизованной.

#### ⚠️ Осторожно

Размер буфера должен быть не больше размера атомарной записи в дисковый файл. Для FreeBSD этот размер неограничен.

При включенной буферизации данные записываются в файл:

- если очередная строка лога не помещается в буфер;
- если данные в буфере находятся дольше интервала времени, заданного параметром *flush*;
- при *переоткрытии лог-файла* или завершении рабочего процесса.

Если задан параметр *gzip*, то буфер будет сжиматься перед записью в файл. Степень сжатия может быть задана в диапазоне от 1 (быстрее, но хуже сжатие) до 9 (медленнее, но лучше сжатие). По умолчанию используются буфер размером 64K байт и степень сжатия 1. Данные сжимаются атомарными блоками, и в любой момент времени лог-файл может быть распакован или прочитан с помощью утилиты «*zcat*».

Пример:

```
access_log /path/to/log.gz basic gzip flush=5m;
```

#### ⚠️ Важно

Для поддержки gzip-сжатия логов Angie PRO должен быть собран с библиотекой *zlib*.

В пути файла можно использовать переменные, но такие логи имеют некоторые ограничения:

- *пользователь*, с правами которого работают рабочие процессы, должен иметь права на создание файлов в каталоге с такими логами;
- не работает буферизация;
- файл открывается для каждой записи в лог и сразу же после записи закрывается. Следует однако иметь в виду, что поскольку дескрипторы часто используемых файлов могут храниться в кэше, то при ротации логов в течение времени, заданного параметром *valid* директивы *open\_log\_file\_cache*, запись может продолжаться в старый файл.

Параметр *if* включает условную запись в лог. Сессия не будет записываться в лог, если результатом вычисления условия является «0» или пустая строка.

### log\_format

*Синтаксис*      `log_format имя [escape=default|json|none] строка ...;`

По умолчанию —

*Контекст*      `stream`

Задает формат лога, например:

```
log_format proxy '$remote_addr [$time_local] '
 '$protocol $status $bytes_sent $bytes_received '
 '$session_time "$upstream_addr" '
 '"$upstream_bytes_sent" "$upstream_bytes_received" "$upstream_
→connect_time"';
```

Параметр *escape* позволяет задать экранирование символов *json* или *default* в переменных, по умолчанию используется *default*. Значение *none* отключает экранирование символов.

При использовании *default* символы «"», «\», а также символы со значениями меньше 32 или больше 126 экранируются как «\xXX». Если значение переменной не найдено, то в качестве значения в лог будет записываться дефис «-».

При использовании *json* экранируются все символы, недопустимые в JSON строках: символы «"» и «\» экранируются как «\\» и «\\\\», символы со значениями меньше 32 экранируются как «\n», «\r», «\t», «\b», «\f» или «\u00XX».

### open\_log\_file\_cache

*Синтаксис*      `open_log_file_cache max=N [inactive=время] [min_uses=N] [valid=время];`

По умолчанию `open_log_file_cache off;`

*Контекст*      `http, server, location`

Задает кэш, в котором хранятся дескрипторы файлов часто используемых логов, имена которых заданы с использованием переменных. Параметры:

|          |                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max      | задает максимальное число дескрипторов в кэше; при переполнении кэша наименее востребованные (LRU) дескрипторы закрываются                                                              |
| inactive | задает время, после которого кэшированный дескриптор закрывается, если к нему не было обращений в течение этого времени; по умолчанию 10 секунд                                         |
| min_uses | задает минимальное число использований файла в течение времени, заданного параметром <i>inactive</i> , после которого дескриптор файла будет оставаться открытым в кэше; по умолчанию 1 |
| valid    | задает, через какое время нужно проверять, что файл еще существует под тем же именем; по умолчанию 60 секунд                                                                            |
| off      | запрещает кэш                                                                                                                                                                           |

Пример использования:

```
open_log_file_cache max=1000 inactive=20s valid=1m min_uses=2;
```

## Map

Создает переменные, значения которых зависят от значений других переменных.

### Пример конфигурации

```
map $remote_addr $limit {
 127.0.0.1 "";
 default $binary_remote_addr;
}

limit_conn_zone $limit zone=addr:10m;
limit_conn addr 1;
```

## Директивы

### map

*Синтаксис* map строка \$переменная { ... };

По умолчанию —

*Контекст* stream

Создает новую переменную. Ее значение зависит от первого параметра, заданного строкой с переменными, например:

```
set $var1 "foo";
set $var2 "bar";

map $var1$var2 $new_variable {
 default "foobar_value";
}
```

Здесь переменная `$new_variable` будет иметь значение, составленное из двух переменных `$var1` и `$var2`, или значение по умолчанию, если эти переменные не определены.

**1 Примечание**

Поскольку переменные вычисляются только в момент использования, само по себе наличие даже большого числа объявлений переменных «тар» не влечет за собой никаких дополнительных расходов на обработку запросов.

Параметры внутри блока *tar* задают соответствие между исходными и результирующими значениями.

Исходные значения задаются строками или регулярными выражениями.

Строки проверяются без учета регистра.

Перед регулярным выражением ставится символ «~», если при сравнении следует учитывать регистр символов, либо символы «~\*», если регистр символов учитывать не нужно. Регулярное выражение может содержать именованные и позиционные выделения, которые могут затем использоваться в других директивах совместно с результирующей переменной.

Если исходное значение совпадает с именем одного из специальных параметров, описанных ниже, перед ним следует поставить символ «!».

В качестве результирующего значения можно указать текст, переменную и их комбинации.

Также поддерживаются следующие специальные параметры:

|                               |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>default значение</code> | задает результирующее значение, если исходное значение не совпадает ни с одним из перечисленных. Если параметр <i>default</i> не указан, результирующим значением по умолчанию будет пустая строка. |
| <code>hostnames</code>        | указывает, что в качестве исходных значений можно использовать маску для первой или последней части имени хоста. Этот параметр следует указывать перед списком значений.                            |

Например,

```
*.example.com 1;
example.* 1;
```

Вместо двух записей

```
example.com 1;
*.example.com 1;
```

можно использовать одну:

```
.example.com 1;
```

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>include файл</code> | включает файл со значениями. Включений может быть несколько. |
| <code>volatile</code>     | указывает, что переменная не кэшируется.                     |

Если исходному значению соответствует несколько из указанных вариантов, например, одновременно подходят и маска, и регулярное выражение, будет выбран первый подходящий вариант в следующем порядке приоритета:

1. строковое значение без маски
2. самое длинное строковое значение с маской в начале, например «\*.example.com»
3. самое длинное строковое значение с маской в конце, например «mail.\*»
4. первое подходящее регулярное выражение (в порядке следования в конфигурационном файле)

5. значение по умолчанию (*default*)

### map\_hash\_bucket\_size

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | map_hash_bucket_size <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | map_hash_bucket_size 32 64 128;      |
| <i>Контекст</i>  | stream                               |

Задает размер корзины в хэш-таблицах для переменных *map*. Значение по умолчанию зависит от размера строки кэша процессора. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

### map\_hash\_max\_size

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | map_hash_max_size <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | map_hash_max_size 2048;           |
| <i>Контекст</i>  | stream                            |

Задает максимальный размер хэш-таблиц для переменных *map*. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

## MQTT Preread

Позволяет извлекать идентификатор клиента и имя пользователя из пакетов CONNECT протокола Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) версий 3.1.1 и 5.0.

При сборке из исходного кода модуль необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-stream_mqtt_preread_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

### Пример конфигурации

**Выбор сервера в группе по идентификатору клиента:**

```
stream {
 mqtt_preread on;

 upstream mqtt {
 hash $mqtt_preread_clientid;
 # ...
 }
}
```

## Директивы

### mqtt\_preread

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | mqtt_preread on   off; |
| По умолчанию     | mqtt_preread off;      |
| <i>Контекст</i>  | stream, server         |

Управляет извлечением информации из пакета CONNECT на этапе *предварительного чтения*. Если параметр включен (on), то в контексте, где он задан, заполняются перечисленные ниже переменные.

#### Встроенные переменные

Подробное описание семантики значений см. в спецификации протокола MQTT версий 3.1.1 и 5.0.

\$mqtt\_preread\_clientid

Уникальный идентификатор клиента.

\$mqtt\_preread\_username

Необязательное имя пользователя.

#### Pass

Позволяет передавать принятое соединение напрямую на любой настроенный слушающий сокет в модуль *HTTP*, *потоковый* или *почтовый* модули.

#### Пример конфигурации

После того, как модуль **stream** завершит обработку SSL/TLS, он передает соединение в модуль **http**:

```
http {
 server {
 listen 8000;

 location / {
 root html;
 }
 }
}

stream {
 server {
 listen 12345 ssl;

 ssl_certificate domain.crt;
 ssl_certificate_key domain.key;
```

```
 pass 127.0.0.1:8000;
 }
}
```

## Директивы

### pass

*Синтаксис*      `pass адрес;`

По умолчанию

*Контекст*      `server`

Эта директива задает адрес сервера, на который должно быть передано клиентское соединение. Адрес можно указать как IP-адрес и порт:

```
pass 127.0.0.1:12345;
```

Или как путь к UNIX-сокету:

```
pass unix:/tmp/stream.socket;
```

Также адрес можно задать с помощью переменных:

```
pass $upstream;
```

## Proxy

Позволяет проксировать потоки данных по TCP, UDP и UNIX-сокетам.

### Пример конфигурации

```
server {
 listen 127.0.0.1:12345;
 proxy_pass 127.0.0.1:8080;
}

server {
 listen 12345;
 proxy_connect_timeout 1s;
 proxy_timeout 1m;
 proxy_pass example.com:12345;
}

server {
 listen 53 udp reuseport;
 proxy_timeout 20s;
 proxy_pass dns.example.com:53;
}

server {
 listen [::1]:12345;
```

```
 proxy_pass unix:/tmp/stream.socket;
}
```

## Директивы

### proxy\_bind

*Синтаксис*      proxy\_bind *адрес* [transparent] | off;

По умолчанию

*Контекст*      stream, server

Задает локальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с проксируемым сервером. В значении параметра допустимо использование переменных. Специальное значение *off* отменяет действие унаследованной с предыдущего уровня конфигурации директивы *proxy\_bind*, позволяя системе самостоятельно выбирать локальный IP-адрес.

Параметр *transparent* позволяет задать нелокальный IP-адрес, который будет использоваться в исходящих соединениях с проксируемым сервером, например, реальный IP-адрес клиента:

```
proxy_bind $remote_addr transparent;
```

Для работы параметра обычно требуется запустить рабочие процессы Apache PRO с привилегиями [суперпользователя](#). В Linux этого не требуется, так как если указан параметр *transparent*, то рабочие процессы наследуют capability *CAP\_NET\_RAW* из главного процесса.

#### ⚠ Важно

Необходимо настроить таблицу маршрутизации ядра для перехвата сетевого трафика с проксируемого сервера.

### proxy\_buffer\_size

*Синтаксис*      proxy\_buffer\_size *размер*;

По умолчанию

*Контекст*      stream, server

Задает размер буфера, в который будут читаться данные, получаемые от проксируемого сервера. Также задает размер буфера, в который будут читаться данные, получаемые от клиента.

## proxy\_connect\_timeout

*Синтаксис* proxy\_connect\_timeout *время*;  
По умолчанию proxy\_connect\_timeout 60s;  
*Контекст* stream, server

Задает таймаут для установления соединения с проксируемым сервером.

## proxy\_connection\_drop

*Синтаксис* proxy\_connection\_drop *время* | on | off;  
По умолчанию proxy\_connection\_drop off;  
*Контекст* http, server, location

Настраивает завершение всех соединений с проксируемым сервером, если он был удален из группы или помечен как постоянно недоступный в результате процесса *reresolve* или команды API DELETE. Сессия завершается, когда обрабатывается следующее событие чтения или записи для клиента или проксируемого сервера.

Установка *времени* включает *таймаут* до завершения сессии; при выборе значения *on* сессии завершаются немедленно.

## proxy\_download\_rate

*Синтаксис* proxy\_download\_rate *скорость*;  
По умолчанию proxy\_download\_rate 0;  
*Контекст* stream, server

Ограничивает скорость чтения данных от проксируемого сервера; *скорость* задается в байтах в секунду.

0 отключает ограничение скорости

### Примечание

Ограничение устанавливается на соединение, поэтому, если Angie PRO одновременно откроет два соединения к проксируемому серверу, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения.

В значении параметра можно использовать переменные. Это может быть полезно в случаях, когда скорость нужно ограничивать в зависимости от какого-либо условия:

```
map $slow $rate {
 1 4k;
 2 8k;
}
```

```
proxy_download_rate $rate
```

### proxy\_half\_close

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_half_close on   off; |
| По умолчанию     | proxy_half_close off;      |
| <i>Контекст</i>  | stream, server             |

Разрешает или запрещает независимое закрытие каждой из сторон проксируемого соединения TCP («TCP half-close»). Если разрешено, то проксирование по TCP будет продолжаться, пока обе стороны не закроют соединение.

### proxy\_next\_upstream

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_next_upstream on   off; |
| По умолчанию     | proxy_next_upstream on;       |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                |

При невозможности установить соединение с проксируемым сервером определяет, будет ли клиентское соединение передано *следующему серверу*.

Передача соединения следующему серверу может быть ограничена по *количество попыток* и по *времени*.

### proxy\_next\_upstream\_timeout

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_next_upstream_timeout время; |
| По умолчанию     | proxy_next_upstream_timeout 0;     |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                     |

Ограничивает время, в течение которого возможна передача запроса *следующему* серверу.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 0 | отключает это ограничение |
|---|---------------------------|

### proxy\_next\_upstream\_tries

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_next_upstream_tries число; |
| По умолчанию     | proxy_next_upstream_tries 0;     |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                   |

Ограничивает число допустимых попыток для передачи запроса *следующему* серверу.

0

отключает это ограничение

### proxy\_pass

*Синтаксис* proxy\_pass *адрес*;  
По умолчанию —  
*Контекст* server

Задает адрес проксируемого сервера; *адрес* может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, за которым следует порт:

```
proxy_pass localhost:12345;
```

или в виде пути UNIX-сокета:

```
proxy_pass unix:/tmp/stream.socket;
```

Если доменному имени соответствует несколько адресов, то все они будут использоваться поочереди (round-robin). Кроме того, в качестве адреса можно указать *группу серверов*. Если используется группа, указать порт невозможно; вместо этого укажите порт для каждого сервера внутри группы отдельно.

Адрес можно также задать с помощью переменных:

```
proxy_pass $upstream;
```

В этом случае имя сервера ищется среди описанных *групп серверов* и если не найдено, то определяется с помощью *resolver*'а.

### proxy\_protocol

*Синтаксис* proxy\_protocol on | off;  
По умолчанию proxy\_protocol off;  
*Контекст* stream, server

Включает протокол PROXY для соединений с проксируемым сервером.

### proxy\_requests

*Синтаксис* proxy\_requests *число*;  
По умолчанию proxy\_requests 0;  
*Контекст* stream, server

Задает число датаграмм, полученных от клиента, по достижении которого удаляется привязка между клиентом и существующей UDP-сессией. После получения указанного количества датаграмм следующая датаграмма, полученная от того же клиента, начинает новую сессию. Сессия завершится после отправки всех принятых датаграмм на проксируемый сервер и получения указанного количества *ответов* или после *таймаута*.

## proxy\_responses

*Синтаксис* proxy\_responses *число*;

По умолчанию —

*Контекст* stream, server

Задает количество датаграмм, ожидаемых от проксируемого сервера в ответ на датаграмму клиента в случае, если используется протокол *UDP*. Задаваемое число служит подсказкой для завершения сессии. По умолчанию количество датаграмм не ограничено.

Если указано нулевое значение, то ответ не ожидается. Однако если ответ получен и сессия еще не завершилась, то ответ будет обработан.

## proxy\_socket\_keepalive

*Синтаксис* proxy\_socket\_keepalive on | off;

По умолчанию proxy\_socket\_keepalive off;

ниую

*Контекст* stream, server

Конфигурирует поведение «TCP keepalive» для исходящих соединений к проксируемому серверу.

""  
on По умолчанию для сокета действуют настройки операционной системы.  
для сокета включается параметр *SO\_KEEPALIVE*

## proxy\_ssl

*Синтаксис* proxy\_ssl on | off;

По умолчанию proxy\_ssl off;

ниую

*Контекст* stream, server

Включает протоколы SSL/TLS для соединений с проксируемым сервером.

## proxy\_ssl\_certificate

*Синтаксис* proxy\_ssl\_certificate *файл* [*файл*];

По умолчанию —

ниую

*Контекст* stream, server

Задает файл с сертификатом в формате PEM для аутентификации на проксируемом сервере. В имени файла можно использовать переменные.

Добавлено в версии 1.2.0.

При включенном *proxy\_ssl\_ntls* директива принимает два аргумента вместо одного:

```
server {
 proxy_ssl_ntls on;

 proxy_ssl_certificate sign.crt enc.crt;
 proxy_ssl_certificate_key sign.key enc.key;

 proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";

 proxy_pass backend:12345;
}
```

### proxy\_ssl\_certificate\_key

*Синтаксис*    proxy\_ssl\_certificate\_key *файл* [*файл*];

По умолчанию —

*Контекст*    stream, server

Задает файл с секретным ключом в формате PEM для аутентификации на проксируемом сервере. В имени файла можно использовать переменные.

Добавлено в версии 1.2.0.

При включенном *proxy\_ssl\_ntls* директива принимает два аргумента вместо одного:

```
server {
 proxy_ssl_ntls on;

 proxy_ssl_certificate sign.crt enc.crt;
 proxy_ssl_certificate_key sign.key enc.key;

 proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";

 proxy_pass backend:12345;
}
```

### proxy\_ssl\_ciphers

*Синтаксис*    proxy\_ssl\_ciphers *шифры*;

По умолчанию proxy\_ssl\_ciphers DEFAULT;

*Контекст*    stream, server

Описывает разрешенные шифры для запросов к проксируемому серверу. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL.

Полный список можно посмотреть с помощью команды «*openssl ciphers*».

## proxy\_ssl\_conf\_command

*Синтаксис* proxy\_ssl\_conf\_command *имя значение*;

По умолчанию —

*Контекст* stream, server

Задает произвольные конфигурационные [команды](#) OpenSSL при установлении соединения с проксируемым сервером.

### ⚠ Важно

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше.

На одном уровне может быть указано несколько директив *proxy\_ssl\_conf\_command*. Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы *proxy\_ssl\_conf\_command*.

### ⚠ Осторожно

Следует учитывать, что изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

## proxy\_ssl\_crl

*Синтаксис* proxy\_ssl\_crl *файл*;

По умолчанию —

*Контекст* stream, server

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми при [проверке](#) сертификата проксируемого сервера.

## proxy\_ssl\_name

*Синтаксис* proxy\_ssl\_name *имя*;

По умолчанию proxy\_ssl\_name *хост из proxy\_pass*;

*Контекст* stream, server

Позволяет переопределить имя сервера, используемое при [проверке](#) сертификата проксируемого сервера, а также для [передачи его через SNI](#) при установлении соединения с проксируемым сервером. Имя сервера можно также задать с помощью переменных.

По умолчанию используется имя хоста из адреса, заданного директивой *proxy\_pass*.

## proxy\_ssl\_ntls

Добавлено в версии 1.2.0.

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_ssl_ntls on   off; |
| По умолчанию     | proxy_ssl_ntls off;      |
| <i>Контекст</i>  | stream, server           |

Включает клиентскую поддержку NTLS при использовании TLS библиотеки TongSuo.

```
server {
 proxy_ssl_ntls on;

 proxy_ssl_certificate sign.crt enc.crt;
 proxy_ssl_certificate_key sign.key enc.key;

 proxy_ssl_ciphers "ECC-SM2-WITH-SM4-SM3:ECDHE-SM2-WITH-SM4-SM3:RSA";

 proxy_pass backend:12345;
}
```

### ■ Важно

Angie PRO необходимо собрать с использованием параметра конфигурации *-with-ntls*, с соответствующей SSL библиотекой с поддержкой NTLS

```
./configure --with-openssl=../Tongsuo-8.3.0 \
 --with-openssl-opt=enable-ntls \
 --with-ntls
```

## proxy\_ssl\_password\_file

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_ssl_password_file <i>файл</i> ; |
| По умолчанию     | —                                     |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                        |

Задает файл с паролями от *секретных ключей*, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

## proxy\_ssl\_protocols

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3]; |
| По умолчанию     | proxy_ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;                         |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                                                             |

Изменено в версии 1.2.0: Параметр TLSv1.3 добавлен к используемым по умолчанию.

Разрешает указанные протоколы для соединений с проксируемым сервером.

### proxy\_ssl\_server\_name

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_ssl_server_name on   off; |
| По умолчанию     | proxy_ssl_server_name off;      |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                  |

Разрешает или запрещает передачу имени сервера, заданного директивой *proxy\_ssl\_name*, через расширение Server Name Indication протокола TLS (SNI, RFC 6066) при установлении соединения с проксируемым сервером.

### proxy\_ssl\_session\_reuse

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_ssl_session_reuse on   off; |
| По умолчанию     | proxy_ssl_session_reuse on;       |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                    |

Определяет, использовать ли повторно SSL-сессии при работе с проксируемым сервером. Если в логах появляются ошибки «SSL3\_GET\_FINISHED:digest check failed», то можно попробовать выключить повторное использование сессий.

### proxy\_ssl\_trusted\_certificate

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_ssl_trusted_certificate <i>файл</i> ; |
| По умолчанию     | —                                           |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                              |

Задает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, используемыми при проверке сертификата проксируемого HTTPS-сервера.

### proxy\_ssl\_verify

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_ssl_verify on   off; |
| По умолчанию     | proxy_ssl_verify off;      |
| <i>Контекст</i>  | stream, server             |

Разрешает или запрещает проверку сертификата проксируемого сервера.

## proxy\_ssl\_verify\_depth

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_ssl_verify_depth <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | proxy_ssl_verify_depth 1;             |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                        |

Устанавливает глубину проверки в цепочке сертификатов проксируемого сервера.

## proxy\_timeout

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_timeout <i>время</i> ; |
| По умолчанию     | proxy_timeout 10m;           |
| <i>Контекст</i>  | stream, server               |

Задает таймаут между двумя идущими подряд операциями чтения или записи на клиентском соединении или соединении с проксируемым сервером. Если по истечении этого времени данные не передавались, соединение закрывается.

## upstream\_probe\_timeout (PRO)

Добавлено в версии 1.4.0: PRO

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | upstream_probe_timeout <i>время</i> ; |
| По умолчанию     | upstream_probe_timeout 50s;           |
| <i>Контекст</i>  | server                                |

Задает максимальное *время* бездействия установленного с сервером соединения для проверок, настроенных с помощью директивы *upstream\_probe (PRO)*; при превышении этого предела соединение будет закрыто.

## proxy\_upload\_rate

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_upload_rate <i>скорость</i> ; |
| По умолчанию     | proxy_upload_rate 0;                |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                      |

Ограничивает скорость чтения данных от клиента. Скорость задается в байтах в секунду.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 0 | отключает ограничение скорости |
|---|--------------------------------|

**i Примечание**

Ограничение устанавливается на соединение, поэтому, если клиент одновременно откроет два соединения, суммарная скорость будет вдвое выше заданного ограничения.

В значении параметра можно использовать переменные. Это может быть полезно в случаях, когда скорость нужно ограничивать в зависимости от какого-либо условия:

```
proxy_upload_rate $rate;
```

```
map $slow $rate {
 1 4k;
 2 8k;
}
```

```
proxy_upload_rate $rate;
```

**RDP Preread**

При использовании протокола RDP позволяет извлекать cookie, которые используются для идентификации и управления сессиями, до момента принятия решения о балансировке.

При сборке из исходного кода модуль необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-stream_rdp_preread_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

**Пример конфигурации****Привязка к выдавшему cookie серверу**

Конфигурация использует режим `learn` директивы `sticky`:

```
stream {
 rdp_preread on;

 upstream rdp {
 server 127.0.0.1:3390 sid=a;
 server 127.0.0.1:3391 sid=b;

 sticky learn lookup=$rdp_cookie create=$rdp_cookie zone=sessions:1m;
 }
}
```

## Директивы

### rdp\_preread

*Синтаксис* rdp\_preread on | off;

По умолчанию rdp\_preread off;

*Контекст* stream, server

Управляет извлечением информации из cookie протокола RDP на этапе *предварительного чтения*. Если параметр включен (on), то в контексте, где он задан, заполняются перечисленные ниже переменные.

#### Встроенные переменные

Семантика значений в составе cookie зависит от версии протокола RDP.

\$rdp\_cookie

Значение cookie целиком.

\$rdp\_cookie\_ **имя**

Значение поля cookie с заданным именем.

### RealIP

Позволяет менять адрес и порт клиента на переданные в заголовке протокола PROXY. Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра *proxy\_protocol* в директиве *listen*.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки *--with-stream\_realip\_module*. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

#### Пример конфигурации

```
listen 12345 proxy_protocol;

set_real_ip_from 192.168.1.0/24;
set_real_ip_from 192.168.2.1;
set_real_ip_from 2001:0db8::/32;
```

## Директивы

### set\_real\_ip\_from

*Синтаксис*    `set_real_ip_from` *адрес | CIDR | unix:;*

По умолчанию

*Контекст*    `stream, server`

Задает доверенные адреса, которые передают верный адрес для замены. Если указано специальное значение `unix:`, доверенными будут считаться все UNIX-сокеты.

## Встроенные переменные

`$realip_remote_addr`

хранит исходный адрес клиента

`$realip_remote_port`

хранит исходный порт клиента

## Return

Позволяет отправить заданное значение клиенту и после этого закрыть соединение.

## Пример конфигурации

```
server {
 listen 12345;
 return $time_iso8601;
}
```

## Директивы

### return

*Синтаксис*    `return` *значение;*

По умолчанию

*Контекст*    `server`

Задает значение, отправляемое клиенту. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации.

## Set

Позволяет устанавливать значение переменной.

### Пример конфигурации

```
server {
 listen 12345;
 set $true 1;
}
```

### Директивы

#### set

*Синтаксис*      `set $переменная значение;`

По умолчанию —

*Контекст*      `server`

Устанавливает значение указанной переменной. В качестве значения можно использовать текст, переменные и их комбинации.

### Split Clients

Модуль генерирует переменные для А/В-тестирования, канареочных релизов и других сценариев, которые направляют определенный процент клиентов на один сервер или конфигурацию, а остальных — куда-то еще.

### Пример конфигурации

```
stream {
 # ...
 split_clients "${remote_addr}AAA" $upstream {
 0.5% feature_test1;
 2.0% feature_test2;
 * production;
 }

 server {
 # ...
 proxy_pass $upstream;
 }
}
```

## Директивы

### split\_clients

*Синтаксис*      `split_clients строка $переменная { ... }`

По умолчанию —

*Контекст*      stream

Создает *переменную*, хэшируя *строку*; переменные в *строке* подставляются, результат хэшируется, затем по значению хэша выбирается строковое значение *переменной*.

Функция хэширования использует MurmurHash2 (32 бит), и весь диапазон ее значений (с 0 по 4294967295) сопоставляется с корзинами в порядке появления; процентные величины определяют размер корзин. В конце может стоять метасимвол (\*); хэши, не попавшие в другие корзины, сопоставляются с приданым ему значением.

Пример:

```
split_clients "${remote_addr}AAA" $variant {
 0.5% .one;
 2.0% .two;
 * "";
}
```

Здесь после подстановки в строке `$remote_addrAAA` значения хэша распределяются следующим образом:

- значения от 0 до 21474835 (0,5%) дают .one;
- значения от 21474836 до 107374180 (2%) дают .two;
- значения от 107374181 до 4294967295 (все остальные) дают "" (пустую строку).

## SSL

Обеспечивает необходимую поддержку для работы прокси-сервера по протоколу SSL/TLS.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-stream_ssl_module`.

В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

### ⚠ Важно

Для этого модуля нужна библиотека OpenSSL.

## Пример конфигурации

Для уменьшения загрузки процессора рекомендуется

- установить число *рабочих процессов* равным числу процессоров,
- включить *разделяемый кэш* сессий,
- выключить *встроенный кэш* сессий
- и, возможно, увеличить *время жизни* сессии (по умолчанию 5 минут):

```
worker_processes auto;

stream {
 #...

 server {
 listen 12345 ssl;
 ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
 ssl_ciphers AES128-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:DES-CBC3-SHA:RC4-MD5;
 ssl_certificate /usr/local/angie/conf/cert.pem;
 ssl_certificate_key /usr/local/angie/conf/cert.key;
 ssl_session_cache shared:SSL:10m;
 ssl_session_timeout 10m;

 # ...
 }
}
```

## Директивы

### ssl\_alpn

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | ssl_alpn протокол ...; |
| По умолчанию     | —                      |
| <i>Контекст</i>  | stream, server         |

Задает список поддерживаемых протоколов ALPN. Один из протоколов должен быть *согласован*, если клиент использует ALPN:

```
map $ssl_alpn_protocol $proxy {
 h2 127.0.0.1:8001;
 http/1.1 127.0.0.1:8002;
}

server {
 listen 12346;
 proxy_pass $proxy;
 ssl_alpn h2 http/1.1;
}
```

## ssl\_certificate

*Синтаксис*    `ssl_certificate` *файл*;

По умолчанию

*Контекст*    `stream, server`

Указывает файл с сертификатом в формате PEM для данного сервера. Если вместе с основным сертификатом нужно указать промежуточные, то они должны находиться в этом же файле в следующем порядке — сначала основной сертификат, а затем промежуточные. В этом же файле может находиться секретный ключ в формате PEM.

Директива может быть указана несколько раз для загрузки сертификатов разных типов, например RSA и ECDSA:

```
server {
 listen 12345 ssl;

 ssl_certificate example.com.rsa.crt;
 ssl_certificate_key example.com.rsa.key;

 ssl_certificate example.com.ecdsa.crt;
 ssl_certificate_key example.com.ecdsa.key;

 # ...
}
```

Возможность задавать отдельные цепочки сертификатов для разных сертификатов есть только в OpenSSL 1.0.2 и выше. Для более старых версий следует указывать только одну цепочку сертификатов.

### ■ Важно

В имени файла можно использовать переменные при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше:

```
ssl_certificate $ssl_server_name.crt;
ssl_certificate_key $ssl_server_name.key;
```

При использовании переменных сертификат загружается при каждой операции SSL-рукопожатия, что может отрицательно влиять на производительность.

Вместо **файла** можно указать значение «`data:$переменная`», при котором сертификат загружается из переменной без использования промежуточных файлов.

Ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в [лог ошибок](#).

## ssl\_certificate\_key

*Синтаксис*    `ssl_certificate_key` *файл*;

По умолчанию

*Контекст*    `stream, server`

Указывает файл с секретным ключом в формате PEM для данного виртуального сервера.

### ⚠ Важно

В имени файла можно использовать переменные при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше.

Вместо **файла** можно указать значение «`engine:имя:id`», которое загружает ключ с указанным *id* из OpenSSL engine с заданным именем.

Вместо **файла** также можно указать значение «`data:$переменная`», при котором секретный ключ загружается из переменной без использования промежуточных файлов. При этом следует учитывать, что ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в *лог ошибок*.

## ssl\_ciphers

*Синтаксис*    `ssl_ciphers` *шифры*;

По умолчанию `ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;`

*Контекст*    `stream, server`

Описывает разрешенные шифры. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL, например:

`ssl_ciphers ALL:!aNULL:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;`

Полный список можно посмотреть с помощью команды «`openssl ciphers`».

## ssl\_client\_certificate

*Синтаксис*    `ssl_client_certificate` *файл*;

По умолчанию

*Контекст*    `stream, server`

Указывает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, которые используются для *проверки* клиентских сертификатов.

Список сертификатов будет отправляться клиентам. Если это нежелательно, можно воспользоваться директивой `ssl_trusted_certificate`.

## ssl\_conf\_command

*Синтаксис*    `ssl_conf_command имя значение;`  
По умолчанию  
*Контекст*    stream, server

Задает произвольные конфигурационные команды OpenSSL.

### ⚠ Важно

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше.

На одном уровне может быть указано несколько директив `ssl_conf_command`:

```
ssl_conf_command Options PrioritizeChaCha;
ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;
```

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `ssl_conf_command`.

### ⚠ Осторожно

Изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

## ssl\_crl

*Синтаксис*    `ssl_crl файл;`  
По умолчанию  
*Контекст*    stream, server

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми для проверки клиентских сертификатов.

## ssl\_dhparam

*Синтаксис*    `ssl_dhparam файл;`  
По умолчанию  
*Контекст*    stream, server

Указывает файл с параметрами для DHE-шифров.

### ⚠ Осторожно

По умолчанию параметры не заданы, и соответственно DHE-шифры не будут использоваться.

## ssl\_ecdh\_curve

*Синтаксис*    `ssl_ecdh_curve` *кривая;*  
По умолчанию    `ssl_ecdh_curve auto;`  
*Контекст*       `stream, server`

Задает кривую для ECDHE-шифров.

### ⚠ Важно

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше можно указывать несколько кривых, например:

```
ssl_ecdh_curve prime256v1:secp384r1;
```

Специальное значение `auto` соответствует встроенному в библиотеку OpenSSL списку кривых для OpenSSL 1.0.2 и выше, или `prime256v1` для более старых версий.

### ⚠ Важно

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше директива задает список кривых, поддерживаемых сервером. Поэтому для работы ECDSA-сертификатов важно, чтобы список включал кривые, используемые в сертификатах.

## ssl\_handshake\_timeout

*Синтаксис*    `ssl_handshake_timeout` *время;*  
По умолчанию    `ssl_handshake_timeout 60s;`  
*Контекст*       `stream, server`

Задает таймаут для завершения операции SSL-рукопожатия.

## ssl\_ntls

Добавлено в версии 1.2.0.

*Синтаксис*    `ssl_ntls on | off;`  
По умолчанию    `ssl_ntls off;`  
*Контекст*       `stream, server`

Включает серверную поддержку NTLS при использовании TLS библиотеки TongSuo

```
listen ... ssl;
ssl_ntls on;
```

**■ Важно**

Angie PRO необходимо собрать с использованием параметра конфигурации `-with-ntls`, с соответствующей SSL библиотекой с поддержкой NTLS

```
./configure --with-openssl=../Tongsuo-8.3.0 \
 --with-openssl-opt=enable-ntls \
 --with-ntls
```

**ssl\_password\_file**

*Синтаксис*      `ssl_password_file` *файл*;

По умолчанию

*Контекст*      `stream, server`

Задает файл с паролями от *секретных ключей*, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

Пример:

```
stream {
 ssl_password_file /etc/keys/global.pass;
 ...

 server {
 listen 127.0.0.1:12345;
 ssl_certificate_key /etc/keys/first.key;
 }

 server {
 listen 127.0.0.1:12346;

 # вместо файла можно указать именованный канал
 ssl_password_file /etc/keys/fifo;
 ssl_certificate_key /etc/keys/second.key;
 }
}
```

**ssl\_prefer\_server\_ciphers**

*Синтаксис*      `ssl_prefer_server_ciphers` `on | off`;

По умолчанию

*Контекст*      `stream, server`

При использовании протоколов SSLv3 и TLS устанавливает приоритет серверных шифров над клиентскими.

## ssl\_protocols

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];</code> |
| По умолчанию     | <code>ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;</code>                         |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                                                                    |

Изменено в версии 1.2.0: Параметр TLSv1.3 добавлен к используемым по умолчанию.

Разрешает указанные протоколы.

### ■ Важно

Параметры TLSv1.1 и TLSv1.2 работают только при использовании OpenSSL 1.0.1 и выше.  
Параметр TLSv1.3 работает только при использовании OpenSSL 1.1.1 и выше.

## ssl\_session\_cache

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>ssl_session_cache off   none   [builtin[:размер]] [shared:название:размер];</code> |
| По умолчанию     | <code>ssl_session_cache none;</code>                                                     |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                                                                           |

Задает тип и размеры кэшей для хранения параметров сессий. Тип кэша может быть следующим:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>off</code>     | жесткое запрещение использования кэша сессий: Angie PRO явно сообщает клиенту, что сессии не могут использоваться повторно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>none</code>    | мягкое запрещение использования кэша сессий: Angie PRO сообщает клиенту, что сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры сессии в кэше.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>builtin</code> | встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480 сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>shared</code>  | кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша задается в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого разделяемого кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым названием может использоваться в нескольких серверах. Также он используется для автоматического создания, хранения и периодического обновления ключей TLS session tickets, если они не указаны явно с помощью директивы <code>ssl_session_ticket_key</code> . |

Можно использовать одновременно оба типа кэша, например:

```
ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
```

однако использование только разделяемого кэша без встроенного должно быть более эффективным.

## ssl\_session\_ticket\_key

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | ssl_session_ticket_key <i>файл</i> ; |
| По умолчанию     | —                                    |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                       |

Задает файл с секретным ключом, применяемым при шифровании и расшифровании TLS session tickets. Директива необходима, если один и тот же ключ нужно использовать на нескольких серверах. По умолчанию используется случайно сгенерированный ключ.

Если указано несколько ключей, то только первый ключ используется для шифрования TLS session tickets. Это позволяет настроить ротацию ключей, например:

```
ssl_session_ticket_key current.key;
ssl_session_ticket_key previous.key;
```

Файл должен содержать 80 или 48 байт случайных данных и может быть создан следующей командой:

```
openssl rand 80 > ticket.key
```

В зависимости от размера файла для шифрования будет использоваться либо AES256 (для 80-байтных ключей), либо AES128 (для 48-байтных ключей).

## ssl\_session\_tickets

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | ssl_session_tickets on   off; |
| По умолчанию     | ssl_session_tickets on;       |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                |

Разрешает или запрещает возобновление сессий при помощи TLS session tickets.

## ssl\_session\_timeout

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | ssl_session_timeout <i>время</i> ; |
| По умолчанию     | ssl_session_timeout 5m;            |
| <i>Контекст</i>  | stream, server                     |

Задает время, в течение которого клиент может повторно использовать параметры сессии.

## ssl\_trusted\_certificate

*Синтаксис*    `ssl_trusted_certificate файл;`  
По умолчанию  
*Контекст*    stream, server

Задает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, которые используются для *проверки* клиентских сертификатов.

В отличие от *ssl\_client\_certificate*, список этих сертификатов не будет отправляться клиентам.

## ssl\_verify\_client

*Синтаксис*    `ssl_verify_client on | off | optional | optional_no_ca;`  
По умолчанию  
*Контекст*    stream, server

Разрешает проверку клиентских сертификатов. Результат проверки доступен через переменную *ssl\_client\_verify*. Если при проверке клиентского сертификата произошла ошибка или клиент не предоставил требуемый сертификат, соединение закрывается.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>optional</i>       | запрашивает клиентский сертификат, и если сертификат был предоставлен, проверяет его                                                                                                                                             |
| <i>optional_no_ca</i> | запрашивает сертификат клиента, но не требует, чтобы он был подписан доверенным сертификатом СА. Это предназначено для случаев, когда фактическая проверка сертификата осуществляется внешним по отношению к Angie PRO сервисом. |

## ssl\_verify\_depth

*Синтаксис*    `ssl_verify_depth число;`  
По умолчанию  
*Контекст*    stream, server

Устанавливает глубину проверки в цепочке клиентских сертификатов.

## Встроенные переменные

Модуль *stream\_ssl* поддерживает встроенные переменные:

**\$ssl\_alpn\_protocol**

возвращает протокол, выбранный при помощи ALPN во время SSL-рукопожатия, либо пустую строку.

**\$ssl\_cipher**

возвращает название используемого шифра для установленного SSL-соединения.

**\$ssl\_ciphers**

возвращает список шифров, поддерживаемых клиентом. Известные шифры указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

AES128-SHA:AES256-SHA:0x00ff

**⚠ Важно**

Переменная полностью поддерживается при использовании OpenSSL версии 1.0.2 и выше. При использовании более старых версий переменная доступна только для новых сессий и может содержать только известные шифры.

**\$ssl\_client\_cert**

возвращает клиентский сертификат для установленного SSL-соединения в формате PEM перед каждой строкой которого, кроме первой, вставляется символ табуляции.

**\$ssl\_client\_fingerprint**

возвращает SHA1-отпечаток клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

**\$ssl\_client\_i\_dn**

возвращает строку «issuer DN» клиентского сертификата для установленного SSL-соединения согласно RFC 2253.

**\$ssl\_client\_raw\_cert**

возвращает клиентский сертификат для установленного SSL-соединения в формате PEM.

**\$ssl\_client\_s\_dn**

возвращает строку «subject DN» клиентского сертификата для установленного SSL-соединения согласно RFC 2253.

**\$ssl\_client\_serial**

возвращает серийный номер клиентского сертификата для установленного SSL-соединения.

**\$ssl\_client\_v\_end**

возвращает дату окончания срока действия клиентского сертификата.

**\$ssl\_client\_v\_remain**

возвращает число дней, оставшихся до истечения срока действия клиентского сертификата.

**\$ssl\_client\_v\_start**

возвращает дату начала срока действия клиентского сертификата.

**\$ssl\_client\_verify**

возвращает результат проверки клиентского сертификата: SUCCESS, «FAILED:*reason*» и, если сертификат не был предоставлен, NONE.

**\$ssl\_curve**

возвращает согласованную кривую, использованную для обмена ключами во время SSL-рукопожатия. Известные кривые указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

prime256v1

**■ Важно**

Переменная поддерживается при использовании OpenSSL версии 3.0 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

**\$ssl\_curves**

возвращает список кривых, поддерживаемых клиентом. Известные кривые указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например:

0x001d:prime256v1:secp521r1:secp384r1

**■ Важно**

Переменная поддерживается при использовании OpenSSL версии 1.0.2 и выше. При использовании более старых версий значением переменной будет пустая строка.

Переменная доступна только для новых сессий.

**\$ssl\_protocol**

возвращает протокол установленного SSL-соединения.

**\$ssl\_server\_cert\_type**

принимает значения RSA, DSA, ECDSA, ED448, ED25519, SM2, RSA-PSS или unknown в зависимости от типа сертификата и ключа сервера.

**\$ssl\_server\_name**

возвращает имя сервера, запрошенное через SNI.

**\$ssl\_session\_id**

возвращает идентификатор сессии установленного SSL-соединения.

**\$ssl\_session\_reused**

возвращает r, если сессия была использована повторно, иначе «.».

## SSL Preread

Позволяет извлекать информацию из сообщения ClientHello без терминирования SSL/TLS, например имя сервера, запрошенное через SNI, или протоколы, указанные в ALPN.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-stream_ssl_preread_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

### Пример конфигурации

#### Выбор апстрима по имени сервера

```
map $ssl_preread_server_name $name {
 backend.example.com backend;
 default backend2;
}

upstream backend {
 server 192.168.0.1:12345;
 server 192.168.0.2:12345;
}

upstream backend2 {
 server 192.168.0.3:12345;
 server 192.168.0.4:12345;
}

server {
 listen 12346;
 proxy_pass $name;
```

```
 ssl_preread on;
}
```

## Выбор сервера по протоколу

```
map $ssl_preread_alpn_protocols $proxy {
 ~\bh2\b 127.0.0.1:8001;
 ~\bhttp/1.1\b 127.0.0.1:8002;
 ~\bxmpp-client\b 127.0.0.1:8003;
}

server {
 listen 9000;
 proxy_pass $proxy;
 ssl_preread on;
}
```

## Выбор сервера по версии протокола SSL

```
map $ssl_preread_protocol $upstream {
 "" ssh.example.com:22;
 "TLSv1.2" new.example.com:443;
 default tls.example.com:443;
}

ssh и https на одном порту
server {
 listen 192.168.0.1:443;
 proxy_pass $upstream;
 ssl_preread on;
}
```

## Директивы

### ssl\_preread

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <i>Синтаксис</i> | ssl_preread on   off; |
| По умолчанию     | ssl_preread off;      |
| <i>Контекст</i>  | stream, server        |

Разрешает извлекать информацию из сообщения ClientHello на этапе *предварительного чтения*.

## Встроенные переменные

`$ssl_preread_protocol`

Максимальная версия протокола SSL, поддерживаемая клиентом.

`$ssl_preread_server_name`

Имя сервера, запрошенное через SNI.

`$ssl_preread_alpn_protocols`

Список протоколов, переданный клиентом через ALPN. Значения разделяются запятыми.

## Upstream

Предоставляет контекст для описания группы серверов, которые могут использоваться в директиве `proxy_pass`.

### Пример конфигурации

```
upstream backend {
 hash $remote_addr consistent;
 zone backend 1m;

 server backend1.example.com:1935 weight=5;
 server unix:/tmp/backend3;
 server backend3.example.com service=_example._tcp resolve;

 server backup1.example.com:1935 backup;
 server backup2.example.com:1935 backup;
}

resolver 127.0.0.53 status_zone=resolver;

server {
 listen 1936;
 proxy_pass backend;
}
```

## Директивы

### upstream

*Синтаксис*      `upstream имя { ... }`

По умолчанию

*Контекст*      `stream`

Описывает группу серверов. Серверы могут слушать на разных портах. Кроме того, можно одновременно использовать серверы, слушающие на TCP- и UNIX-сокетах.

Пример:

```
upstream backend {
 server backend1.example.com:1935 weight=5;
 server 127.0.0.1:1935 max_fails=3 fail_timeout=30s;
 server unix:/tmp/backend2;
 server backend3.example.com:1935 resolve;

 server backup1.example.com:1935 backup;
}
```

По умолчанию соединения распределяются по серверам циклически (в режиме round-robin) с учетом весов серверов. В вышеприведенном примере каждые 7 соединений будут распределены так: 5 соединений на backend1.example.com:1935 и по одному соединению на второй и третий серверы.

Если при попытке работы с сервером происходит ошибка, то соединение передается следующему серверу, и так далее до тех пор, пока не будут опробованы все работающие серверы. Если связь с серверами не удалась, соединение будет закрыто.

## server

*Синтаксис*      **server** *адрес [параметры]*;

По умолчанию —

*Контекст*      **upstream**

Задает адрес и другие параметры сервера. Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и обязательного порта, или в виде пути UNIX-сокета, который указывается после префикса `unix:`. Доменное имя, которому соответствует несколько IP-адресов, задает сразу несколько серверов.

Могут быть заданы следующие параметры:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>weight=число</code>    | задает вес сервера по умолчанию 1.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>max_conns=число</code> | ограничивает максимальное число одновременных активных соединений к проксируемому серверу. Значение по умолчанию равно 0 и означает, что ограничения нет. Если группа не находится в <a href="#">зоне</a> разделяемой памяти, то ограничение работает отдельно для каждого рабочего процесса. |

`max_fails=число` — задает число неудачных попыток связи с сервером, которые должны произойти в течение заданного `fail_timeout` времени для того, чтобы сервер считался недоступным; после этого он будет повторно проверен через то же самое время.

В данном случае неудачной попыткой считается ошибка или таймаут при установке соединения с сервером.

### Примечание

Если директива `server` в группе разрешается в несколько серверов, ее настройка `max_fails` применяется к каждому серверу отдельно.

Если после разрешения всех директив `server` в апстриме остается только один сервер, настройка `max_fails` не действует и будет проигнорирована.

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <code>max_fails=1</code> | число попыток по умолчанию |
| <code>max_fails=0</code> | отключает учет попыток     |

`fail_timeout=время` — задает:

`fail_timeout=время` — задает период времени, в течение которого должно произойти определенное число неудачных попыток связи с сервером (*max\_fails*), чтобы сервер считался недоступным. Затем сервер остается недоступным в течение того же самого времени, прежде чем будет проверен повторно.

Значение по умолчанию — 10 секунд.

#### Примечание

Если директива `server` в группе разрешается в несколько серверов, ее настройка `fail_timeout` применяется к каждому серверу отдельно.

Если после разрешения всех директив `server` в апстриме остается только один сервер, настройка `fail_timeout` не действует и будет проигнорирована.

|                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>backup</code> | помечает сервер как запасной. На него будут передаваться запросы в случае, если не работают основные серверы.                                                                                            |
| <code>down</code>   | помечает сервер как постоянно недоступный.                                                                                                                                                               |
| <code>drain</code>  | помечает сервер как разгружаемый (draining); это значит, что он получает только запросы сессий, привязанных ранее через <i>sticky</i> . В остальном поведение такое же, как в режиме <code>down</code> . |

#### Осторожно

Параметр `backup` нельзя использовать совместно с методами балансировки нагрузки `hash` и `random`.

Параметры `down` и `drain` взаимно исключающие.

Добавлено в версии 1.3.0.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>resolve</code>     | Позволяет отслеживать изменения списка IP-адресов, соответствующего доменному имени, и обновлять его без перезагрузки конфигурации. При этом группа должна находиться в <a href="#">зоне разделяемой памяти</a> ; также должен быть определен <a href="#">преобразователь имен в адреса</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>service=имя</code> | <p>Включает преобразование SRV-записей DNS и задает имя сервиса. При указании этого параметра необходимо также задать параметр <code>resolve</code>, не указывая порт сервера при имени хоста.</p> <p>Если в имени службы нет точек, формируется имя по стандарту RFC: к имени службы добавляется префикс <code>_</code>, затем через точку добавляется <code>_tcp</code>. Так, имя службы <code>http</code> даст в результате <code>_http._tcp</code>.</p> <p>Angie PRO разрешает SRV-записи, объединяя нормализованное имя службы и имя хоста и получая список серверов для полученной комбинации через DNS, вместе с их приоритетами и весами.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>SRV-записи с наивысшим приоритетом (те, которые имеют минимальное значение приоритета) разрешаются как основные серверы, а прочие записи становятся запасными серверами. Если <code>backup</code> установлено с <code>server</code>, SRV-записи с наивысшим приоритетом разрешаются как запасные серверы, а прочие записи игнорируются.</li><li>Вес аналогичен параметру <code>weight</code> директивы <code>server</code>. Если вес задан как в самой директиве, так и в SRV-записи, используется вес, установленный в директиве.</li></ul> |

В этом примере выполняется поиск записи `_http._tcp.backend.example.com`:

```
server backend.example.com service=http resolve;
```

Добавлено в версии 1.4.0.

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>slow_start=время</code> задает <a href="#">время</a> восстановления веса сервера, возвращающегося к работе при балансировке нагрузки методом <a href="#">round-robin</a> или <a href="#">least_conn</a> .                             |
| Если параметр задан и сервер после сбоя снова считается работающим с точки зрения <a href="#">maxfails</a> и <a href="#">upstream_probe (PRO)</a> , то такой сервер равномерно набирает указанный для него вес в течение заданного времени. |
| Если параметр не задан, то в аналогичной ситуации сервер сразу начинает работу с указанным для него весом.                                                                                                                                  |

### Примечание

Если в апстриме задан только один `server`, `slow_start` не работает и будет игнорироваться.

## state (PRO)

Добавлено в версии 1.4.0: PRO

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>state файл;</code> |
| По умолчанию     | —                        |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>    |

Указывает *файл*, где постоянно хранится список серверов апстрима. При установке из наших пакетов для хранения таких файлов специально создается каталог `/var/lib/angie/state/` (`/var/`

db/angie/state/ во FreeBSD) с соответствующими правами доступа, и в конфигурации остается добавить лишь имя файла:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;
 state /var/lib/angie/state/<ИМЯ ФАЙЛА>;
}
```

Список серверов здесь имеет формат, аналогичный `s_server`. Содержимое файла изменяется при любом изменении серверов в разделе `/config/stream/upstreams/` через API конфигурации. Файл считывается при запуске Angie PRO или перезагрузке конфигурации.

### ⚠️ Осторожно

Чтобы использовать директиву `state` в блоке `upstream`, в нем не должно быть директив `server`, но нужна зона разделяемой памяти (`zone`).

## zone

*Синтаксис*      `zone имя [размер];`

По умолчанию —

*Контекст*      `upstream`

Задает имя и размер зоны разделяемой памяти, в которой хранятся конфигурация группы и ее рабочее состояние, разделяемые между рабочими процессами. В одной и той же зоне могут быть сразу несколько групп. В этом случае достаточно указать размер только один раз.

## feedback (PRO)

Добавлено в версии 1.7.0: PRO

*Синтаксис*      `feedback переменная [inverse] [factor=число] [account=условная_переменная];`

По умолчанию —

*Контекст*      `upstream`

Задает в `upstream` механизм балансировки нагрузки по обратной связи. Он динамически корректирует решения при балансировке, умножая вес каждого проксируемого сервера на среднее значение обратной связи, которое меняется с течением времени в зависимости от значения `переменной` и подчиняется необязательному условию.

Могут быть заданы следующие параметры:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| переменная           | Переменная, из которой берется значение обратной связи. Она должна представлять собой метрику производительности или состояния; предполагается, что ее передает сервер.<br>Значение оценивается при каждом ответе от сервера и учитывается в скользящем среднем согласно настройкам <code>inverse</code> и <code>factor</code> .                                                      |
| <code>inverse</code> | Если параметр задан, значение обратной связи интерпретируется наоборот: более низкие значения указывают на лучшую производительность.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>factor</code>  | Коэффициент, по которому значение обратной связи учитывается при расчете среднего. Допустимы целые числа от 0 до 99. По умолчанию — 90.<br>Среднее рассчитывается по формуле <a href="#">экспоненциального сглаживания</a> . Чем больше коэффициент, тем меньше новые значения влияют на среднее; если указать 90, то будет взято 90 % от предыдущего значения и лишь 10 % от нового. |
| <code>account</code> | Указывает условную переменную, которая контролирует, как соединения учитываются при расчете. Среднее значение обновляется с учетом значения обратной связи, только если условная переменная не равна "" или "0".                                                                                                                                                                      |

### Примечание

По умолчанию трафик от [активных проверок](#) не включается в расчет; комбинация переменной `$upstream_probe` с `account` позволяет включить и их или даже исключить все остальное.

Пример:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;

 feedback $feedback_value factor=80 account=$condition_value;

 server backend1.example.com:1935 weight=1;
 server backend2.example.com:1935 weight=2;
}

map $protocol $feedback_value {
 "TCP" 100;
 "UDP" 75;
 default 10;
}

map $upstream_probe $condition_value {
 "high_priority" "1";
 "low_priority" "0";
 default "1";
}
```

Эта конфигурация категоризирует серверы по уровням обратной связи на основе протоколов, используемых в отдельных сессиях, а также добавляет условие на `$upstream_probe`, чтобы учитывать только активную проверку `high_priority` или обычные клиентские сессии.

## hash

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>hash ключ [consistent];</code> |
| По умолчанию     | —                                    |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>                |

Задает метод балансировки нагрузки для группы, при котором соответствие клиента серверу определяется при помощи хэшированного значения ключа. В качестве ключа может использоваться текст, переменные и их комбинации. Пример использования:

```
hash $remote_addr;
```

Метод совместим с библиотекой Perl `Cache::Memcached`.

Если задан параметр `consistent`, то вместо вышеописанного метода будет использоваться метод консистентного хэширования `ketama`. Метод гарантирует, что при добавлении сервера в группу или его удалении на другие серверы будет перераспределено минимальное число ключей. Применение метода для кэширующих серверов обеспечивает больший процент попаданий в кэш. Метод совместим с библиотекой Perl `Cache::Memcached::Fast` при значении параметра `ketama_points` равным 160.

## least\_conn

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>least_conn;</code> |
| По умолчанию     | —                        |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>    |

Задает для группы метод балансировки нагрузки, при котором соединение передается серверу с наименьшим числом активных соединений, с учетом весов серверов. Если подходит сразу несколько серверов, они выбираются циклически (в режиме `round-robin`) с учетом их весов.

## least\_time (PRO)

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>least_time connect   first_byte   last_byte [factor=number]</code> |
| По умолчанию     | <code>[account=condition_variable];</code>                               |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>                                                    |

Задает для группы метод балансировки нагрузки, при котором вероятность передачи соединения активному серверу обратно пропорциональна среднему времени его ответа; чем оно меньше, тем больше соединений будет получать сервер.

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>connect</code>    | Директива учитывает среднее время установки соединения.            |
| <code>first_byte</code> | Директива использует среднее время получения первого байта ответа. |
| <code>last_byte</code>  | Директива использует среднее время получения полного ответа.       |

Добавлено в версии 1.7.0: PRO

|         |                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| factor  | Выполняет ту же функцию, что и <code>response_time_factor (PRO)</code> , и переопределяет его, если параметр задан.                                                                         |
| account | Указывает условную переменную, которая контролирует, какие соединения учитывются при расчете. Среднее значение обновляется, только если условная переменная соединения не равна "" или "0". |

### ⓘ Примечание

По умолчанию *активные проверки* не включаются в расчет; комбинация переменной `$upstream_probe` с `account` позволяет включить их или даже исключить все остальное.

Текущие средние значения, вычисленные с учетом `factor` и `account`, представлены также как `connect_time`, `first_byte_time` и `last_byte_time` в объекте `health` сервера среди *метрик апстрима* в API.

## random

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>random [two];</code> |
| По умолчанию     | —                          |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>      |

Задает для группы метод балансировки нагрузки, при котором соединение передается случайно выбранному серверу, с учетом весов серверов.

Если указан необязательный параметр `two`, Angie PRO случайным образом выбирает два сервера, из которых выбирает сервер, используя указанный метод. Методом по умолчанию является `least_conn`, при котором соединение передается на сервер с наименьшим количеством активных соединений.

## response\_time\_factor (PRO)

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>response_time_factor число;</code> |
| По умолчанию     | <code>response_time_factor 90;</code>    |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>                    |

Задает для метода балансировки нагрузки `least_time (PRO)` коэффициент сглаживания **предыдущего** значения при вычислении среднего времени ответа по формуле **экспоненциально взвешенного скользящего среднего**.

Чем больше указанное *число*, тем меньше новые значения влияют на среднее; если указать 90, то будет взято 90 % от предыдущего значения и лишь 10 % от нового. Допустимые значения — от 0 до 99 включительно.

Текущие средние значения представлены как `connect_time` (время установления соединения), `first_byte_time` (время получения первого байта ответа) и `last_byte_time` (время получения ответа целиком) в объекте `health` сервера среди *метрик апстрима* в API.

**i Примечание**

При подсчете учитываются только успешные ответы; что считать неуспешным ответом, определяют директивы *proxy\_next\_upstream*.

**sticky**

Добавлено в версии 1.6.0: Angie

Добавлено в версии 1.6.0: Angie PRO

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>sticky route \$variable...;</code><br><code>sticky learn zone=zone create=\$create_var1... lookup=\$lookup_var1...</code><br><code>[connect] [timeout=time];</code> |
| По умолчанию     | —                                                                                                                                                                         |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>                                                                                                                                                     |

Настраивает привязку клиентских сессий к проксируемым серверам в режиме, заданном первым параметром; для разгрузки серверов, у которых задана директива *sticky*, можно использовать опцию *drain* в блоке *server*.

**⚠ Внимание**

Директива *sticky* должна использоваться после всех директив, задающих тот или иной метод балансировки нагрузки, иначе она не будет работать.

**Режим `route`**

Этот режим использует предопределенные идентификаторы маршрутов, которые могут быть встроены в свойства соединения, доступные Angie PRO. Он менее гибок, так как зависит от предопределенных значений, но лучше подходит, если такие идентификаторы уже используются.

Здесь при установлении соединения проксируемый сервер может назначить клиенту маршрут и вернуть его идентификатор способом, известным им обоим. В качестве идентификатора маршрута должно использоваться значение параметра *sid* директивы *server*. Учтите, что параметр дополнительно хэшируется, если задана директива *sticky\_secret*.

Последующие соединения от клиентов, желающих использовать этот маршрут, должны содержать выданный сервером идентификатор, причем так, чтобы он попал в переменные Angie PRO.

В параметрах директивы указываются переменные для маршрутизации. Чтобы выбрать сервер, куда направляется входящее соединение, используется первая непустая переменная; она затем сравнивается с параметром *sid* директивы *server*. Если выбрать сервер не удается или выбранный сервер не может принять соединение, то будет выбран другой сервер согласно настроенному методу балансировки.

Здесь Angie PRO ищет идентификатор маршрута в переменной *\$route*, получающей значение на основе *\$ssl\_preread\_server\_name* (обратите внимание, что нужно включить *ssl\_preread*):

```
stream {
 map $ssl_preread_server_name $route {
 a.example.com a;
 b.example.com b;
 }
}
```

```
 default "";
}

upstream backend {
 server 127.0.0.1:8081 sid=a;
 server 127.0.0.1:8082 sid=b;

 sticky route $route;
}

server {
 listen 127.0.0.1:8080;

 ssl_preread on;

 proxy_pass backend;
}
}
```

### Режим learn (PRO)

В этом режиме для привязки клиента к конкретному проксируемому серверу используется динамически генерируемый ключ; он более гибок, так как назначает серверы на ходу, хранит сеансы в зоне общей памяти и поддерживает различные способы передачи идентификаторов сессий.

Здесь сессия создается на основе свойств соединения, идущих от проксируемого сервера. С параметрами `create` и `lookup` перечисляются переменные, указывающие, как создаются новые и ищутся существующие сессии. Оба параметра можно использовать по несколько раз.

Идентификатором сессии служит значение первой непустой переменной, указанной с `create`; например, это может быть *имя проксируемого сервера*.

Сессии хранятся в зоне общей памяти; ее имя и размер задаются параметром `zone`. Если к сессии не было обращений в течение *времени timeout*, она удаляется. Значение по умолчанию — 1 час.

Последующие соединения от клиентов, желающих использовать сессию, должны содержать ее идентификатор, причем так, чтобы он попал в непустую переменную, указанную с `lookup`; тогда его значение будет сопоставлено с сессиями в общей памяти. Если выбрать сервер не удается или выбранный сервер не может обработать соединение, то будет выбран другой сервер согласно настроенному методу балансировки.

Параметр `connect` позволяет создать сессию сразу после получения заголовков ответа от проксируемого сервера. Без него сессия создается только после завершения обработки со.

В примере Angie PRO создает и ищет сессии, используя переменную `$rdp_cookie`:

```
stream {
 upstream backend {
 server 127.0.0.1:3390 sid=a;
 server 127.0.0.1:3391 sid=b;

 sticky learn lookup=$rdp_cookie create=$rdp_cookie zone=sessions:1m;
 }

 server {
 listen 127.0.0.1:3389;
```

```
 ssl_preread on;

 proxy_pass backend;
}
}
```

### **sticky Strict**

Добавлено в версии 1.6.0: Angie

Добавлено в версии 1.6.0: Angie PRO

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>stickyStrict on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>stickyStrict off;</code>      |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>               |

При включении Angie PRO будет возвращать клиенту ошибку соединения, если желаемый сервер недоступен, вместо использования любого другого доступного сервера, как это происходит, когда в группе нет доступных серверов.

### **sticky Secret**

Добавлено в версии 1.6.0: Angie

Добавлено в версии 1.6.0: Angie PRO

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>stickySecret строка;</code> |
| По умолчанию     | —                                 |
| <i>Контекст</i>  | <code>upstream</code>             |

Добавляет *строку* как соль в функцию MD5-хэширования для директивы *sticky* в режиме *route*. *Строка* может содержать переменные, например `$remote_addr`:

```
upstream backend {
 server 127.0.0.1:8081 sid=a;
 server 127.0.0.1:8082 sid=b;

 sticky route $route;
 sticky_secret my_secret.$remote_addr;
}
```

Соль добавляется после хэшируемого значения; чтобы независимо проверить механизм хэширования:

```
$ echo -n "<VALUE><SALT>" | md5sum
```

## Встроенные переменные

Модуль `stream_upstream` поддерживает следующие встроенные переменные:

`$upstream_addr`

хранит IP-адрес и порт или путь к UNIX-сокету сервера группы. Если при проксировании были сделаны обращения к нескольким серверам, то их адреса разделяются запятой, например:

192.168.1.1:1935, 192.168.1.2:1935, unix:/tmp/sock»

Если сервер не может быть выбран, то переменная хранит *имя группы серверов*.

`$upstream_bytes_received`

число байт, полученных от сервера группы. Значения нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

`$upstream_bytes_sent`

число байт, переданных на сервер группы. Значения нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

`$upstream_connect_time`

хранит время, затраченное на установление соединения с сервером группы; время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

`$upstream_first_byte_time`

время получения первого байта данных; время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких соединений разделяются запятыми подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

`$upstream_session_time`

длительность сессии в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких соединений разделяются запятыми подобно адресам в переменной `$upstream_addr`.

`$upstream_sticky_status`

Статус соединений с привязкой.

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ""   | Соединение направлено в группу серверов, где привязка не используется.            |
| NEW  | Соединение не содержит информации о привязке к серверу.                           |
| HIT  | Соединение с привязкой направлено на желаемый сервер.                             |
| MISS | Соединение с привязкой направлено на сервер, выбранный по алгоритму балансировки. |

Статусы из нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями аналогично адресам в переменной `$upstream_addr`.

## Upstream Probe

Реализует активные проверки работоспособности (health probes) для [Upstream](#).

### Пример конфигурации

```
server {
 listen ...;

 # ...
 proxy_pass backend;
 upstream_probe_timeout 1s;

 upstream_probe backend_probe
 port=12345
 interval=5s
 test=$good
 essential
 fails=3
 passes=3
 max_response=512k
 mode=onfail
 "send=data:GET / HTTP/1.0\r\n\r\n";
}
```

## Директивы

### upstream\_probe (PRO)

Добавлено в версии 1.4.0: PRO

|                  |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>upstream_probe имя [port=число] [interval=время] [test=условие] [essential]<br/>[fails=число] [passes=число] [max_response=размер] [mode=always idle onfail]<br/>[udp] [send=строка];</code> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

По умолчанию

*Контекст*

server

Задает активную проверку работоспособности серверов *апстрима*, указанного в директиве `proxy_pass` в том же контексте `server`, где находится директива `upstream_probe`.

Сервер проходит проверку, если запрос к нему успешно выполняется с учетом всех параметров самой директивы `upstream_probe` и всех параметров, влияющих на использование апстримов тем контекстом `server`, где она задана, в том числе директивы `proxy_next_upstream`.

Чтобы использовать проверки, в апстриме необходима зона разделяемой памяти (*zone*). Для одного апстрима можно определить несколько проверок.

Могут быть заданы следующие параметры:

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| имя          | Обязательное имя проверки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| port         | Альтернативный порт для запроса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| interval     | <i>Интервал</i> между проверками. По умолчанию — 5s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| test         | Проверяемое при запросе условие; задается строкой из переменных. Если результат подстановки всех переменных — "" или "0", проверка не пройдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| essential    | Если параметр задан, то изначально состояние сервера подлежит уточнению и клиентские запросы не передаются ему, пока проверка не будет пройдена.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| persistent   | Установка этого параметра требует сначала включить <code>essential</code> ; серверы с <code>persistent</code> , работавшие до <i>перезагрузки конфигурации</i> , начинают получать запросы без необходимости сначала пройти эту проверку.                                                                                                                                                                                                                            |
| fails        | Число последовательных неуспешных запросов, при котором проверка считает сервер неработающим. По умолчанию — 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| passes       | Число последовательных успешных запросов, при котором проверка считает сервер работающим. По умолчанию — 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| max_response | Максимальный объем памяти для ответа. Если задано нулевое <i>значение</i> , ожидание ответа отключается. По умолчанию — 256k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mode         | Режим проверки в зависимости от работоспособности серверов: <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>always</code> — серверы проверяются независимо от состояния;</li><li>• <code>idle</code> — проверяются неработающие серверы, а также серверы, где с последнего клиентского запроса прошло время <code>interval</code>.</li><li>• <code>onfail</code> — проверяются серверы только в неработающем состоянии.</li></ul> По умолчанию — <code>always</code> . |
| udp          | Если параметр указан, используется протокол UDP. По умолчанию для проверок используется TCP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| send         | Отправляемые для проверки данные; это может быть строка с префиксом <code>data:</code> или имя файла с данными (задается абсолютно или относительно каталога <code>/usr/local/nginx/</code> ).                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Пример:

```
upstream backend {
 zone backend 1m;

 server a.example.com;
 server b.example.com;
}

map $upstream_probe_response $good {
 ~200 "1";
 default "";
}

server {
 listen ...;

 # ...
 proxy_pass backend;
 upstream_probe_timeout 1s;

 upstream_probe backend_probe
 port=12345
 interval=5s
 test=$good
 essential
 persistent
 fails=3
 passes=3
}
```

```
max_response=512k
mode=onfail
"send=data:GET / HTTP/1.0\r\n\r\n";
}
```

Детали работы:

- Изначально сервер не получает клиентские запросы, пока не пройдет *все* заданные для него проверки с параметром `essential` (пропуская помеченные как `persistent`, если конфигурация перезагружена и до этого сервер считался работающим). Если таких проверок нет, сервер считается работающим.
- Сервер считается неработающим и не получает клиентские запросы, если *какая-либо* заданная для него проверка достигает своего порога `fails` или сам сервер достигает порога `max_fails`.
- Чтобы неработающий сервер снова мог считаться работающим, *все* заданные для него проверки должны достичь своего порога `passes`; после этого учитывается порог `max_fails`.

## Встроенные переменные

Модуль `stream_upstream` поддерживает следующие встроенные переменные:

### \$upstream\_probe (PRO)

Имя активной сейчас проверки `upstream_probe`.

### \$upstream\_probe\_response (PRO)

Содержимое ответа, полученного в ходе активной проверки `upstream_probe`.

Базовый потоковый модуль реализует основную функциональность для обработки TCP- и UDP-соединений: это определение серверных блоков, маршрутизация трафика, настройка проксирования, поддержка SSL/TLS и управление подключениями для потоковых сервисов, таких как базы данных, DNS и другие протоколы, работающие на основе TCP и UDP.

Остальные модули этого раздела расширяют эту функциональность, позволяя гибко настраивать и оптимизировать работу потокового сервера под различные сценарии и требования.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-stream`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

## Пример конфигурации

```
worker_processes auto;

error_log /var/log/angie/error.log info;

events {
 worker_connections 1024;
}

stream {
 upstream backend {
 hash $remote_addr consistent;
```

```
server backend1.example.com:12345 weight=5;
server 127.0.0.1:12345 max_fails=3 fail_timeout=30s;
server unix:/tmp/backend3;
}

upstream dns {
 server 192.168.0.1:53535;
 server dns.example.com:53;
}

server {
 listen 12345;
 proxy_connect_timeout 1s;
 proxy_timeout 3s;
 proxy_pass backend;
}

server {
 listen 127.0.0.1:53 udp reuseport;
 proxy_timeout 20s;
 proxy_pass dns;
}

server {
 listen [::1]:12345;
 proxy_pass unix:/tmp/stream.socket;
}
}
```

## Директивы

### listen

*Синтаксис*    `listen [адрес[:порт]] [ssl] [udp] [proxy_protocol] [setfib=число]  
[fastopen=число] [backlog=число] [rcvbuf=размер] [sndbuf=размер]  
[accept_filter=фильтр] [deferred] [bind] [ipv6only=on|off] [reuseport]  
[so_keepalive=on|off|[keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]];`

По умолчанию —

*Контекст*    `server`

Задает *адрес* и *порт* для сокета, на котором сервер будет принимать соединения. Можно указать только *порт*. Кроме того, *адрес* может быть именем хоста, например:

```
listen 127.0.0.1:12345;
listen *:12345;
listen 12345; # то же, что и *:12345
listen localhost:12345;
```

IPv6-адреса задаются в квадратных скобках:

```
listen [::1]:12345;
listen [::]:12345;
```

UNIX-сокеты задаются префиксом `unix:`

```
listen unix:/var/run/angie.sock;
```

Диапазоны портов задаются при помощи указания первого и последнего порта через дефис:

```
listen 127.0.0.1:12345-12399;
listen 12345-12399;
```

**● Важно**

Разные серверы должны слушать на разных парах *адрес:порт*.

|                       |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ssl</b>            | указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном слушающем сокете, должны работать в режиме SSL.                                                                          |
| <b>udp</b>            | конфигурирует слушающий сокет для работы с датаграммами. Для обработки пакетов с одного адреса и порта в рамках одной сессии необходимо также указывать параметр <i>reuseport</i> . |
| <b>proxy_protocol</b> | указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном порту, должны использовать протокол PROXY.                                                                               |

В директиве *listen* можно также указать несколько дополнительных параметров, специфичных для связанных с сокетами системных вызовов.

|                       |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>setfib=число</b>   | устанавливает связанную таблицу маршрутизации, FIB (параметр <b>S0_SETFIB</b> ) для слушающего сокета. Пока это работает только на FreeBSD.                       |
| <b>fastopen=число</b> | включает «TCP Fast Open» для слушающего сокета и ограничивает максимальную длину очереди соединений, которые еще не завершили процесс трехстороннего рукопожатия. |

**⚠ Осторожно**

Не включайте «TCP Fast Open», не убедившись, что сервер может адекватно обрабатывать многократное получение одного и того же SYN-пакета с данными.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>backlog=число</code>        | задает параметр <i>backlog</i> в вызове <i>listen()</i> , который ограничивает максимальный размер очереди ожидающих приема соединений. По умолчанию <i>backlog</i> устанавливается равным -1 для FreeBSD, DragonFly BSD и macOS, и 511 для других платформ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>rcvbuf=размер</code>        | задает размер буфера приема (параметр <i>SO_RCVBUF</i> ) для слушающего сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>sndbuf=размер</code>        | задает размер буфера передачи (параметр <i>SO_SNDBUF</i> ) для слушающего сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>accept_filter=фильтр</code> | задает имя принимающего фильтра (параметр <i>SO_ACCEPTFILTER</i> ) для слушающего сокета, который фильтрует входящие соединения перед их передачей в <i>accept()</i> . Работает только на FreeBSD и NetBSD 5.0+. Допустимые значения: <i>dataready</i> и <i>httpready</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>deferred</code>             | указывает использовать отложенный <i>accept()</i> (параметр <i>TCP_DEFER_ACCEPT</i> ) на Linux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>bind</code>                 | указывает, что для данного слушающего сокета нужно делать <i>bind()</i> отдельно. Это нужно потому, что если описаны несколько директив <i>listen</i> с одинаковым портом, но разными адресами, и одна из директив <i>listen</i> слушает на всех адресах для данного <i>порта</i> ( <i>*:port</i> ), то Apache PRO сделает <i>bind()</i> только на <i>*:port</i> . Необходимо заметить, что в этом случае для определения адреса, на который пришло соединение, делается системный вызов <i>getsockname()</i> . Если же используются параметры <i>setfib</i> , <i>fastopen</i> , <i>backlog</i> , <i>rcvbuf</i> , <i>sndbuf</i> , <i>accept_filter</i> , <i>deferred</i> , <i>ipv6only</i> , <i>reuseport</i> или <i>so_keepalive</i> , то для данной пары <i>адрес:порт</i> всегда делается отдельный вызов <i>bind()</i> . |
| <code>ipv6only=on   off</code>    | определяет (через параметр сокета <i>IPV6_V6ONLY</i> ), будет ли слушающий на wildcard-адресе <code>[::]</code> IPv6-сокет принимать только IPv6-соединения, или же одновременно IPv6- и IPv4-соединения. По умолчанию параметр включен. Установить его можно только один раз на старте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>reuseport</code>            | указывает, что нужно создавать отдельный слушающий сокет для каждого рабочего процесса (через параметр сокета <i>SO_REUSEPORT</i> для Linux 3.9+ и DragonFly BSD или <i>SO_REUSEPORT_LB</i> для FreeBSD 12+), позволяя ядру распределять входящие соединения между рабочими процессами. В настоящий момент это работает только на Linux 3.9+, DragonFly BSD и FreeBSD 12+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

 **Осторожно**

Ненадлежащее использование параметра *reuseport* может быть небезопасно.

`so_keepalive=on | off | [keepidle] : [keepintvl] : [keepcnt]` конфигурирует для слушающего сокета поведение «TCP keepalive».

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>''</code>  | если параметр опущен, для сокета будут действовать настройки операционной системы |
| <code>on</code>  | для сокета включается параметр <i>SO_KEEPALIVE</i>                                |
| <code>off</code> | для сокета параметр <i>SO_KEEPALIVE</i> выключается                               |

Некоторые операционные системы поддерживают настройку параметров «TCP keepalive» на уровне сокета посредством параметров *TCP\_KEEPIDLE*, *TCP\_KEEPINTVL* и *TCP\_KEEPCNT*. На таких системах их можно сконфигурировать с помощью параметров *keepidle*, *keepintvl* и *keepcnt*. Один или два параметра могут быть опущены, в таком случае для соответствующего параметра сокета будут действовать стандартные системные настройки.

Например,

**so\_keepalive=30m::10**

установит таймаут бездействия (*TCP\_KEEPIDLE*) в 30 минут, для интервала проб (*TCP\_KEEPINTVL*) будет действовать стандартная системная настройка, а счетчик проб (*TCP\_KEEPCNT*) будет равен 10.

**preread\_buffer\_size**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>preread_buffer_size размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>preread_buffer_size 16k;</code>    |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream, server</code>              |

Задает размер буфера *предварительного чтения*.

**preread\_timeout**

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>preread_timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>preread_timeout 30s;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream, server</code>         |

Задает время фазы *предварительного чтения*.

**proxy\_protocol\_timeout**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>proxy_protocol_timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>proxy_protocol_timeout 30s;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream, server</code>                |

Задает время для завершения операции чтения заголовка протокола PROXY. Если по истечении этого времени заголовок полностью не получен, соединение закрывается.

**resolver**

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>resolver адрес ... [valid=время] [ipv4=on off] [ipv6=on off] [status_zone=зона];</code> |
| По умолчанию     | <code>—</code>                                                                                |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream, server, upstream</code>                                                         |

Задает серверы DNS, используемые для преобразования имен вышестоящих серверов в адреса, например:

**resolver 127.0.0.53 [::1]:5353;**

Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и необязательного порта. Если порт не указан, используется порт 53. Серверы DNS опрашиваются циклически.

По умолчанию Angie PRO кэширует ответы, используя значение TTL из ответа. Необязательный параметр valid позволяет это переопределить:

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>valid</b> | необязательный параметр, позволяет переопределить срок кэширования ответа |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|

```
resolver 127.0.0.53 [::1]:5353 valid=30s;
```

По умолчанию Angie PRO будет искать как IPv4-, так и IPv6-адреса при преобразовании имен в адреса.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b> ipv4=off</b> | запрещает поиск IPv4-адресов |
| <b> ipv6=off</b> | запрещает поиск IPv6-адресов |

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b> status_zone</b> | необязательный параметр; включает сбор метрик запросов и ответов DNS-сервера ( <a href="/status/resolvers/&lt;zone&gt;">/status/resolvers/&lt;zone&gt;</a> ) в указанной зоне |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 💡 Совет

Для предотвращения DNS-спуфинга рекомендуется использовать DNS-серверы в защищенной доверенной локальной сети.

## resolver\_timeout

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b> Синтаксис</b> | resolver_timeout время;  |
| По умолчанию      | resolver_timeout 30s;    |
| <b>Контекст</b>   | stream, server, upstream |

Задает таймаут для преобразования имени в адрес, например:

```
resolver_timeout 5s;
```

## server

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <b> Синтаксис</b> | server { ... } |
| По умолчанию      | —              |
| <b>Контекст</b>   | stream         |

Задает конфигурацию для сервера.

**server\_name**

*Синтаксис*    server\_name имя ...;  
По умолчанию    server\_name "";  
*Контекст*    server

Задает имена виртуального сервера, например:

```
server {
 server_name example.com www.example.com;
}
```

Первое имя становится основным именем сервера.

Имена серверов могут включать звездочку (\*), заменяющую первую или последнюю часть имени:

```
server {
 server_name example.com *.example.com www.example.*;
}
```

Такие имена называются шаблонными именами.

Первые два примера, приведенные выше, можно объединить в один:

```
server {
 server_name .example.com;
}
```

Также можно использовать регулярные выражения в именах серверов, предваряя имя тильдой (~):

```
server {
 server_name www.example.com ~^www\d+\.example\.com$;
}
```

Регулярные выражения могут включать захваты, которые можно использовать в других директивах:

```
server {
 server_name ~^(www\.)?(.+)$;

 proxy_pass www.$2:12345;
}
```

Именованные захваты в регулярных выражениях создают переменные, которые можно использовать в других директивах:

```
server {
 server_name ~^(www\.)?(?<domain>.+)$;

 proxy_pass www.$domain:12345;
}
```

Если параметр директивы установлен на \$hostname, будет вставлено имя хоста машины.

При поиске виртуального сервера по имени, если имя совпадает с более чем одним из указанных вариантов (например, совпадают и шаблонное имя, и регулярное выражение), будет выбрано первое совпавшее имя в следующем порядке приоритета:

- Точное имя

- Самое длинное шаблонное имя, начинающееся с звездочки, например, `*.example.com`
- Самое длинное шаблонное имя, заканчивающееся звездочкой, например, `mail.*`
- Первое совпадшее регулярное выражение (в порядке появления в конфигурационном файле)

**⚠ Внимание**

Для TLS-соединений используйте модуль `SSL Preread`.

**server\_names\_hash\_bucket\_size**

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>server_names_hash_bucket_size</code> <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | <code>server_names_hash_bucket_size</code> 32 64 128;      |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream</code>                                        |

Задает размер корзины для хэш-таблиц имен серверов. Значение по умолчанию зависит от размера кэш-линии процессора.

**server\_names\_hash\_max\_size**

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>server_names_hash_max_size</code> <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | <code>server_names_hash_max_size</code> 512;            |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream</code>                                     |

Задает максимальный размер хэш-таблиц имен серверов.

**status\_zone**

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>status_zone</code> <i>зона</i> ; |
| По умолчанию     | —                                      |
| <i>Контекст</i>  | <code>server</code>                    |

Выделяет зону разделяемой памяти для сбора метрик `/status/stream/server_zones/<zone>`.

Несколько контекстов `server` могут совместно использовать одну и ту же зону для сбора данных.

**stream**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>stream { ... }</code> |
| По умолчанию     | —                           |
| <i>Контекст</i>  | <code>main</code>           |

Предоставляет контекст конфигурационного файла, в котором указываются директивы stream-сервера.

**tcp\_nodelay**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>tcp_nodelay on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>tcp_nodelay on;</code>       |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream, server</code>        |

Разрешает или запрещает использование параметра *TCP\_NODELAY*. Параметр включается как для клиентских соединений, так и для соединений с проксируемыми серверами.

**variables\_hash\_bucket\_size**

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>variables_hash_bucket_size размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>variables_hash_bucket_size 64;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream</code>                             |

Задает размер корзины в хэш-таблице переменных. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

**variables\_hash\_max\_size**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>variables_hash_max_size размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>variables_hash_max_size 1024;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | <code>stream</code>                          |

Задает максимальный размер хэш-таблиц переменных. Подробнее настройка хэш-таблиц обсуждается *отдельно*.

## Встроенные переменные

Модуль *stream core* поддерживает встроенные переменные:

`$angie_version`

версия Angie PRO

`$binary_remote_addr`

адрес клиента в бинарном виде, длина значения всегда 4 байта для IPv4-адресов или 16 байт для IPv6-адресов

`$bytes_received`

число байт, полученных от клиента

`$bytes_sent`

число байт, переданных клиенту

`$connection`

порядковый номер соединения

`$hostname`

имя хоста

`$msec`

текущее время в секундах с точностью до миллисекунд

`$pid`

номер (PID) рабочего процесса

`$protocol`

протокол, используемый для работы с клиентом: *TCP* или *UDP*

**\$proxy\_protocol\_addr**

адрес клиента, полученный из заголовка протокола PROXY Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра proxy\_protocol в директиве *listen*.

**\$proxy\_protocol\_port**

порт клиента, полученный из заголовка протокола PROXY Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра proxy\_protocol в директиве *listen*.

**\$proxy\_protocol\_server\_addr**

адрес сервера, полученный из заголовка протокола PROXY Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра proxy\_protocol в директиве *listen*.

**\$proxy\_protocol\_server\_port**

порт сервера, полученный из заголовка протокола PROXY Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра proxy\_protocol в директиве *listen*.

**\$proxy\_protocol\_tlv\_ имя**

TLV, полученный из заголовка протокола PROXY. *Имя* может быть именем типа TLV или его числовым значением. В последнем случае значение задается в шестнадцатеричном виде и должно начинаться с *0x*:

`$proxy_protocol_tlv_alpn $proxy_protocol_tlv_0x01`

SSL TLV могут также быть доступны как по имени типа TLV, так и по его числовому значению, оба должны начинаться с *ssl* :

`$proxy_protocol_tlv_ssl_version $proxy_protocol_tlv_ssl_0x21`

Поддерживаются следующие имена типов TLV:

- *alpn* (*0x01*) - протокол более высокого уровня, используемый поверх соединения
- *authority* (*0x02*) - значение имени хоста, передаваемое клиентом
- *unique\_id* (*0x05*) - уникальный идентификатор соединения
- *netns* (*0x30*) - имя пространства имен
- *ssl* (*0x20*) - структура SSL TLV в бинарном виде

Поддерживаются следующие имена типов SSL TLV:

- *ssl\_version* (*0x21*) - версия SSL, используемая в клиентском соединении
- *ssl\_cn* (*0x22*) - Common Name сертификата
- *ssl\_cipher* (*0x23*) - имя используемого шифра
- *ssl\_sig\_alg* (*0x24*) - алгоритм, используемый для подписи сертификата
- *ssl\_key\_alg* (*0x25*) - алгоритм публичного ключа

Также поддерживается следующее специальное имя типа SSL TLV:

- *ssl\_verify* - результат проверки клиентского сертификата: 0, если клиент предоставил сертификат и он был успешно верифицирован, либо ненулевое значение

Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра proxy\_protocol в директиве *listen*.

`$remote_addr`

адрес клиента

`$remote_port`

порт клиента

`$server_addr`

адрес сервера, принявшего соединение Получение значения этой переменной обычно требует одного системного вызова. Чтобы избежать системного вызова, в директивах *listen* следует указывать адреса и использовать параметр *bind*.

`$server_port`

порт сервера, принявшего соединение

`$session_time`

длительность сессии в секундах с точностью до миллисекунд

`$status`

статус сессии, может принимать одно из следующих значений:

|     |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200 | сессия завершена успешно                                                                   |
| 400 | невозможно разобрать данные, полученные от клиента, например заголовок протокола PROXY     |
| 403 | доступ запрещен, например при ограничении доступа для <i>определенных адресов клиентов</i> |
| 500 | внутренняя ошибка сервера                                                                  |
| 502 | плохой шлюз, например если невозможно выбрать сервер группы или сервер недоступен          |
| 503 | сервис недоступен, например при ограничении по <i>числу соединений</i>                     |

`$time_iso8601`

локальное время в формате по стандарту ISO 8601

```
$time_local
```

локальное время в Common Log Format

## Почтовый модуль

### Auth HTTP

#### Директивы

##### **auth\_http**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>auth_http URL;</code> |
| По умолчанию     | —                           |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                |

Задает URL HTTP-сервера аутентификации. Протокол описан [ниже](#).

##### **auth\_http\_header**

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>auth_http_header заголовок значение;</code> |
| По умолчанию     | —                                                 |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                                      |

Добавляет указанный заголовок к запросам, посылаемым на сервер аутентификации. Заголовок можно использовать в качестве shared secret для проверки, что запрос поступил от Angie PRO. Например:

```
auth_http_header X-Auth-Key "secret_string";
```

##### **auth\_http\_pass\_client\_cert**

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>auth_http_pass_client_cert on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>auth_http_pass_client_cert off;</code>      |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                                      |

Добавляет заголовок «Auth-SSL-Cert» с *клиентским сертификатом* в формате PEM (закодирован в формате *urlencode*) к запросам, посылаемым на сервер аутентификации.

## auth \_ http \_ timeout

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | auth_http_timeout время; |
| По умолчанию     | auth_http_timeout 60s;   |
| <i>Контекст</i>  | mail, server             |

Задает таймаут общения с сервером аутентификации.

### Протокол

Для общения с сервером аутентификации используется протокол HTTP. Данные в теле ответа игнорируются, информация передается только в заголовках.

#### Примеры запросов и ответов:

Запрос:

```
GET /auth HTTP/1.0
Host: localhost
Auth-Method: plain # plain/apop/cram-md5/external
Auth-User: user
Auth-Pass: password
Auth-Protocol: imap # imap/pop3/smtp
Auth-Login-Attempt: 1
Client-IP: 192.0.2.42
Client-Host: client.example.org
```

Хороший ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Auth-Status: OK
Auth-Server: 198.51.100.1
Auth-Port: 143
```

Плохой ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Auth-Status: Invalid login or password
Auth-Wait: 3
```

Если заголовка «Auth-Wait» нет, то после выдачи ошибки соединение будет закрыто. В текущей реализации на каждую попытку аутентификации выделяется память, которая освобождается только при завершении сессии. Поэтому число неудачных попыток аутентификации в рамках одной сессии должно быть ограничено — после 10-20 попыток (номер попытки передается в заголовке «Auth-Login-Attempt») сервер должен выдать ответ без заголовка «Auth-Wait».

При использовании APOP или CRAM-MD5 запрос и ответ будут выглядеть так:

```
GET /auth HTTP/1.0
Host: localhost
Auth-Method: apop
Auth-User: user
Auth-Salt: <238188073.1163692009@mail.example.com>
Auth-Pass: auth_response
```

```
Auth-Protocol: imap
Auth-Login-Attempt: 1
Client-IP: 192.0.2.42
Client-Host: client.example.org
```

Хороший ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Auth-Status: OK
Auth-Server: 198.51.100.1
Auth-Port: 143
Auth-Pass: plain-text-pass
```

Если в ответе есть заголовок «Auth-User», то он переопределяет имя пользователя, используемое для аутентификации с бэкендом.

Для SMTP в ответе дополнительно учитывается заголовок «Auth-Error-Code» — если он есть, то используется как код ответа в случае ошибки. Если его нет, то по умолчанию к «Auth-Status» будет добавлен код 535 5.7.0.

Например, если от сервера аутентификации будет получен ответ:

```
HTTP/1.0 200 OK
Auth-Status: Temporary server problem, try again later
Auth-Error-Code: 451 4.3.0
Auth-Wait: 3
```

то по SMTP клиенту будет выдана ошибка

```
451 4.3.0 Temporary server problem, try again later
```

Если при проксировании SMTP не требуется аутентификация, запрос будет выглядеть так:

```
GET /auth HTTP/1.0
Host: localhost
Auth-Method: none
Auth-User:
Auth-Pass:
Auth-Protocol: smtp
Auth-Login-Attempt: 1
Client-IP: 192.0.2.42
Client-Host: client.example.org
Auth-SMTP-Helo: client.example.org
Auth-SMTP-From: MAIL FROM: <>
Auth-SMTP-To: RCPT TO: <postmaster@mail.example.com>
```

Для клиентского соединения по протоколу SSL/TLS добавляется заголовок «Auth-SSL», и если директива `ssl_verify_client` включена, заголовок «Auth-SSL-Verify» содержит результат проверки клиентского сертификата: SUCCESS, «FAILED:reason» и, если сертификат не был предоставлен, NONE.

Если клиентский сертификат был предоставлен, информация о нем передается в следующих заголовках запроса: «Auth-SSL-Subject», «Auth-SSL-Issuer», «Auth-SSL-Serial» и «Auth-SSL-Fingerprint». Если директива `auth_http_pass_client_cert` включена, сам сертификат передается в заголовке «Auth-SSL-Cert». Протокол и шифр установленного соединения передаются в заголовках «Auth-SSL-Protocol» и «Auth-SSL-Cipher». Запрос будет выглядеть так:

```
GET /auth HTTP/1.0
Host: localhost
Auth-Method: plain
```

```
Auth-User: user
Auth-Pass: password
Auth-Protocol: imap
Auth-Login-Attempt: 1
Client-IP: 192.0.2.42
Auth-SSL: on
Auth-SSL-Protocol: TLSv1.3
Auth-SSL-Cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384
Auth-SSL-Verify: SUCCESS
Auth-SSL-Subject: /CN=example.com
Auth-SSL-Issuer: /CN=example.com
Auth-SSL-Serial: C07AD56B846B5BFF
Auth-SSL-Fingerprint: 29d6a80a123d13355ed16b4b04605e29cb55a5ad
```

При использовании протокола *PROXY*, информация о нем передается в следующих заголовках запроса: «Proxy-Protocol-Addr», «Proxy-Protocol-Port», «Proxy-Protocol-Server-Addr» и «Proxy-Protocol-Server-Port».

## IMAP

### Директивы

#### `imap_auth`

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>imap_auth метод ...;</code> |
| По умолчанию     | <code>imap_auth plain;</code>     |
| <i>Контекст</i>  | <code>mail, server</code>         |

Задает разрешенные методы аутентификации IMAP-клиентов. Поддерживаемые методы:

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>plain</code>    | <code>LOGIN, AUTH=PLAIN</code>                                                                       |
| <code>login</code>    | <code>AUTH=LOGIN</code>                                                                              |
| <code>cram-md5</code> | <code>AUTH=CRAM-MD5</code> . Для работы этого метода пароль должен храниться в незашифрованном виде. |
| <code>external</code> | <code>AUTH=EXTERNAL</code>                                                                           |

Методы аутентификации с передачей пароля открытым текстом (команды *LOGIN*, *AUTH=PLAIN* и *AUTH=LOGIN*) включены всегда, однако если методы `plain` и `login` не указаны, то *AUTH=PLAIN* и *AUTH=LOGIN* не будут автоматически добавляться в *imap\_capabilities*.

#### `imap_capabilities`

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>imap_capabilities расширение ...;</code>          |
| По умолчанию     | <code>imap_capabilities IMAP4 IMAP4rev1 UIDPLUS;</code> |
| <i>Контекст</i>  | <code>mail, server</code>                               |

Позволяет указать список расширений протокола IMAP, выдаваемый клиенту по команде CAPABILITY. В зависимости от значения директивы `starttls` к этому списку автоматически добавляются методы аутентификации, указанные в директиве `imap_auth`, и STARTTLS.

В данной директиве имеет смысл указать расширения, поддерживаемые IMAP-серверами, на которые проксируются клиенты (если эти расширения относятся к командам, используемым после аутентификации, когда Angie PRO прозрачно проксирует подключение клиента на бэкенд).

### imap\_client\_buffer

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | imap_client_buffer <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | imap_client_buffer 4k 8k;          |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                       |

Задает размер буфера для чтения IMAP-команд. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

## POP3

### Директивы

#### pop3\_auth

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | pop3_auth <i>метод</i> ...; |
| По умолчанию     | ipop3_auth plain;           |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                |

Задает разрешенные методы аутентификации POP3-клиентов. Поддерживаемые методы:

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>plain</b>    | USER/PASS, AUTH PLAIN, AUTH LOGIN                                                      |
| <b>aprop</b>    | APOP. Для работы этого метода пароль должен храниться в незашифрованном виде.          |
| <b>cram-md5</b> | AUTH=CRAM-MD5. Для работы этого метода пароль должен храниться в незашифрованном виде. |
| <b>external</b> | AUTH=EXTERNAL                                                                          |

Методы аутентификации с передачей пароля открытым текстом (*USER/PASS*, *AUTH PLAIN* и *AUTH LOGIN*) включены всегда, однако если метод *plain* не указан, то *AUTH PLAIN* и *AUTH LOGIN* не будут автоматически добавляться в *pop3\_capabilities*.

#### pop3\_capabilities

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | pop3_capabilities <i>расширение</i> ...; |
| По умолчанию     | pop3_capabilities TOP USER UIDL;         |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                             |

Позволяет указать список расширений протокола POP3, выдаваемый клиенту по команде CAPA. В зависимости от значения директивы *starttls* к этому списку автоматически добавляются методы аутентификации, указанные в директиве *pop3\_auth* (расширение *SASL*), и *STLS*.

В данной директиве имеет смысл указать расширения, поддерживаемые POP3-серверами, на которые проксируются клиенты (если эти расширения относятся к командам, используемым после аутентификации, когда Angie PRO прозрачно проксирует подключение клиента на бэкенд).

## Proxy

### Директивы

#### **proxy\_buffer**

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_buffer <i>размер</i> ; |
| По умолчанию     | proxy_buffer 4k 8k;          |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                 |

Задает размер буфера, используемого при проксировании. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

#### **proxy\_pass\_error\_message**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_buffer on   off;        |
| По умолчанию     | proxy_pass_error_message off; |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                  |

Определяет, передавать ли клиенту сообщение об ошибке, полученное при аутентификации на бэкенде.

Обычно, если аутентификация в Angie PRO прошла успешно, бэкенд не может вернуть ошибку. Если же он все-таки возвращает ошибку, это значит, что произошла ошибка внутри системы. В таких случаях сообщение бэкенда может содержать информацию, которую нельзя показывать клиенту. Однако для некоторых POP3-серверов ошибка в ответ на правильный пароль является штатным поведением. В этом случае директиву стоит включить.

#### **proxy\_protocol**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_protocol on   off; |
| По умолчанию     | proxy_protocol off;      |
| <i>Контекст</i>  | mail, server             |

Включает протокол PROXY для соединений с бэкендом.

## proxy\_smtp\_auth

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_smtp_auth on   off; |
| По умолчанию     | proxy_smtp_auth off;      |
| <i>Контекст</i>  | mail, server              |

Разрешает или запрещает аутентификацию пользователей на SMTP-бэкенде при помощи команды *AUTH*.

Если также включен *XCLIENT*, то команда *XCLIENT* не будет отправлять параметр *LOGIN*.

## proxy\_smtp\_auth

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <i>Синтаксис</i> | proxy_timeout время; |
| По умолчанию     | proxy_timeout 24h;   |
| <i>Контекст</i>  | mail, server         |

Задает таймаут между двумя идущими подряд операциями чтения или записи на клиентском соединении или соединении с проксируемым сервером. Если по истечении этого времени данные не передавались, соединение закрывается.

## xclient

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <i>Синтаксис</i> | xclient on   off; |
| По умолчанию     | xclient on;       |
| <i>Контекст</i>  | mail, server      |

Разрешает или запрещает передачу команды *XCLIENT* с параметрами клиента при подключении к SMTP-бэкенду.

При помощи *XCLIENT* МТА может писать в лог информацию о клиенте и применять различные ограничения на основе этих данных.

Если команда *XCLIENT* разрешена, то при подключении к бэкенду Angie PRO посылает ему следующие команды:

- *EHLO* с именем сервера
- *XCLIENT*
- *EHLO* или *HELO*, как ее передал клиент

Если *найденное* по IP-адресу клиента имя указывает на тот же адрес, оно передается в параметре *NAME* команды *XCLIENT*. Если имя не может быть найдено, указывает на другой адрес, или не задан *resolver*, то в параметре *NAME* передается *[UNAVAILABLE]*. Если же в процессе поиска имени или адреса произошла ошибка, передается *[TEMPUNAVAIL]*.

Если команда *XCLIENT* запрещена, то при подключении к бэкенду Angie PRO передает команду *EHLO* с именем сервера, если клиент передал *EHLO*, иначе *HELO* с именем сервера.

## RealIP

Позволяет менять адрес и необязательный порт клиента на переданные в указанном поле заголовка адрес и порт клиента на переданные в заголовке протокола PROXY. Протокол PROXY должен быть предварительно включен при помощи установки параметра *proxy\_protocol* в директиве *listen*.

### Пример конфигурации

```
listen 110 proxy_protocol;

set_real_ip_from 192.168.1.0/24;
set_real_ip_from 192.168.2.1;
set_real_ip_from 2001:0db8::/32;
```

### Директивы

#### set\_real\_ip\_from

*Синтаксис*      `set_real_ip_from адрес | CIDR | unix:;`

По умолчанию

*Контекст*      mail, server

Задает доверенные адреса, которые передают верный адрес для замены. Если указано специальное значение `unix:`, доверенными будут считаться все UNIX-сокеты.

## SMTP

### Директивы

#### smtp\_auth

*Синтаксис*      `smtp_auth метод ...;`

По умолчанию

*Контекст*      mail, server

Задает разрешенные методы аутентификации SASL-аутентификации SMTP-клиентов. Поддерживаемые методы:

`plain`            AUTH PLAIN

`login`           AUTH LOGIN

`cram-md5`       AUTH CRAM-MD5. Для работы этого метода пароль должен храниться в незашифрованном виде.

`external`       AUTH EXTERNAL

`none`             Аутентификация не требуется

Методы аутентификации с передачей пароля открытым текстом (*AUTH PLAIN* и *AUTH LOGIN*) включены всегда, однако если методы `plain` и `login` не указаны, то *AUTH PLAIN* и *AUTH LOGIN* не будут автоматически добавляться в *smtp\_capabilities*.

## smtp\_capabilities

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>smtp_capabilities расширение ...;</code> |
| По умолчанию     | —                                              |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                                   |

Позволяет указать список расширений протокола SMTP, выдаваемый клиенту в ответе на команду EHLO. В зависимости от значения директивы *starttls* к этому списку автоматически добавляются методы аутентификации, указанные в директиве *smtp\_auth*, и STARTTLS.

В данной директиве имеет смысл указать расширения, поддерживаемые МТА, на который проксируются клиенты (если эти расширения относятся к командам, используемым после аутентификации, когда Angie PRO прозрачно проксирует подключение клиента на бэкенд).

## smtp\_client\_buffer

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>smtp_client_buffer размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>smtp_client_buffer 4k 8k;</code>  |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                            |

Задает размер буфера для чтения SMTP-команд. По умолчанию размер одного буфера равен размеру страницы. В зависимости от платформы это или 4К, или 8К.

## smtp\_greeting\_delay

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>smtp_greeting_delay размер;</code> |
| По умолчанию     | <code>smtp_greeting_delay 0;</code>      |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                             |

Позволяет задать задержку перед отправкой SMTP-приветствия, чтобы отклонить клиентов, не ожидающих приветствия до начала отправки SMTP-команд.

## SSL

Обеспечивает работу почтового прокси-сервера по протоколу SSL/TLS.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-mail_ssl_module`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

### ■ Важно

Для этого модуля нужна библиотека OpenSSL.

## Пример конфигурации

Для уменьшения загрузки процессора рекомендуется

- установить число *рабочих процессов* равным числу процессоров;
- включить *разделяемый кэш* сессий,
- выключить *встроенный кэш* сессий
- и, возможно, увеличить *время жизни* сессии (по умолчанию 5 минут):

```
worker_processes auto;

mail {
 ...
 server {
 listen 993 ssl;
 ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
 ssl_ciphers AES128-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:DES-CBC3-SHA:RC4-MD5;
 ssl_certificate /usr/local/angie/conf/cert.pem;
 ssl_certificate_key /usr/local/angie/conf/cert.key;
 ssl_session_cache shared:SSL:10m;
 ssl_session_timeout 10m;
 }
}
```

## Директивы

### ssl\_certificate

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>ssl_certificate файл;</code> |
| По умолчанию     | —                                  |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                       |

Указывает файл с сертификатом в формате PEM для данного сервера. Если вместе с основным сертификатом нужно указать промежуточные, то они должны находиться в этом же файле в следующем порядке — сначала основной сертификат, а затем промежуточные. В этом же файле может находиться секретный ключ в формате PEM.

Директива может быть указана несколько раз для загрузки сертификатов разных типов, например RSA и ECDSA:

```
server {
 listen 993 ssl;
 ssl_certificate example.com.rsa.crt;
 ssl_certificate_key example.com.rsa.key;

 ssl_certificate example.com.ecdsa.crt;
 ssl_certificate_key example.com.ecdsa.key;
```

```
...
}
```

Возможность задавать отдельные цепочки сертификатов для разных сертификатов есть только в OpenSSL 1.0.2 и выше. Для более старых версий следует указывать только одну цепочку сертификатов.

Вместо [файла](#) можно указать значение «*data:сертификат*», при котором сертификат загружается без использования промежуточных файлов.

Ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в [лог ошибок](#).

### ssl\_certificate\_key

*Синтаксис*    `ssl_certificate_key` *файл*;

По умолча- —  
нию

*Контекст*    mail, server

Указывает файл с секретным ключом в формате PEM для данного виртуального сервера.

Вместо [файла](#) можно указать значение «*engine:имя:id*», которое загружает ключ с указанным *id* из OpenSSL engine с заданным именем.

Вместо [файла](#) также можно указать значение «*data:ключ*», при котором секретный ключ загружается без использования промежуточных файлов. При этом следует учитывать, что ненадлежащее использование подобного синтаксиса может быть небезопасно, например данные секретного ключа могут попасть в [лог ошибок](#).

### ssl\_ciphers

*Синтаксис*    `ssl_ciphers` *шифры*;

По умолча- `ssl_ciphers` HIGH:!aNULL:!MD5;  
нию

*Контекст*    mail, server

Описывает разрешенные шифры. Шифры задаются в формате, поддерживаемом библиотекой OpenSSL, например:

```
ssl_ciphers ALL:!aNULL:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP;
```

Полный список можно посмотреть с помощью команды «*openssl ciphers*».

## ssl\_client\_certificate

*Синтаксис*    `ssl_client_certificate` *файл*;  
По умолчанию —  
*Контекст*    mail, server

Указывает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, которые используются для проверки клиентских сертификатов.

Список сертификатов будет отправляться клиентам. Если это нежелательно, можно воспользоваться директивой `ssl_trusted_certificate`.

## ssl\_conf\_command

*Синтаксис*    `ssl_conf_command` *имя значение*;  
По умолчанию —  
*Контекст*    mail, server

Задает произвольные конфигурационные команды OpenSSL.

### ⚠ Важно

Директива поддерживается при использовании OpenSSL 1.0.2 и выше.

На одном уровне может быть указано несколько директив `ssl_conf_command`:

```
ssl_conf_command Options PrioritizeChaCha;
ssl_conf_command Ciphersuites TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256;
```

Директивы наследуются с предыдущего уровня конфигурации при условии, что на данном уровне не описаны свои директивы `ssl_conf_command`.

### ⚠ Осторожно

Изменение настроек OpenSSL напрямую может привести к неожиданному поведению.

## ssl\_crl

*Синтаксис*    `ssl_crl` *файл*;  
По умолчанию —  
*Контекст*    mail, server

Указывает файл с отозванными сертификатами (CRL) в формате PEM, используемыми для проверки клиентских сертификатов.

## ssl\_dhparam

*Синтаксис*    `ssl_dhparam` *файл*;

По умолчанию

*Контекст*    mail, server

Указывает файл с параметрами для DHE-шифров.

### ⚠️ Осторожно

По умолчанию параметры не заданы, и соответственно DHE-шифры не будут использоваться.

## ssl\_ecdh\_curve

*Синтаксис*    `ssl_ecdh_curve` *кривая*;

По умолчанию

*Контекст*    mail, server

Задает кривую для ECDHE-шифров.

### ⚠️ Важно

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше можно указывать несколько кривых, например:

`ssl_ecdh_curve prime256v1:secp384r1;`

Специальное значение `auto` соответствует встроенному в библиотеку OpenSSL списку кривых для OpenSSL 1.0.2 и выше, или `prime256v1` для более старых версий.

### ⚠️ Важно

При использовании OpenSSL 1.0.2 и выше директива задает список кривых, поддерживаемых сервером. Поэтому для работы ECDSA-сертификатов важно, чтобы список включал кривые, используемые в сертификатах.

## ssl\_password\_file

*Синтаксис*    `ssl_password_file` *файл*;

По умолчанию

*Контекст*    mail, server

Задает файл с паролями от *секретных ключей*, где каждый пароль указан на отдельной строке. Пароли применяются по очереди в момент загрузки ключа.

Пример:

```
mail {
 ssl_password_file /etc/keys/global.pass;
 ...

 server {
 server_name mail1.example.com;
 ssl_certificate_key /etc/keys/first.key;
 }

 server {
 server_name mail2.example.com;

 # вместо файла можно указать именованный канал
 ssl_password_file /etc/keys/fifo;
 ssl_certificate_key /etc/keys/second.key;
 }
}
```

## ssl\_prefer\_server\_ciphers

*Синтаксис*    `ssl_prefer_server_ciphers on | off;`

По умолчанию    `ssl_prefer_server_ciphers off;`

*Контекст*    `mail, server`

При использовании протоколов SSLv3 и TLS устанавливает приоритет серверных шифров над клиентскими.

## ssl\_protocols

*Синтаксис*    `ssl_protocols [SSLv2] [SSLv3] [TLSv1] [TLSv1.1] [TLSv1.2] [TLSv1.3];`

По умолчанию    `ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;`

*Контекст*    `mail, server`

Изменено в версии 1.2.0: Параметр TLSv1.3 добавлен к используемым по умолчанию.

Разрешает указанные протоколы.

### ■ Важно

Параметры TLSv1.1 и TLSv1.2 работают только при использовании OpenSSL 1.0.1 и выше.

Параметр TLSv1.3 работает только при использовании OpenSSL 1.1.1 и выше.

## ssl\_session\_cache

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>ssl_session_cache off   none   [builtin[:размер]] [shared:название:размер];</code> |
| По умолчанию     | <code>ssl_session_cache none;</code>                                                     |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                                                                             |

Задает тип и размеры кэшей для хранения параметров сессий. Тип кэша может быть следующим:

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>off</code>     | жесткое запрещение использования кэша сессий: Angie PRO явно сообщает клиенту, что сессии не могут использоваться повторно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <code>none</code>    | мягкое запрещение использования кэша сессий: Angie PRO сообщает клиенту, что сессии могут использоваться повторно, но на самом деле не хранит параметры сессии в кэше.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>builtin</code> | встроенный в OpenSSL кэш, используется в рамках только одного рабочего процесса. Размер кэша задается в сессиях. Если размер не задан, то он равен 20480 сессиям. Использование встроенного кэша может вести к фрагментации памяти.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>shared</code>  | кэш, разделяемый между всеми рабочими процессами. Размер кэша задается в байтах, в 1 мегабайт может поместиться около 4000 сессий. У каждого разделяемого кэша должно быть произвольное название. Кэш с одинаковым названием может использоваться в нескольких серверах. Также он используется для автоматического создания, хранения и периодического обновления ключей TLS session tickets, если они не указаны явно с помощью директивы <a href="#">ssl_session_ticket_key</a> . |

Можно использовать одновременно оба типа кэша, например:

```
ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
```

однако использование только разделяемого кэша без встроенного должно быть более эффективным.

## ssl\_session\_ticket\_key

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>ssl_session_ticket_key файл;</code> |
| По умолчанию     | —                                         |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                              |

Задает файл с секретным ключом, применяемым при шифровании и расшифровании TLS session tickets. Директива необходима, если один и тот же ключ нужно использовать на нескольких серверах. По умолчанию используется случайно сгенерированный ключ.

Если указано несколько ключей, то только первый ключ используется для шифрования TLS session tickets. Это позволяет настроить ротацию ключей, например:

```
ssl_session_ticket_key current.key;
ssl_session_ticket_key previous.key;
```

Файл должен содержать 80 или 48 байт случайных данных и может быть создан следующей командой:

```
openssl rand 80 > ticket.key
```

В зависимости от размера файла для шифрования будет использоваться либо AES256 (для 80-байтных ключей), либо AES128 (для 48-байтных ключей).

### ssl\_session\_tickets

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>ssl_session_tickets on   off;</code> |
| По умолчанию     | <code>ssl_session_tickets on;</code>       |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                               |

Разрешает или запрещает возобновление сессий при помощи TLS session tickets.

### ssl\_session\_timeout

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>ssl_session_timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>ssl_session_timeout 5m;</code>    |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                            |

Задает время, в течение которого клиент может повторно использовать параметры сессии.

### ssl\_trusted\_certificate

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>ssl_trusted_certificate файл;</code> |
| По умолчанию     | —                                          |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                               |

Задает файл с доверенными сертификатами СА в формате PEM, которые используются для *пропуска* клиентских сертификатов.

В отличие от *ssl\_client\_certificate*, список этих сертификатов не будет отправляться клиентам.

### ssl\_verify\_client

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>ssl_verify_client on   off   optional   optional_no_ca;</code> |
| По умолчанию     | <code>ssl_verify_client off;</code>                                  |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                                                         |

Разрешает проверку клиентских сертификатов. Результат проверки передается в заголовок «Auth-SSL-Verify» в запросе *авторизации*. Если при проверке клиентского сертификата произошла ошибка или клиент не предоставил требуемый сертификат, соединение закрывается.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>optional</code>       | запрашивает клиентский сертификат, и если сертификат был предоставлен, проверяет его                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>optional_no_ca</code> | запрашивает сертификат клиента, но не требует, чтобы он был подписан доверенным сертификатом СА. Это предназначено для случаев, когда фактическая проверка сертификата осуществляется внешним по отношению к Angie PRO сервисом. Содержимое сертификата доступно в запросах, <a href="#">носимых</a> на сервер аутентификации. |

## ssl\_verify\_depth

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>ssl_verify_depth</code> <i>число</i> ; |
| По умолчанию     | <code>ssl_verify_depth 1;</code>             |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                                 |

Устанавливает глубину проверки в цепочке клиентских сертификатов.

## starttls

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>starttls</code> <i>on   off   only</i> ; |
| По умолчанию     | <code>starttls off;</code>                     |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                                   |

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>on</code>   | разрешить использование команд STLS для POP3 и STARTTLS для IMAP и SMTP; |
| <code>off</code>  | запретить использование команд STLS и STARTTLS;                          |
| <code>only</code> | требовать предварительного перехода на TLS.                              |

Базовый почтовый модуль реализует основную функциональность почтового прокси-сервера: это поддержка протоколов SMTP, IMAP и POP3, настройка серверных блоков, маршрутизация почтовых запросов, аутентификация пользователей и поддержка SSL/TLS для защиты почтовых соединений.

Остальные модули этого раздела расширяют эту функциональность, позволяя гибко настраивать и оптимизировать работу почтового сервера под различные сценарии и требования.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-mail`. В пакетах и образах из наших репозиториев модуль включен в сборку.

## Пример конфигурации

```
worker_processes auto;

error_log /var/log/angie/error.log info;

events {
 worker_connections 1024;
}

mail {
 server_name mail.example.com;
 auth_http localhost:9000/cgi-bin/auth.cgi;

 imap_capabilities IMAP4rev1 UIDPLUS IDLE LITERAL+ QUOTA;

 pop3_auth plain apop cram-md5;
 pop3_capabilities LAST TOP USER PIPELINING UIDL;

 smtp_auth login plain cram-md5;
 smtp_capabilities "SIZE 10485760" ENHANCEDSTATUSCODES 8BITMIME DSN;
 xclient off;

 server {
 listen 25;
 protocol smtp;
 }
 server {
 listen 110;
 protocol pop3;
 proxy_pass_error_message on;
 }
 server {
 listen 143;
 protocol imap;
 }
 server {
 listen 587;
 protocol smtp;
 }
}
```

## Директивы

### listen

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | listen <i>адрес[:порт]</i> [ssl]      [proxy_protocol]      [backlog= <i>число</i> ]<br>[recvbuf= <i>размер</i> ]      [sndbuf= <i>размер</i> ]      [bind]      [ipv6only=on off]      [reuseport]<br>[so_keepalive=on off][keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]]; |
| По умолчанию     | —                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Контекст</i>  | server                                                                                                                                                                                                                                                         |

Задает *адрес* и *порт* для сокета, на котором сервер будет принимать соединения. Можно указать

только *порт*. Кроме того, *адрес* может быть именем хоста, например:

```
listen 127.0.0.1:110;
listen *:110;
listen 110; # то же, что и *:110
listen localhost:110;
```

IPv6-адреса задаются в квадратных скобках:

```
listen [::1]:110;
listen [::]:110;
```

UNIX-сокеты задаются префиксом `unix`:

```
listen unix:/var/run/angie.sock;
```

### ■ Важно

Разные серверы должны слушать на разных парах *адрес:порт*.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ssl</code>            | указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном слушающем сокете, должны работать в режиме SSL.                                                                                                                           |
| <code>proxy_protocol</code> | указывает на то, что все соединения, принимаемые на данном порту, должны использовать протокол PROXY. Полученная информация передается <i>серверу аутентификации</i> и может быть использована для <i>изменения адреса клиента</i> . |

В директиве *listen* можно также указать несколько дополнительных параметров, специфичных для связанных с сокетами системных вызовов.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>backlog=число</code>     | задает параметр <i>backlog</i> в вызове <i>listen()</i> , который ограничивает максимальный размер очереди ожидающих приема соединений. По умолчанию <i>backlog</i> устанавливается равным -1 для FreeBSD, DragonFly BSD и macOS, и 511 для других платформ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>rcvbuf=размер</code>     | задает размер буфера приема (параметр <i>SO_RCVBUF</i> ) для слушающего сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>sndbuf=размер</code>     | задает размер буфера передачи (параметр <i>SO_SNDBUF</i> ) для слушающего сокета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>bind</code>              | указывает, что для данного слушающего сокета нужно делать <i>bind()</i> отдельно. Это нужно потому, что если описаны несколько директив <i>listen</i> с одинаковым портом, но разными адресами, и одна из директив <i>listen</i> слушает на всех адресах для данного <i>порта</i> ( <code>*:порт</code> ), то Angie PRO сделает <i>bind()</i> только на <code>*:порт</code> . Необходимо заметить, что в этом случае для определения адреса, на который пришло соединение, делается системный вызов <i>getsockname()</i> . Если же используются параметры <i>backlog</i> , <i>rcvbuf</i> , <i>sndbuf</i> , <i>ipv6only</i> , <i>reuseport</i> или <i>so_keepalive</i> , то для данной пары <i>адрес:порт</i> всегда делается отдельный вызов <i>bind()</i> . |
| <code>ipv6only=on   off</code> | определяет (через параметр сокета <i>IPV6_V6ONLY</i> ), будет ли слушающий на wildcard-адресе <code>[::]</code> IPv6-сокет принимать только IPv6-соединения, или же одновременно IPv6- и IPv4-соединения. По умолчанию параметр включен. Установить его можно только один раз на старте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

`so_keepalive=on | off | [keepidle]:[keepintvl]:[keepcnt]` конфигурирует для слушающего сокета поведение «TCP keepalive».

|     |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ''  | если параметр опущен, для сокета будут действовать настройки операционной системы |
| on  | для сокета включается параметр <i>SO_KEEPALIVE</i>                                |
| off | для сокета параметр <i>SO_KEEPALIVE</i> выключается                               |

Некоторые операционные системы поддерживают настройку параметров «TCP keepalive» на уровне сокета посредством параметров *TCP\_KEEPIDLE*, *TCP\_KEEPINTVL* и *TCP\_KEEPCNT*. На таких системах их можно сконфигурировать с помощью параметров *keepidle*, *keepintvl* и *keepcnt*. Один или два параметра могут быть опущены, в таком случае для соответствующего параметра сокета будут действовать стандартные системные настройки.

Например,

```
so_keepalive=30m::10
```

установит таймаут бездействия (*TCP\_KEEPIDLE*) в 30 минут, для интервала проб (*TCP\_KEEPINTVL*) будет действовать стандартная системная настройка, а счетчик проб (*TCP\_KEEPCNT*) будет равен 10.

Разные серверы должны слушать на разных парах *адрес:порт*.

## mail

*Синтаксис*      mail { ... }

По умолчанию

*Контекст*      main

Предоставляет контекст конфигурационного файла, в котором указываются директивы почтового сервера.

## max\_commands

Добавлено в версии 1.7.0.

*Синтаксис*      max\_commands *число*;

По умолчанию

*Контекст*      mail, server

Задает максимальное количество команд, отправляемых во время аутентификации, для усиления защиты от DoS-атак.

**max\_errors**

*Синтаксис*    `max_errors` *число*;  
По умолчанию `max_errors 5`;  
*Контекст*    `mail, server`

Задает число ошибок протокола, по достижении которого соединение закрывается.

**protocol**

*Синтаксис*    `protocol` *imap | pop3 | smtp*;  
По умолчанию —  
*Контекст*    `server`

Задает протокол проксируемого сервера. Поддерживаются протоколы *IMAP*, *POP3* и *SMTP*.

Если директива не указана, то протокол может быть определен автоматически по общезвестному порту, указанному в директиве *listen*:

```
imap: 143, 993
pop3: 110, 995
smtp: 25, 587, 465
```

При сборке из исходного кода поддержку ненужных протоколов можно отключить с помощью параметров сборки `--without-mail_imap_module`, `--without-mail_pop3_module` и `--without-mail_smtp_module`.

**resolver**

*Синтаксис*    `resolver` *адрес ... [valid=время] [ipv4=on|off] [ipv6=on|off] [status\_zone=зона]*;  
По умолчанию `resolver off`;  
*Контекст*    `mail, server`

Задает серверы DNS, используемые для преобразования имени хоста клиента для передачи его на *сервер аутентификации* и в команде *XCLIENT* при проксировании SMTP, например:

```
resolver 127.0.0.53 [::1]:5353;
```

Адрес может быть указан в виде доменного имени или IP-адреса, и необязательного порта. Если порт не указан, используется порт 53. Серверы DNS опрашиваются циклически.

По умолчанию Angie PRO кэширует ответы, используя значение TTL из ответа. Необязательный параметр `valid` позволяет это переопределить:

`valid`              *необязательный* параметр, позволяет переопределить срок кэширования ответа

```
resolver 127.0.0.53 [::1]:5353 valid=30s;
```

По умолчанию Angie PRO будет искать как IPv4-, так и IPv6-адреса при преобразовании имен в адреса.

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>ipv4=off</code>    | запрещает поиск IPv4-адресов                                                                               |
| <code>ipv6=off</code>    | запрещает поиск IPv6-адресов                                                                               |
| <code>status_zone</code> | <i>необязательный</i> параметр, включает сбор информации о запросах и ответах сервера DNS в указанной зоне |

### 💡 Совет

Для предотвращения DNS-спуфинга рекомендуется использовать DNS-серверы в защищенной доверенной локальной сети.

## **resolver\_timeout**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>resolver_timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>resolver_timeout 30s;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                         |

Задает таймаут для преобразования имени в адрес, например:

```
resolver_timeout 5s;
```

## **server**

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>server { ... }</code> |
| По умолчанию     | —                           |
| <i>Контекст</i>  | mail                        |

Задает конфигурацию для сервера.

## **server\_name**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>server_name имя;</code>      |
| По умолчанию     | <code>server_name hostname;</code> |
| <i>Контекст</i>  | mail, server                       |

Задает имя сервера, используемое:

- в начальном приветствии POP3/SMTP-сервера;
- в salt при аутентификации SASL-методом CRAM-MD5;

- в команде EHLO при подключении к SMTP-бэкенду, если разрешена передача команды *XCLIENT*.

Если директива не указана, используется имя хоста (*hostname*) машины.

## timeout

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>timeout время;</code> |
| По умолчанию     | <code>timeout 60s;</code>   |
| <i>Контекст</i>  | <code>mail, server</code>   |

Задает таймаут, который используется до начала проксирования на бэкенд.

## Модуль Google PerfTools

Включает поддержку профилирования рабочих процессов Angie PRO при помощи [Google Performance Tools](#). Модуль предназначен для разработчиков Angie PRO и позволяет им анализировать и оптимизировать производительность сервера, предоставляя подробную информацию об использовании памяти, загрузке процессора и других метриках производительности.

При сборке из исходного кода модуль не собирается по умолчанию; его необходимо включить с помощью параметра сборки `--with-google_perftools_module`.

### ⚠ Важно

Для этого модуля нужна библиотека gperftools.

## Пример конфигурации

```
google_perftools_profiles /var/log/angie/perf-tools;
```

Профили будут сохраняться в файлах вида `/var/log/angie/perf-tools.<PID рабочего процесса>`.

## Директивы

### google\_perftools\_profiles

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| <i>Синтаксис</i> | <code>google_perftools_profiles префикс файла;</code> |
| По умолчанию     | <code>—</code>                                        |
| <i>Контекст</i>  | <code>main</code>                                     |

Задает префикс имени файла, где будет храниться информация о профилировании рабочего процесса Angie PRO. Идентификатор рабочего процесса добавляется в конце имени через точку, например: `/var/log/angie/perf-tools.1234`.

## Основной модуль

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Основной модуль</b> | Управление служебными файлами, процессами и другими модулями Angie PRO. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## HTTP-модули

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>HTTP</i>                  | Основная функциональность для обработки HTTP-запросов и ответов, управления HTTP.                 |
| <i>Access</i>                | Контроль доступа на основе IP-адресов и диапазонов CIDR.                                          |
| <i>ACME</i>                  | Автоматическое получение SSL-сертификатов по протоколу ACME.                                      |
| <i>Addition</i>              | Вставка заданного фрагмента до или после тела ответа.                                             |
| <i>API</i>                   | RESTful HTTP-интерфейс для получения базовой информации о веб-сервере и его статистике.           |
| <i>Auth Basic</i>            | Базовая HTTP-аутентификация для контроля доступа по имени пользователя и паролю.                  |
| <i>Auth Request</i>          | Авторизация с помощью подзапроса к внешнему HTTP-сервису.                                         |
| <i>AutoIndex</i>             | Автоматический листинг директорий без индексного файла.                                           |
| <i>Browser</i> (устарел)     | Определение браузера на основе заголовка User-Agent.                                              |
| <i>Charset</i>               | Настройка и преобразование кодировки ответа.                                                      |
| <i>DAV</i>                   | Управление файлами на сервере по протоколу WebDAV.                                                |
| <i>Empty GIF</i>             | Отдача однопиксельного прозрачного GIF.                                                           |
| <i>FastCGI</i>               | Проксирование запроса к FastCGI-серверу.                                                          |
| <i>FLV</i>                   | Псевдо-стриминг файлов в формате Flash Video (FLV).                                               |
| <i>Geo</i>                   | Преобразование IP-адресов в заданные значения переменных.                                         |
| <i>GeoIP</i>                 | Получение данных об IP-адресах на основе геолокации по базам MaxMind GeoIP.                       |
| <i>gRPC</i>                  | Проксирование запроса к gRPC-серверу.                                                             |
| <i>GunZIP</i>                | Распаковка сжатых GZip-ответов для их модификации и в случаях, когда клиент не поддерживает GZip. |
| <i>GZip</i>                  | Сжатие ответов методом GZip для экономии трафика.                                                 |
| <i>GZip Static</i>           | Отдача статических файлов, предварительно сжатых методом GZip.                                    |
| <i>Headers</i>               | Изменение полей заголовка ответа.                                                                 |
| <i>HTTP2</i>                 | Обработка запросов по протоколу HTTP/2.                                                           |
| <i>HTTP3</i>                 | Обработка запросов по протоколу HTTP/3.                                                           |
| <i>Image Filter</i>          | Преобразование изображений.                                                                       |
| <i>Index</i>                 | Настройка индексных файлов, обслуживающих запросы с косой чертой в конце (/).                     |
| <i>JS</i>                    | Обработчики для расширения функциональности путем задания дополнительной логики.                  |
| <i>Limit Conn</i>            | Ограничение числа одновременных запросов (активных соединений) для защиты от перегрузки.          |
| <i>Limit Req</i>             | Ограничение частоты запросов для защиты от перегрузки и подбора паролей.                          |
| <i>Log</i>                   | Настройка журнала запросов для отслеживания обращений к ресурсам с целью мониторинга.             |
| <i>Map</i>                   | Преобразование переменных на основе предопределенных пар «ключ-значение».                         |
| <i>Memcached</i>             | Получение ответов от Memcached-сервера.                                                           |
| <i>Mirror</i>                | Зеркалирование запросов на другие серверы.                                                        |
| <i>MP4</i>                   | Псевдо-стриминг файлов в формате MP4.                                                             |
| <i>Perl</i>                  | Обработчики для расширения функциональности путем задания дополнительной логики.                  |
| <i>Prometheus</i>            | Метрики сервера в формате, совместимом с Prometheus, для мониторинга и сбора статистики.          |
| <i>Proxy</i>                 | Реверсивное проксирование запросов к другим HTTP-серверам.                                        |
| <i>Random Index</i>          | Случайный выбор индексного файла для запросов, оканчивающихся косой чертой (/).                   |
| <i>RealIP</i>                | Определение адреса и порта клиента при работе за другим прокси-сервером.                          |
| <i>Referer</i>               | Валидация значений заголовка Referer.                                                             |
| <i>Rewrite</i>               | Модификация URI запроса, перенаправления, установка переменных и выбор конфигурации.              |
| <i>SCGI</i>                  | Проксирование запроса к SCGI-серверу.                                                             |
| <i>Secure Link</i>           | Создание защищенных ссылок с возможностью ограничения срока доступа.                              |
| <i>Slice</i>                 | Разделение запроса на множество подзапросов к отдельным фрагментам для лучшего кэширования.       |
| <i>Split Clients</i>         | Создание переменных для А/В-тестирования, канареек, релизов, шардинга и других стратегий.         |
| <i>SSI</i>                   | Обработка команд SSI (Server Side Includes) в ответах.                                            |
| <i>SSL</i>                   | Настройка SSL/TLS для обработки запросов по протоколу HTTPS.                                      |
| <i>Stub Status</i> (устарел) | Глобальные счетчики соединений и запросов в текстовом формате.                                    |

Таблица 1 – продолжение с предыдущей страницы

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sub</i>            | Поиск и замена фрагментов в теле ответа.                                                |
| <i>Upstream</i>       | Настройка групп проксируемых серверов для балансировки нагрузки.                        |
| <i>Upstream Probe</i> | Настройка активных проверок работоспособности для групп проксируемых серверов.          |
| <i>UserID</i>         | Выдача и обработка cookie с уникальным идентификатором клиента для отслеживания сессий. |
| <i>uWSGI</i>          | Проксирование запроса к uWSGI-серверу.                                                  |
| <i>XSLT</i>           | Преобразование XML-документов с помощью языка XSLT.                                     |

## Потоковые модули

|                 |                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Stream</i>   | Основная функциональность потокового сервера для балансировки протоколов TCP и UDP на уровне L4.                                              |
| <i>Access</i>   | Контроль доступа на основе IP-адресов и диапазонов CIDR.                                                                                      |
| <i>Geo</i>      | Преобразование IP-адресов в заданные значения переменных.                                                                                     |
| <i>GeoIP</i>    | Получение данных об IP-адресах на основе геолокации по базам MaxMind GeoIP.                                                                   |
| <i>JS</i>       | Обработчики для расширения функциональности путем задания дополнительной логики на njs, подмножестве языка JavaScript.                        |
| <i>Limit</i>    | Ограничение числа одновременных соединений для защиты от перегрузки.                                                                          |
| <i>Conn</i>     |                                                                                                                                               |
| <i>Log</i>      | Настройка журнала сессий для отслеживания обращений к ресурсам с целью мониторинга и анализа.                                                 |
| <i>Map</i>      | Преобразование переменных на основе предопределенных пар «ключ-значение».                                                                     |
| <i>MQTT</i>     | Чтение идентификатора клиента и имени пользователя из соединения по протоколу MQTT до момента принятия решения о балансировке.                |
| <i>Preread</i>  |                                                                                                                                               |
| <i>Pass</i>     | Передача принятых соединений напрямую в настроенный слушающий сокет.                                                                          |
| <i>Proxy</i>    | Настройка проксирования к другим серверам.                                                                                                    |
| <i>RDP</i>      | Чтение cookie из соединения по протоколу RDP до момента принятия решения о балансировке.                                                      |
| <i>Preread</i>  |                                                                                                                                               |
| <i>RealIP</i>   | Определение адреса и порта клиента при работе за другим прокси-сервером.                                                                      |
| <i>Return</i>   | Отправка в ответ клиенту при его подключении заданного значения без дальнейшего проксирования.                                                |
| <i>Set</i>      | Установка заданных значений переменных.                                                                                                       |
| <i>Split</i>    | Создание переменных для А/В-тестирования, канареочных релизов, шардинга и других сценариев, требующих разделения по пропорциональным группам. |
| <i>Clients</i>  |                                                                                                                                               |
| <i>SSL</i>      | Терминирование протоколов SSL/TLS и DTLS.                                                                                                     |
| <i>SSL</i>      | Извлечение информации из сообщения ClientHello без терминирования SSL/TLS и до момента принятия решения о балансировке.                       |
| <i>Preread</i>  |                                                                                                                                               |
| <i>Upstream</i> | Настройка групп проксируемых серверов для балансировки нагрузки.                                                                              |
| <i>Upstream</i> | Настройка активных проверок работоспособности для групп проксируемых серверов.                                                                |

## Почтовые модули

|                |                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Mail</i>    | Основная функциональность почтового прокси-сервера.                                                                     |
| <i>Auth HT</i> | Аутентификация пользователей и выбор сервера для последующего проксирования с помощью HTTP-запросов к внешнему серверу. |
| <i>IMAP</i>    | Поддержка протокола IMAP.                                                                                               |
| <i>POP3</i>    | Поддержка протокола POP3.                                                                                               |
| <i>Proxy</i>   | Настройка проксирования к другим серверам.                                                                              |
| <i>RealIP</i>  | Определение адреса и порта клиента при работе за другим прокси-сервером.                                                |
| <i>SMTP</i>    | Поддержка протокола SMTP.                                                                                               |
| <i>SSL</i>     | Поддержка протоколов SSL/TLS и StartTLS.                                                                                |

## Модуль Google PerfTools

*Google Perf*: Отвечает за интеграцию с библиотекой Google Performance Tools для профилирования и анализа производительности приложений.

### 3.2.2 Встроенные переменные

| HTTP-модули           | Потоковые модули        |
|-----------------------|-------------------------|
| \$ancient_browser     |                         |
| \$angie_version       | \$angie_version         |
| \$arg_имя             |                         |
| \$args                |                         |
| \$binary_remote_addr  | \$binary_remote_addr    |
| \$body_bytes_sent     | \$bytes_received        |
| \$bytes_sent          | \$bytes_sent            |
| \$connection          | \$connection            |
| \$connection_requests |                         |
| \$connection_time     |                         |
| \$connections_active  |                         |
| \$connections_reading |                         |
| \$connections_writing |                         |
| \$connections_waiting |                         |
| \$content_length      |                         |
| \$content_type        |                         |
| \$cookie_имя          |                         |
| \$date_local          |                         |
| \$date_gmt            |                         |
| \$document_root       |                         |
| \$document_uri        |                         |
| \$fastcgi_script_name |                         |
| \$fastcgi_path_info   |                         |
| \$gzip_ratio          |                         |
| \$host                |                         |
| \$hostname            | \$hostname              |
| \$http2               |                         |
| \$http3               |                         |
| \$http_имя            |                         |
| \$https               |                         |
| \$invalid_referer     |                         |
| \$is_args             |                         |
| \$limit_conn_status   | \$limit_conn_status     |
| \$limit_rate          |                         |
| \$limit_req_status    |                         |
| \$memcached_key       |                         |
| \$modern_browser      | \$mqtt_preread_clientid |
|                       | \$mqtt_preread_username |
| \$msec                | \$msec                  |
| \$msie                |                         |
| \$p8s_value           |                         |
| \$pid                 | \$pid                   |
| \$pipe                |                         |

продолжается на следующей странице

Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

| <i>HTTP-модули</i>           | <i>Потоковые модули</i>        |
|------------------------------|--------------------------------|
| \$proxy_add_x_forwarded_for  |                                |
| \$proxy_host                 |                                |
| \$proxy_port                 |                                |
| \$proxy_protocol_addr        | \$protocol                     |
| \$proxy_protocol_port        | \$proxy_protocol_addr          |
| \$proxy_protocol_server_addr | \$proxy_protocol_port          |
| \$proxy_protocol_server_port | \$proxy_protocol_server_addr   |
| \$proxy_protocol_tlv_имя     | \$proxy_protocol_server_port   |
| \$query_string               | \$proxy_protocol_tlv_имя       |
| \$quic_connection            |                                |
| \$realip_remote_addr         | \$rdp_cookie, \$rdp_cookie_имя |
| \$realip_remote_port         | \$realip_remote_addr           |
| \$realpath_root              | \$realip_remote_port           |
| \$remote_addr                |                                |
| \$remote_port                | \$remote_addr                  |
| \$remote_user                | \$remote_port                  |
| \$request                    |                                |
| \$request_body               |                                |
| \$request_body_file          |                                |
| \$request_completion         |                                |
| \$request_filename           |                                |
| \$request_id                 |                                |
| \$request_length             |                                |
| \$request_method             |                                |
| \$request_time               |                                |
| \$request_uri                |                                |
| \$scheme                     |                                |
| \$secure_link                |                                |
| \$secure_link_expires        |                                |
| \$sent_http_имя              |                                |
| \$sent_trailer_имя           |                                |
| \$server_addr                | \$server_addr                  |
| \$server_name                |                                |
| \$server_port                | \$server_port                  |
| \$server_protocol            |                                |
| \$slice_range                | \$session_time                 |
| \$ssl_alpn_protocol          |                                |
| \$ssl_cipher                 | \$ssl_alpn_protocol            |
| \$ssl_ciphers                | \$ssl_cipher                   |
| \$ssl_client_escaped_cert    |                                |
| \$ssl_client_fingerprint     | \$ssl_client_cert              |
| \$ssl_client_i_dn            | \$ssl_client_fingerprint       |
| \$ssl_client_i_dn_legacy     | \$ssl_client_i_dn              |
| \$ssl_client_raw_cert        | \$ssl_client_raw_cert          |
| \$ssl_client_s_dn            | \$ssl_client_s_dn              |
| \$ssl_client_s_dn_legacy     |                                |
| \$ssl_client_serial          | \$ssl_client_serial            |
| \$ssl_client_v_end           | \$ssl_client_v_end             |
| \$ssl_client_v_remain        | \$ssl_client_v_remain          |
| \$ssl_client_v_start         | \$ssl_client_v_start           |
| \$ssl_client_verify          | \$ssl_client_verify            |

продолжается на следующей странице

Таблица 2 – продолжение с предыдущей страницы

| <i>HTTP-модули</i>                                                                  | <i>Потоковые модули</i>                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>\$ssl_curve</code>                                                            | <code>\$ssl_curve</code>                                                                                                   |
| <code>\$ssl_curves</code>                                                           | <code>\$ssl_curves</code>                                                                                                  |
| <code>\$ssl_early_data</code>                                                       | <code>\$ssl_preread_alpn_protocols</code><br><code>\$ssl_preread_protocol</code><br><code>\$ssl_preread_server_name</code> |
| <code>\$ssl_protocol</code>                                                         | <code>\$ssl_protocol</code>                                                                                                |
| <code>\$ssl_server_name</code>                                                      | <code>\$ssl_server_name</code>                                                                                             |
| <code>\$ssl_session_id</code>                                                       | <code>\$ssl_session_id</code>                                                                                              |
| <code>\$ssl_session_reused</code>                                                   | <code>\$ssl_session_reused</code>                                                                                          |
| <code>\$status</code>                                                               | <code>\$status</code>                                                                                                      |
| <code>\$time_iso8601</code>                                                         | <code>\$time_iso8601</code>                                                                                                |
| <code>\$time_local</code>                                                           | <code>\$time_local</code>                                                                                                  |
| <code>\$tcpinfo_rtt,</code><br><code>\$tcpinfo_snd_cwnd, \$tcpinfo_rcv_space</code> |                                                                                                                            |
| <code>\$uid_got</code>                                                              |                                                                                                                            |
| <code>\$uid_reset</code>                                                            |                                                                                                                            |
| <code>\$uid_set</code>                                                              |                                                                                                                            |
| <code>\$upstream_addr</code>                                                        | <code>\$upstream_addr</code>                                                                                               |
| <code>\$upstream_bytes_received</code>                                              | <code>\$upstream_bytes_received</code>                                                                                     |
| <code>\$upstream_bytes_sent</code>                                                  | <code>\$upstream_bytes_sent</code>                                                                                         |
| <code>\$upstream_cache_status</code>                                                |                                                                                                                            |
| <code>\$upstream_connect_time</code>                                                | <code>\$upstream_connect_time</code>                                                                                       |
| <code>\$upstream_cookie_имя</code>                                                  | <code>\$upstream_first_byte_time</code>                                                                                    |
| <code>\$upstream_header_time</code>                                                 |                                                                                                                            |
| <code>\$upstream_http_имя</code>                                                    |                                                                                                                            |
| <code>\$upstream_probe (PRO)</code>                                                 | <code>\$upstream_probe (PRO)</code>                                                                                        |
| <code>\$upstream_probe_body (PRO)</code>                                            | <code>\$upstream_probe_response (PRO)</code>                                                                               |
| <code>\$upstream_response_length</code>                                             |                                                                                                                            |
| <code>\$upstream_response_time</code>                                               | <code>\$upstream_session_time</code>                                                                                       |
| <code>\$upstream_status</code>                                                      |                                                                                                                            |
| <code>\$upstream_sticky_status</code>                                               | <code>\$upstream_sticky_status</code>                                                                                      |
| <code>\$upstream_trailer_имя</code>                                                 |                                                                                                                            |
| <code>\$uri</code>                                                                  |                                                                                                                            |

### 3.3 Инструкции

Здесь приведены инструкции по отдельным аспектам настройки Angie PRO.

### 3.3.1 Миграция с nginx на Angie

Если вы переходите с nginx на Angie, поздравляем! У нас есть руководство для вас.

Имейте в виду, что оно предназначено для базового сценария замены, который полагается на пакетную версию Angie. Если вы работаете с контейнерами, виртуальными машинами, нестандартными путями или модулями, вам потребуется дополнительная подстройка.

#### Установка Angie

Рекомендуем использовать официальные пакеты из наших репозиториев; см. шаги по установке Angie для вашего дистрибутива. Пока не запускайте сервер; вместо этого проверьте его командой `sudo angie -V`:

```
$ sudo angie -V

Angie version: Angie/1.7.0
nginx version: nginx/1.25.4
built by gcc 11.4.0
configure arguments: --prefix=/etc/angie --conf-path=/etc/angie/angie.conf ...
```

Как следует отсюда, *конфигурация* находится в `/etc/angie/`, когда Angie устанавливается из пакета.

#### Обновление конфигурации Angie

Angie обычно требует минимальных изменений в существующей конфигурации nginx.

1. Скопируйте конфигурацию nginx в `/etc/angie/` целиком:

```
$ sudo rsync -a --no-links /etc/nginx/ /etc/angie/
```

Предположим, конфигурация nginx хранится в `/etc/nginx/`; измените шаги, если у вас другой путь.

2. Переименуйте основной файл конфигурации так, как ожидает Angie:

```
$ sudo mv /etc/angie/nginx.conf /etc/angie/angie.conf
```

3. Поправьте пути во всей конфигурации Angie, начиная с основного файла конфигурации. Детали зависят от того, как был установлен nginx, но, по крайней мере, необходимо обновить следующее.

Любые пути *include*, которые пока указывают на `/etc/nginx/`:

```
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/default.d/*.conf;
include /etc/nginx/http.d/*.conf;
include /etc/nginx/stream.d/*.conf;
include /etc/angie/conf.d/*.conf;
include /etc/angie/default.d/*.conf;
include /etc/angie/http.d/*.conf;
include /etc/angie/stream.d/*.conf;

include /etc/nginx/sites-enabled/*;
include /etc/angie/sites-enabled/*;

include /etc/nginx/modules-enabled/*;
include /etc/angie/modules-enabled/*;
```

```
include /etc/nginx/mime.types;
include /etc/angie/mime.types;
```

Файл *PID*, который важен для управления процессами Angie:

```
pid /var/run/nginx.pid;
-- или --
pid /run/nginx.pid;
pid /run/angie.pid;
```

Наконец, журнал обращений и журнал ошибок:

```
access_log /var/log/nginx/access.log;
access_log /var/log/angie/access.log;

error_log /var/log/nginx/error.log;
error_log /var/log/angie/error.log;
```

## Виртуальные хосты

Если для включения виртуальных хостов используется директория `sites-enabled/`, поправьте ее:

```
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
include /etc/angie/sites-enabled/*;
```

Затем воссоздайте символические ссылки в `/etc/angie/sites-enabled/`, чтобы все работало.

Перечислите исходные файлы виртуальных хостов, например:

```
$ ls -l /etc/nginx/sites-enabled/
default -> /etc/nginx/sites-available/default
```

Обратите внимание на их фактическое расположение; здесь это `/etc/nginx/sites-available/`.

Если вы не копировали их ранее в `/etc/angie/`, скопируйте сейчас:

```
$ sudo rsync -a /etc/nginx/sites-available/ /etc/angie/sites-available/
```

Наконец, воссоздайте каждую символьическую ссылку:

```
$ sudo ln -s /etc/angie/sites-available/default \
/etc/angie/sites-enabled/default
```

## Динамические модули

Найдите и установите используемые в Angie аналоги для всех динамических модулей, упомянутых в конфигурации nginx, например:

```
$ sudo nginx -T | grep load_module

load_module modules/ngx_http_geoip2_module.so;
load_module modules/ngx_stream_geoip2_module.so;
...
```

Это означает, что вам нужно установить пакет `angie-module-geoip2`, и так далее.

Есть два популярных способа включения конфигурации динамических модулей:

`/usr/share/nginx/modules/`

Если динамические модули включены через `/usr/share/nginx/modules/`, поправьте путь:

```
Load dynamic modules. See /usr/share/doc/nginx/README.dynamic.
include /usr/share/nginx/modules/*.conf;

include /usr/share/angie/modules/*.conf;
```

Затем скопируйте файлы конфигурации модулей:

```
$ sudo rsync -a /usr/share/nginx/modules/ /usr/share/angie/modules/
```

Наконец, измените путь `load_module` в каждом файле:

```
load_module "/usr/lib64/nginx/modules/ngx_http_geoip2_module.so";
load_module "/usr/lib64/angie/modules/ngx_http_geoip2_module.so";
```

`/etc/nginx/modules-enabled/`

Если динамические модули включены через `/etc/nginx/modules-enabled/`, поправьте путь:

```
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;
include /etc/angie/modules-enabled/*.conf;
```

Затем воссоздайте символические ссылки в `/etc/angie/modules-enabled/`, чтобы все работало.

Перечислите исходные файлы конфигурации модулей, например:

```
$ ls -l /etc/nginx/modules-enabled/
mod-http-geoip2.conf -> /usr/share/nginx/modules-available/mod-http-geoip2.conf
```

Обратите внимание на их фактическое расположение; здесь это `/usr/share/nginx/modules-available/`.

Скопируйте их в `/usr/share/angie/`:

```
$ sudo rsync -a /usr/share/nginx/modules-available/ /usr/share/angie/modules-
→available/
```

Наконец, воссоздайте каждую символьскую ссылку:

```
$ sudo ln -s /usr/share/angie/modules-available/mod-http-geoip2.conf \
/etc/angie/modules-enabled/mod-http-geoip2.conf
```

## Корневая директория (необязательно)

Если `root` указывает на директорию `/usr/share/nginx/html/`, можно изменить директиву, указав на Angie.

Скопируйте директорию и исправьте значение `root` в конфигурации Angie:

```
$ sudo rsync -a /usr/share/nginx/html/ /usr/share/angie/html/
```

```
root /usr/share/nginx/html;
root /usr/share/angie/html;
```

### Пользователь и группа (необязательно)

Хотя директиву `user` достаточно оставить как есть, для гибкости можно использовать учетные записи Angie.

Поправьте настройки `user` в конфигурации Angie:

```
user www-data www-data;
user angie angie;
```

Измените владельца *всех* файлов конфигурации, включая файлы в `/usr/share/angie/`, например:

```
$ sudo chown -R angie:angie /etc/angie/
$ sudo chown -R angie:angie /usr/share/angie/
```

Если в конфигурации Angie есть директивы `root`, измените владельца указанных там директорий, например:

```
$ sudo chown -R angie:angie /var/www/html/
```

### Завершение

Чтобы ничего не пропустить, найдите и исправьте оставшиеся упоминания `nginx` в конфигурации Angie:

```
$ grep -rn --include='*.conf' 'nginx' /etc/angie/
```

### Тестирование и переключение

Обновив конфигурацию Angie, следующим шагом проверьте ее синтаксис, чтобы убедиться, что Angie может с ней работать, а затем переключиться. Проверьте, что Angie воспринимает новую конфигурацию:

```
$ sudo angie -t
```

Эта команда анализирует конфигурацию и сообщает об ошибках, которые блокируют запуск Angie; исправьте все проблемы и перезапустите команду.

### Остановка nginx, запуск Angie

Чтобы минимизировать простой, запустите Angie сразу после остановки nginx:

```
$ sudo systemctl stop nginx && sudo systemctl start angie
```

При необходимости включите службу Angie для запуска после перезагрузки:

```
$ sudo systemctl enable angie
```

Миграция завершена! На этом все; вы великолепны.

## Отключение nginx

Убедившись, что Angie работает стабильно, можно отключить или удалить nginx, чтобы избежать конфликтов.

Минимум того, что вы можете сделать, — это отключить службу:

```
$ sudo systemctl disable nginx
```

## Настройка функций Angie

Можно предположить, что миграция нужна вам не просто так. Почему бы не пойти дальше и не настроить некоторые из дополнительных функций, которые есть в Angie, но нет в nginx?

### 3.3.2 Настройка модуля ModSecurity

После установки модуля ModSecurity из пакета его необходимо настроить.

- Чтобы включить установленный модуль в *конфигурации*, загрузите его с помощью директивы *load\_module*:

Список 1: /etc/angie/angie.conf

```
load_module modules/ngx_http_modsecurity_module.so;
```

- Укажите директивы *modsecurity* и *modsecurity\_rules\_file* в соответствующем контексте, например *server*:

Список 2: /etc/angie/http.d/default.conf

```
server {
 modsecurity on;
 modsecurity_rules_file /etc/angie/modsecurity/rules.conf;
 # ...
}
```

- Скопируйте в каталог */var/lib/angie/modsecurity/* базовый набор правил OWASP для ModSecurity (CRS):

```
$ cd /var/lib/angie/modsecurity/
$ sudo git clone -b v4.1.0 https://github.com/coreruleset/coreruleset
```

#### 💡 Совет

Уточните актуальный номер выпуска здесь: <https://github.com/coreruleset/coreruleset/releases>

- В каталоге с базовыми правилами скопируйте минимально необходимые примеры конфигурации ModSecurity:

```
$ sudo cp coreruleset/crs-setup.conf.example coreruleset/crs-setup.conf
$ sudo cp coreruleset/rules/REQUEST-900-EXCLUSION-RULES-BEFORE-CRS.conf.example \
 coreruleset/rules/REQUEST-900-EXCLUSION-RULES-BEFORE-CRS.conf
$ sudo cp coreruleset/rules/RESPONSE-999-EXCLUSION-RULES-AFTER-CRS.conf.example \
 coreruleset/rules/RESPONSE-999-EXCLUSION-RULES-AFTER-CRS.conf
```

5. Раскомментируйте приведенные ниже директивы `Include` в файле `/etc/angie/modsecurity/rules.conf`:

```
Include /var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/crs-setup.conf
Include /var/lib/angie/modsecurity/coreruleset/rules/*.conf
```

6. Перезагрузите конфигурацию Angie PRO, чтобы изменения вступили в силу:

```
$ sudo angie -t && sudo service angie reload
```

### 3.3.3 Настройка SSL

Чтобы настроить HTTPS-сервер, необходимо включить параметр `ssl` на слушающих сокетах в блоке `server`, а также указать местоположение файлов с сертификатом сервера и секретным ключом:

```
server {
 listen 443 ssl;
 server_name www.example.com;
 ssl_certificate www.example.com.crt;
 ssl_certificate_key www.example.com.key;
 ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
 ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
 #...
}
```

Сертификат сервера является публичным. Он посыпается каждому клиенту, соединяющемуся с сервером. Секретный ключ следует хранить в файле с ограниченным доступом (права доступа должны позволять главному процессу Angie PRO читать этот файл). Секретный ключ можно также хранить в одном файле с сертификатом.

```
ssl_certificate www.example.com.cert;
ssl_certificate_key www.example.com.cert;
```

При этом права доступа к файлу следует также ограничить. Несмотря на то, что и сертификат, и ключ хранятся в одном файле, клиенту посыпается только сертификат.

С помощью директив `ssl_protocols` и `ssl_ciphers` можно ограничить соединения использованием только «сильных» версий и шифров SSL/TLS. По умолчанию Angie PRO использует:

```
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
```

Поэтому их явная настройка в общем случае не требуется.

### Оптимизация HTTPS-сервера

SSL-операции потребляют дополнительные ресурсы процессора. На мультипроцессорных системах следует запускать несколько *рабочих процессов*, не меньше числа доступных процессорных ядер. Наиболее ресурсоемкой для процессора является операция SSL-рукопожатия, в рамках которой формируются криптографические параметры сессии. Существует два способа уменьшения числа этих операций, производимых для каждого клиента: использование постоянных (`keepalive`) соединений, позволяющих в рамках одного соединения обрабатывать сразу несколько запросов, и повторное использование параметров SSL-сессии для предотвращения необходимости выполнения SSL-рукопожатия для параллельных и последующих соединений. Сессии хранятся в кэше SSL-сессий, разделяемом между рабочими процессами и настраиваемом директивой `ssl_session_cache`. В 1 мегабайт кэша помещается около 4000 сессий. Таймаут кэша по умолчанию равен 5 минутам. Он может быть увеличен с помощью директивы `ssl_session_timeout`. Вот пример конфигурации, оптимизированной под многоядерную систему с 10-мегабайтным разделяемым кэшем сессий:

```
worker_processes auto;

http {
 ssl_session_cache shared:SSL:10m;
 ssl_session_timeout 10m;

 server {
 listen 443 ssl;
 server_name www.example.com;
 keepalive_timeout 70;

 ssl_certificate www.example.com.crt;
 ssl_certificate_key www.example.com.key;
 ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
 ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
 }
}
```

## Цепочки SSL-сертификатов

Некоторые браузеры могут выдавать предупреждение о сертификате, подписанном общезвестным центром сертификации, в то время как другие браузеры без проблем принимают этот же сертификат. Так происходит потому, что центр, выдавший сертификат, подписал его промежуточным сертификатом, которого нет в базе данных сертификатов общезвестных доверенных центров сертификации, распространяемой вместе с браузером. В подобном случае центр сертификации предоставляет «связку» сертификатов, которую следует присоединить к сертификату сервера. Сертификат сервера следует разместить перед связкой сертификатов в скомбинированном файле:

```
$ cat www.example.com.crt bundle.crt > www.example.com.chained.crt
```

Полученный файл следует указать в директиве *ssl\_certificate*:

```
server {
 listen 443 ssl;
 server_name www.example.com;
 ssl_certificate www.example.com.chained.crt;
 ssl_certificate_key www.example.com.key;
}
#...
```

Если сертификат сервера и связка сертификатов были соединены в неправильном порядке, Angie PRO не запустится и выдаст сообщение об ошибке:

```
SSL_CTX_use_PrivateKey_file(» ... /www.example.com.key») failed
(SSL: error:0B080074:x509 certificate routines: X509_check_private_key:key values
mismatch)
```

Поскольку Angie PRO попытается использовать секретный ключ с первым сертификатом из связки вместо сертификата сервера.

Браузеры обычно сохраняют полученные промежуточные сертификаты, подписанные доверенными центрами сертификации, поэтому активно используемые браузеры уже могут иметь требуемые промежуточные сертификаты и не выдать предупреждение о сертификате, присланном без связанной с ним цепочки сертификатов. Убедиться в том, что сервер присыпает полную цепочку сертификатов, можно при помощи утилиты командной строки *openssl*, например:

```
$ openssl s_client -connect www.godaddy.com:443
```

```
Certificate chain
```

```
0 s:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3=US
 /1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2=AZ/0=GoDaddy.com, Inc
 /OU=MIS Department/CN=www.GoDaddy.com
 /serialNumber=0796928-7/2.5.4.15=V1.0, Clause 5.(b)
i:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/0=GoDaddy.com, Inc.
 /OU=http://certificates.godaddy.com/repository
 /CN=Go Daddy Secure Certification Authority
 /serialNumber=07969287
1 s:/C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/0=GoDaddy.com, Inc.
 /OU=http://certificates.godaddy.com/repository
 /CN=Go Daddy Secure Certification Authority
 /serialNumber=07969287
i:/C=US/0=The Go Daddy Group, Inc.
 /OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority
2 s:/C=US/0=The Go Daddy Group, Inc.
 /OU=Go Daddy Class 2 Certification Authority
i:/L=ValiCert Validation Network/0=ValiCert, Inc.
 /OU=ValiCert Class 2 Policy Validation Authority
 /CN=http://www.valicert.com//emailAddress=info@valicert.com
```

### 💡 Совет

При тестировании конфигураций с *SNI* необходимо указывать опцию *-servername*, так как *openssl* по умолчанию не использует SNI.

В этом примере субъект («s») сертификата №0 сервера www.GoDaddy.com подписан издателем («i»), который в свою очередь является субъектом сертификата №1, подписанного издателем, который в свою очередь является субъектом сертификата №2, подписанного общезвестным издателем ValiCert, Inc., чей сертификат хранится во встроенной в браузеры базе данных сертификатов.

Если связку сертификатов не добавили, будет показан только сертификат сервера под номером 0.

## Единый HTTP/HTTPS сервер

Можно настроить единый сервер, который обслуживает как HTTP-, так и HTTPS-запросы:

```
server {
 listen 80;
 listen 443 ssl;
 server_name www.example.com;
 ssl_certificate www.example.com.crt;
 ssl_certificate_key www.example.com.key;
#...
}
```

## Выбор HTTPS-сервера по имени

Типичная проблема возникает при настройке двух и более HTTPS-серверов, слушающих на одном и том же IP-адресе:

```
server {
 listen 443 ssl;
 server_name www.example.com;
 ssl_certificate www.example.com.crt;
#...
}

server {
 listen 443 ssl;
 server_name www.example.org;
 ssl_certificate www.example.org.crt;
#...
}
```

В такой конфигурации браузер получит сертификат сервера по умолчанию, т.е. *www.example.com*, независимо от запрашиваемого имени сервера. Это связано с поведением протокола SSL. SSL-соединение устанавливается до того, как браузер посыпает HTTP-запрос, и Angie PRO не знает имени запрашиваемого сервера. Следовательно, он лишь может предложить сертификат сервера по умолчанию.

Наиболее старым и надежным способом решения этой проблемы является назначение каждому HTTPS-серверу своего IP-адреса:

```
server {
 listen 192.168.1.1:443 ssl;
 server_name www.example.com;
 ssl_certificate www.example.com.crt;
#...
}

server {
 listen 192.168.1.2:443 ssl;
 server_name www.example.org;
 ssl_certificate www.example.org.crt;
#...
}
```

## SSL-сертификат с несколькими именами

Существуют и другие способы, позволяющие использовать один и тот же IP-адрес сразу для нескольких HTTPS-серверов. Все они, однако, имеют свои недостатки. Одним из таких способов является использование сертификата с несколькими именами в поле *SubjectAltName* сертификата, например *www.example.com* и *www.example.org*. Однако, длина поля *SubjectAltName* ограничена.

Другим способом является использование wildcard-сертификата, например *\*.example.org*. Такой сертификат защищает все поддомены указанного домена, но только на заданном уровне. Под такой сертификат подходит *www.example.org*, но не подходят *example.org* и *www.sub.example.org*. Эти два метода также могут быть объединены. Сертификат может содержать как точные, так и wildcard-имена в поле *SubjectAltName*, например *example.org* и *\*.example.org*.

Лучше всего разместить файл сертификата с несколькими именами и его секретный ключ на уровне конфигурации *http*, чтобы все серверы унаследовали их единственную копию в памяти.

```
ssl_certificate common.crt;
ssl_certificate_key common.key;

server {
 listen 443 ssl;
 server_name www.example.com;
#...
}

server {
 listen 443 ssl;
 server_name www.example.org;
#...
}
```

### Указание имени сервера

Более общее решение для работы нескольких HTTPS-серверов на одном IP-адресе — расширение Server Name Indication протокола TLS (SNI, [RFC 6066](#)), которое позволяет браузеру передать запрашиваемое имя сервера во время SSL-рукопожатия, а значит, сервер будет знать, какой сертификат ему следует использовать для соединения. Сейчас SNI поддерживается большинством современных браузеров, однако может не использоваться некоторыми старыми или специализированными клиентами.

#### 💡 Совет

В SNI можно передавать только доменные имена, однако некоторые браузеры могут ошибочно передавать IP-адрес сервера в качестве его имени, если в запросе указан IP-адрес. На этом не следует полагаться.

Чтобы использовать SNI в Angie PRO, соответствующая поддержка должна присутствовать как в библиотеке OpenSSL, использованной при сборке бинарного файла Angie PRO, так и в библиотеке, подгружаемой в момент работы. OpenSSL поддерживает SNI начиная с версии 0.9.8f, если она была собрана с опцией конфигурации `--enable-tlsext`. Начиная с OpenSSL 0.9.8j эта опция включена по умолчанию. Если Angie PRO был собран с поддержкой SNI, то при запуске Angie PRO с ключом `-V` об этом сообщается:

```
$ angie -V
...
TLS SNI support enabled
...
```

Однако если Angie PRO, собранный с поддержкой SNI, в процессе работы подгружает библиотеку OpenSSL, в которой нет поддержки SNI, Angie PRO выдает предупреждение:

Angie PRO was built with SNI support, however, now it is linked dynamically to an OpenSSL library which has no tlsext support, therefore SNI is not available

### 3.3.4 Веб-панель мониторинга Console Light

Angie PRO предоставляет широкий спектр возможностей мониторинга своей работы; помимо *метрик* в API и модуля *Prometheus*, можно использовать визуальную консоль, устанавливаемую в дополнение к серверу.

#### Console Light

Console Light — это облегченный интерфейс мониторинга активности в реальном времени, который отображает ключевые показатели нагрузки и производительности сервера. Консоль основана на возможностях *API-интерфейса* Angie PRO; данные мониторинга активности генерируются в реальном времени. Кроме того, консоль позволяет динамически *изменять* конфигурацию Angie PRO там, где эту возможность предоставляет сам API.

Пример развернутой и настроенной консоли: <https://console.angie.software/>

#### Установка и настройка

Console Light публикуется в виде пакетов `angie-console-light` (Angie) и `angie-pro-console-light` (Angie PRO) в наших репозиториях и устанавливается так же, как и любой другой пакет; кроме того, можно скачать исходный код с нашего веб-сайта или GitHub. Текущая версия — 1.4.0.

После установки настройте консоль, добавив в *файл конфигурации* следующий фрагмент:

```
location /console/ {

 # Только локальный доступ
 allow 127.0.0.1;
 deny all;

 auto_redirect on;

 alias /usr/share/angie-console-light/html/;
 index index.html;

 location /console/api/ {
 api /status/;
 }

 # Чтобы после аутентификации работали функции редактирования (только PRO)
 location /console/api/config/ {

 auth_basic "Защищенный сайт";
 auth_basic_user_file conf/htpasswd;

 api /config/;
 }
}
```

Не забудьте применить измененную конфигурацию:

```
$ sudo angie -t && sudo service angie reload
```

Включить аутентификацию аналогично примеру выше можно для произвольного раздела API, например:

```
location /console/server_zones/ {
 auth_basic "Зашитенный сайт";
 auth_basic_user_file conf/htpasswd;
}
```

Можно также запретить доступ к произвольному разделу настроенного таким образом `location` для консоли, например:

```
location /console/api/resolvers/ {
 deny all;
}
```

## Интерфейс

Консоль представляет собой единый экран с набором вкладок, каждая из которых содержит ряд виджетов с данными мониторинга.

### Подсказка

В разделах ниже описания элементов интерфейса даны в порядке слева направо.

## Вкладка Angie PRO

The screenshot shows the Angie PRO interface with the following sections:

- Top Bar:** Shows the version (1.3.0), address (10.19.64.8), and last reload (1d 8h 9m). It also includes navigation icons for HTTP Zones, HTTP Upstreams, TCP/UDP Zones, TCP/UDP Upstreams, Shared Zones, and a gear icon.
- Connections:** Displays current connections (6), accepted/s (0), active (1), idle (5), and dropped (0) with an accepted count of 28287.
- HTTP Zones:** Shows 1 total and 0 problems.
- HTTP Upstreams:** Shows 1 total and 0 problems.
- TCP/UDP Zones:** Shows Conn total: 0, Conn current: 0, Conn/s: 0.
- TCP/UDP Upstreams:** Shows 2 total and 0 problems.
- Traffic:** Shows In: 1.04 KiB/s and Out: 15.5 KiB/s.
- Servers:** Shows All: 2 / Up: 2 and Failed: 0.

Это основная вкладка, где в сводном виде отображаются основные показатели мониторинга Angie PRO, сведенные на основе данных из нескольких разделов API.

## Виджет *About*

Здесь выводится номер версии Angie PRO со ссылкой на соответствующую документацию, а также адрес сервера и время последней [перезагрузки конфигурации](#).

Кроме того, если включена директива `api_config_files`, ссылка *Configs* открывает список файлов конфигурации, загруженных на сервере. Затем каждый файл можно просмотреть в компактном виде с подсветкой синтаксиса.

### Виджет *Connections*

Здесь представлена основная статистика серверных соединений, формируемая на основе раздела API [/status/connections/](#):

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| <i>Current</i>    | Текущее количество соединений           |
| <i>Accepted/s</i> | Число принимаемых за секунду соединений |
| <i>Active</i>     | Число активных соединений               |
| <i>Idle</i>       | Число соединений в состоянии ожидания   |
| <i>Dropped</i>    | Количество сброшенных соединений        |

Также доступно:

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <i>Accepted</i> | Общее число соединений, принятых с последней перезагрузки сервера |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|

### Виджет *HTTP Zones*

#### ⚠ Внимание

Требует задать директиву `status_zone` в контексте `server` или `location`.

Здесь представлена статистика зон разделяемой памяти контекста `http`, формируемая на основе раздела API [/status/http/server\\_zones/](#):

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <i>Total</i>    | Общее количество зон                       |
| <i>Problems</i> | Количество зон с какими-либо проблемами    |
| <i>Traffic</i>  | Общий объем входящего и исходящего трафика |

### Виджет *HTTP Upstreams*

#### ⚠ Внимание

Требует задать директиву `upstream` в контексте `http`.

Здесь представлена статистика апстримов контекста `http`, формируемая на основе раздела API [/status/http/upstreams/](#):

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <i>Total</i>    | Общее количество апстримов                     |
| <i>Problems</i> | Количество апстримов с какими-либо проблемами  |
| <i>Servers</i>  | Статистика серверов с разделением по состоянию |

### Виджет *TCP/UDP Zones*

#### ⚠ Внимание

Требует задать следующие директивы:

- `status_zone` в контексте `server` или `stream`;
- `limit_conn` в контексте `server` или `stream`;
- `limit_conn_zone` в контексте `stream`.

Пример:

```
stream {

 # ...
 limit_conn_zone $connection zone=limit-conn-stream:10m;

 server {

 # ...
 limit_conn limit-conn-stream 1;
 status_zone foo;
 }
}
```

Здесь представлена статистика зон разделяемой памяти контекста `stream`, формируемая на основе раздела API [/status/stream/server\\_zones/](#):

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <code>Conn total</code>   | Общее количество клиентских соединений         |
| <code>Conn current</code> | Текущее количество клиентских соединений       |
| <code>Conn/s</code>       | Количество обрабатываемых в секунду соединений |

### Виджет *TCP/UDP Upstreams*

#### ⚠ Внимание

Требует задать директиву `upstream` в контексте `stream`.

Здесь представлена статистика апстримов контекста `stream`, формируемая на основе раздела API [/status/stream/upstreams/](#):

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <code>Total</code>    | Общее количество апстримов                     |
| <code>Problems</code> | Количество апстримов с какими-либо проблемами  |
| <code>Servers</code>  | Статистика серверов с разделением по состоянию |

## Вкладка *HTTP Zones*

### ! Внимание

Требует задать директиву *status\_zone* в контексте **server** или **location**.

## Раздел *Server Zones*

### Server Zones

| Zone         | Requests |         |       | Responses |         |      |      |        | Traffic |          |        |          | SSL      |            |        |         |        |
|--------------|----------|---------|-------|-----------|---------|------|------|--------|---------|----------|--------|----------|----------|------------|--------|---------|--------|
|              | Current  | Total   | Req/s | 1xx       | 2xx     | 3xx  | 4xx  | 5xx    | Total   | Sent/s   | Rcvd/s | Sent     | Rcvd     | Handshaked | Reuses | Timeout | Failed |
| Brazil       | 1        | 1518366 | 3     | 0         | 1336935 | 2452 | 4880 | 174098 | 1518189 | 108 KIB  | 288 B  | 41.1 GiB | 84.4 MiB | 784        | 0      | 0       | 0      |
| Russia       | 4        | 1382189 | 5     | 0         | 1373385 | 2504 | 5017 | 1279   | 1382010 | 61.4 KIB | 228 B  | 42.1 GiB | 73.7 MiB | 836        | 0      | 0       | 0      |
| India        | 4        | 1426856 | 4     | 0         | 1417678 | 2619 | 5266 | 1289   | 1426654 | 133 KIB  | 223 B  | 43.5 GiB | 77.1 MiB | 742        | 0      | 0       | 0      |
| China        | 8        | 781161  | 2     | 0         | 729192  | 1375 | 3072 | 47514  | 780711  | 117 KIB  | 227 B  | 22.4 GiB | 41.9 MiB | 521        | 0      | 0       | 0      |
| South Africa | 5        | 1401366 | 6     | 0         | 1392465 | 2478 | 5113 | 1305   | 1401198 | 130 KIB  | 262 B  | 42.7 GiB | 85.4 MiB | 760        | 0      | 0       | 0      |
| Argentina    | 4        | 1478295 | 7     | 0         | 1468815 | 2753 | 5449 | 1274   | 1478107 | 243 KIB  | 498 B  | 45.1 GiB | 87.5 MiB | 846        | 0      | 0       | 0      |
| Egypt        | 2        | 1409034 | 3     | 0         | 1399957 | 2588 | 5155 | 1332   | 1408853 | 266 KIB  | 331 B  | 42.9 GiB | 74.3 MiB | 756        | 0      | 0       | 0      |
| Ethiopia     | 2        | 1287945 | 5     | 0         | 1279661 | 2426 | 4676 | 1180   | 1287767 | 211 KIB  | 358 B  | 39.2 GiB | 74.1 MiB | 718        | 0      | 0       | 0      |
| Iran         | 6        | 1414692 | 10    | 0         | 1405419 | 2564 | 5350 | 1353   | 1414478 | 391 KIB  | 754 B  | 43.1 GiB | 73.0 MiB | 830        | 0      | 0       | 0      |
| Saudi Arabia | 4        | 1469922 | 9     | 0         | 1460600 | 2605 | 5401 | 1312   | 1469717 | 367 KIB  | 617 B  | 44.8 GiB | 87.0 MiB | 818        | 0      | 0       | 0      |
| UAE          | 1        | 1459720 | 2     | 0         | 1450440 | 2705 | 5258 | 1316   | 1459506 | 50.8 KIB | 106 B  | 44.5 GiB | 74.5 MiB | 838        | 0      | 0       | 0      |

Здесь в сводном виде отображается статистика мониторинга зон разделяемой памяти для контекста **server** в **http**, формируемая на основе раздела API [\*/status/http/server\\_zones/\*](#). Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Zone | Имя зоны |
|------|----------|
|------|----------|

### ? Подсказка

Щелкните стрелку рядом с пунктом *Zone*, чтобы отсортировать зоны по алфавиту или порядку в конфигурации.

|                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Requests</i>  | Общее количество запросов, а также число запросов в секунду                                                                                                              |
| <i>Responses</i> | Количество ответов с разбиением по кодам статуса, а также их общее количество                                                                                            |
| <i>Traffic</i>   | Скорость исходящего и входящего трафика, а также общие объемы исходящего и входящего трафика                                                                             |
| <i>SSL</i>       | Суммарные показатели количества: - успешных SSL-рукопожатий; - повторных использований SSL-сессий; - SSL-рукопожатий с истекшим таймаутом; - неуспешных SSL-рукопожатий. |

## Раздел *Location Zones*

### Location Zones

| Zone         | Requests |       | Responses |        |     |      |       | Traffic |         |         |          |          |
|--------------|----------|-------|-----------|--------|-----|------|-------|---------|---------|---------|----------|----------|
|              | Total    | Req/s | 1xx       | 2xx    | 3xx | 4xx  | 5xx   | Total   | Sent/s  | Rcvd/s  | Sent     | Rcvd     |
| Brasilia     | 308043   | 0     | 0         | 271399 | 509 | 955  | 35180 | 308005  | 38.9 kB | 57.0 kB | 8.33 GiB | 17.0 MiB |
| Diadema      | 302843   | 0     | 0         | 266569 | 501 | 997  | 34776 | 302812  | 58.9 kB | 56.0 kB | 8.20 GiB | 16.4 MiB |
| Porto Alegre | 298320   | 2     | 0         | 262673 | 462 | 974  | 34211 | 298284  | 40.7 kB | 184 kB  | 8.07 GiB | 17.6 MiB |
| Salvador     | 303063   | 0     | 0         | 266622 | 487 | 954  | 35000 | 303026  | 0       | 0       | 8.18 GiB | 16.7 MiB |
| Vitoria      | 306162   | 0     | 0         | 269732 | 493 | 1000 | 34937 | 306128  | 0       | 0       | 8.28 GiB | 16.6 MiB |
| Lipetsk      | 280321   | 0     | 0         | 278579 | 502 | 978  | 262   | 280292  | 53.6 kB | 56.0 kB | 8.54 GiB | 15.2 MiB |
| Moscow       | 274972   | 0     | 0         | 273224 | 479 | 1028 | 241   | 274935  | 15.6 kB | 55.0 kB | 8.38 GiB | 14.7 MiB |
| Omsk         | 271726   | 0     | 0         | 270024 | 510 | 943  | 249   | 271688  | 0       | 0       | 8.29 GiB | 14.0 MiB |
| Sevastopol   | 275881   | 0     | 0         | 274075 | 497 | 1047 | 262   | 275852  | 0       | 0       | 8.40 GiB | 15.8 MiB |
| Ufa          | 279348   | 2     | 0         | 277546 | 516 | 1021 | 265   | 279306  | 132 kB  | 157 kB  | 8.52 GiB | 14.1 MiB |

Здесь в сводном виде отображается статистика мониторинга зон разделяемой памяти для контекста `location` в `http`, формируемая на основе раздела API `/status/http/location_zones/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Zone | Имя зоны |
|------|----------|
|      |          |

#### Подсказка

Щелкните стрелку рядом с пунктом `Zone`, чтобы отсортировать зоны по алфавиту или порядку в конфигурации.

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Requests</i>  | Текущее и общее количество запросов, а также число запросов в секунду                                  |
| <i>Responses</i> | Количество ответов с разбиением по кодам статуса, их общее количество, а также число ответов в секунду |
| <i>Traffic</i>   | Скорость исходящего и входящего трафика, а также общие объемы исходящего и входящего трафика           |

## Раздел *Limit Conn*

### Limit Conn

| Zone                          | Passed  | Rejected | Exhausted | Skipped |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|---------|
| limit-conn- <code>http</code> | 1345660 | 172873   | 0         | 0       |

Здесь приведена статистика зон `limit_conn` в контексте `http`, формируемая на основе раздела API `/status/http/limit_conn/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Zone | Имя зоны |
|------|----------|
|      |          |

#### Подсказка

Щелкните значок рядом с пунктом `Zone`, чтобы открыть или закрыть график со следующими показателями.

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Passed</i>    | Общее количество проксированных соединений                                          |
| <i>Rejected</i>  | Общее количество брошенных соединений                                               |
| <i>Exhausted</i> | Общее количество соединений, брошенных из-за переполнения хранилища зоны            |
| <i>Skipped</i>   | Общее количество соединений, переданных с нулевым или превосходящим 255 байт ключом |

### Раздел *Limit Req*

#### Limit Req

| Zone                   | Passed | Delayed | Rejected | Exhausted | Skipped |
|------------------------|--------|---------|----------|-----------|---------|
| limit-req- <b>http</b> | 36790  | 697690  | 46865    | 0         | 0       |

Здесь приведена статистика зон `limit_reqs` в контексте `http`, формируемая на основе раздела API `/status/http/limit_reqs/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Zone | Имя зоны |
|------|----------|
|------|----------|

#### 💡 Подсказка

Щелкните значок рядом с пунктом *Zone*, чтобы открыть или закрыть график со следующими показателями.

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Passed</i>    | Общее количество проксированных соединений                                          |
| <i>Delayed</i>   | Общее количество задержанных соединений                                             |
| <i>Rejected</i>  | Общее количество брошенных соединений                                               |
| <i>Exhausted</i> | Общее количество соединений, брошенных из-за переполнения хранилища зоны            |
| <i>Skipped</i>   | Общее количество соединений, переданных с нулевым или превосходящим 255 байт ключом |

Вкладка *HTTP Upstreams*

| Peer                  | Name         | DT  | W | Requests |       | Responses |     | Conns | Traffic |   | Server checks |        |      |
|-----------------------|--------------|-----|---|----------|-------|-----------|-----|-------|---------|---|---------------|--------|------|
|                       |              |     |   | Total    | Req/s | 4xx       | 5xx |       | A       | L | Sent/s        | Rcvd/s | Sent |
| 5.255.255.77:80       | yarindex.ru  | 0ms | 1 | 0        | 0     | 0         | 0   | 0     | 0       | 0 | 0             | 0      | 0    |
| 77.88.55.60:80        | yarindex.ru  | 0ms | 1 | 0        | 0     | 0         | 0   | 0     | 0       | 0 | 0             | 0      | 0    |
| 77.88.55.88:80        | yarindex.ru  | 0ms | 1 | 0        | 0     | 0         | 0   | 0     | 0       | 0 | 0             | 0      | 0    |
| 5.255.255.70:80       | yarindex.ru  | 0ms | 1 | 0        | 0     | 0         | 0   | 0     | 0       | 0 | 0             | 0      | 0    |
| [2a02:eb:b:a:a]:80    | yarindex.ru  | 0ms | 2 | 0        | 0     | 0         | 0   | 0     | 0       | 0 | 0             | 0      | 0    |
| 3.125.197.172:80      | nginx.org    | 0ms | 2 | 0        | 0     | 0         | 0   | 0     | 0       | 0 | 0             | 0      | 0    |
| 52.58.199.22:80       | nginx.org    | 0ms | 2 | 0        | 0     | 0         | 0   | 0     | 0       | 0 | 0             | 0      | 0    |
| [2a05:d014:edb:57...] | nginx.org    | 0ms | 2 | 0        | 0     | 0         | 0   | 0     | 0       | 0 | 0             | 0      | 0    |
| [2a05:d014:edb:57...] | nginx.org    | 0ms | 2 | 0        | 0     | 0         | 0   | 0     | 0       | 0 | 0             | 0      | 0    |
| 127.0.0.2:80          | 127.0.0.2:80 | 0ms | 1 | 0        | 0     | 0         | 0   | 0     | 0       | 0 | 0             | 0      | 0    |

**⚠ Внимание**

Требует задать директиву *upstream* в контексте *http*.

На этой вкладке в сводном виде отображается статистика мониторинга апстримов контекста *http*, формируемая на основе раздела API */status/http/upstreams/*.

- Кнопка *Show upstreams list* переключает краткий список апстримов с указанием числа проблемных апстримов и серверов.
- Переключатель *Failed only* переключает режим вывода статистики по проблемным апстримам.
- Кнопка редактирования (только в Angie PRO) переключает интерфейс *редактирования апстрима*.
- Раскрывающийся список с правой стороны таблицы каждого апстрима позволяет отфильтровать серверы в определенном состоянии (*Up*, *Failed*, *Checking*, *Down*).

Для каждого апстрима, помимо имени и коэффициента использования зоны разделяемой памяти, представлены следующие данные:

*Server*

Имена, время простоя и веса серверов апстрима

**💡 Подсказка**

Щелкните стрелку рядом с пунктом *Server*, чтобы отсортировать серверы по их состоянию или порядку в конфигурации.

|                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Requests</i>                             | Общее количество и скорость обработки запросов                                                                              |
| <i>Responses</i>                            | Количество ответов с разбиением по кодам статуса                                                                            |
| <i>Conns</i>                                | Количество активных соединений и их максимальный предел, если он задан                                                      |
| <i>Traffic</i>                              | Скорость исходящего и входящего трафика, а также общие объемы исходящего и входящего трафика                                |
| <i>Server checks</i>                        | Количество неуспешных обращений к серверу и число раз, когда сервер считался недоступным (объект <code>health</code> в API) |
| <i>Health monitors</i> (только в Angie PRO) | Общее количество <i>проверок</i> сервера, количество неуспешных проверок, а также время последней проверки                  |

### Редактирование апстримов

В Angie PRO рядом с каждым апстримом есть кнопка редактирования; при нажатии она выводит еще две кнопки:

*Edit selected*

Редактирование выбранных серверов в составе апстрима. Позволяет одновременно задать для всех следующие параметры: *weight* (вес), *max\_conns* (максимальный предел соединений), *maxfails* (максимальный предел сбоев, переводящий сервер в недоступные), *fail\_timeout* (временное окно подсчета сбоев для *maxfails*), *state* (включен или отключен).

Также здесь можно удалить выбранные серверы.

Edit servers "backend"

×

**Selected servers**

127.0.0.0:80      127.0.0.2:80

**weight**

**max\_conns**

**maxfails**

**fail\_timeout**

**Set state**

Up     Down

**Save**

**Cancel**

**Remove**

*Add server*

Добавление сервера в апстрим. Позволяет задать следующие параметры: *address* (адрес), *backup* (запасной сервер или нет), *weight* (вес), *max\_conns* (максимальный предел соединений), *maxfails* (максимальный предел сбоев, переводящий сервер в недоступные), *fail\_timeout* (временное окно подсчета сбоев для *maxfails*), *state* (включен или отключен).

Add server to "backend"

×

**Server address**

127.0.0.1:80

Add as backup server

**weight**

**max\_conns**

**maxfails**

**fail\_timeout**

**Set state**

Up     Down

**Add**

**Cancel**

## Вкладка *TCP/UDP Zones*

### **⚠ Внимание**

Требует задать следующие директивы:

- `status_zone` в контексте `server` или `stream`;
- `limit_conn` в контексте `server` или `stream`;
- `limit_conn_zone` в контексте `stream`.

Пример:

```
stream {
 # ...
 limit_conn_zone $connection zone=limit-conn-stream:10m;

 server {
 # ...
 limit_conn limit-conn-stream 1;
 status_zone foo;
 }
}
```

## Раздел *TCP/UDP Zones*

### TCP/UDP Zones

| Zone                     | Connections |       |        | Sessions |     |     |       | Traffic |        |          |          | SSL        |                   |                |                 |
|--------------------------|-------------|-------|--------|----------|-----|-----|-------|---------|--------|----------|----------|------------|-------------------|----------------|-----------------|
|                          | Current     | Total | Conn/s | 2xx      | 4xx | 5xx | Total | Sent/s  | Rcvd/s | Sent     | Rcvd     | Handshakes | Handshakes Failed | Session Reuses | Verify Failures |
| <code>sing_chorus</code> | 3           | 920   | 0      | 845      | 0   | 72  | 917   | 0       | 0      | 11.8 GiB | 17.4 MiB | 848        | 0                 | 416            | 0               |

Здесь в сводном виде отображается статистика мониторинга зон разделяемой памяти контекста `server` в `stream`, формируемая на основе раздела API `/status/stream/server_zones/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Zone</code>        | Имя зоны                                                                                                                                                                 |
| <code>Connections</code> | Текущее и общее количество соединений, а также число соединений в секунду                                                                                                |
| <code>Sessions</code>    | Количество сессий с разбиением по кодам статуса, а также их общее число                                                                                                  |
| <code>Traffic</code>     | Скорость исходящего и входящего трафика, а также общие объемы исходящего и входящего трафика                                                                             |
| <code>SSL</code>         | Суммарные показатели количества: - успешных SSL-рукопожатий; - неуспешных SSL-рукопожатий; - повторных использований SSL-сессий; - SSL-рукопожатий с истекшим таймаутом. |

## Раздел *Limit Conn*

### Limit Conn

| Zone              | Passed | Rejected | Exhausted | Skipped |
|-------------------|--------|----------|-----------|---------|
| limit-conn-stream | 920    | 0        | 0         | 0       |

Здесь приведена статистика зон `limit_conn` в контексте `stream`, формируемая на основе раздела API [/status/stream/limit\\_conn/](#). Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Zone              | Имя зоны |
|-------------------|----------|
| limit-conn-stream |          |

#### Подсказка

Щелкните значок рядом с пунктом *Zone*, чтобы открыть или закрыть график со следующими показателями.

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Passed</i>    | Общее количество проксируемых соединений                                            |
| <i>Rejected</i>  | Общее количество брошенных соединений                                               |
| <i>Exhausted</i> | Общее количество соединений, брошенных из-за переполнения хранилища зоны            |
| <i>Skipped</i>   | Общее количество соединений, переданных с нулевым или превосходящим 255 байт ключом |

## Вкладка *TCP/UDP Upstreams*

| TCP/UDP Upstreams |      |     |   |            |        |        |          |        |        |               | Show upstreams list               | Failed only | <input type="checkbox"/> |  |
|-------------------|------|-----|---|------------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--|
| upstream-arioso   |      |     |   |            |        |        |          |        |        |               | Show all <input type="checkbox"/> |             |                          |  |
| Server            | Name | DT  | W | Connection |        |        | Traffic  |        |        | Server checks |                                   |             |                          |  |
|                   |      |     |   | Total      | Conn/s | Active | Limit    | Sent/s | Rcvd/s | Sent          | Rcvd                              | Fails       | Unavail                  |  |
| 10.19.127.1:80    |      | 0ms | 1 | 0          | 0      | 0      | $\infty$ | 0      | 0      | 0             | 0                                 | 0           | 0                        |  |
| 10.19.127.2:80    |      | 0ms | 1 | 0          | 0      | 0      | $\infty$ | 0      | 0      | 0             | 0                                 | 0           | 0                        |  |

#### Внимание

Требует задать директиву `upstream` в контексте `stream`.

На этой вкладке в сводном виде отображается статистика мониторинга апстримов контекста `stream`, формируемая на основе раздела API [/status/stream/upstreams/](#).

- Кнопка *Show upstreams list* переключает отображение краткого списка апстримов с указанием числа проблемных апстримов и серверов.
- Переключатель *Failed only* включает и отключает режим вывода статистики по проблемным апстримам.
- Кнопка редактирования (только в Angie PRO) открывает виджет *редактирования апстрима*.
- Раскрывающийся список с правой стороны таблицы каждого апстрима позволяет отфильтровать серверы в определенном состоянии (*Up*, *Failed*, *Checking*, *Down*).

Для каждого апстрима представлены следующие данные:

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| <i>Server</i> | Имена, время простоя и веса серверов апстрима |
|---------------|-----------------------------------------------|

#### 💡 Подсказка

Щелкните стрелку рядом с пунктом *Server*, чтобы отсортировать серверы по их состоянию или порядку в конфигурации.

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Requests</i>      | Общее количество и скорость обработки запросов                                                                              |
| <i>Responses</i>     | Количество ответов с разбиением по кодам статуса                                                                            |
| <i>Conns</i>         | Количество активных соединений и их максимальный предел, если он задан                                                      |
| <i>Traffic</i>       | Скорость исходящего и входящего трафика, а также общие объемы исходящего и входящего трафика                                |
| <i>Server checks</i> | Количество неуспешных обращений к серверу и число раз, когда сервер считался недоступным (объект <code>health</code> в API) |

#### Редактирование апстримов

В Angie PRO рядом с каждым апстримом есть кнопка редактирования; при нажатии она выводит еще две кнопки:

*Edit selected*

Редактирование выбранных серверов в составе апстрима. Позволяет одновременно задать для всех следующие параметры: *weight* (вес), *max\_conns* (максимальный предел соединений), *maxfails* (максимальный предел сбоев, переводящий сервер в недоступные), *fail\_timeout* (временное окно подсчета сбоев для *maxfails*), *state* (включен или отключен).

Также здесь можно удалить выбранные серверы.

Edit servers "backend"

×

**Selected servers**

127.0.0.0:80      127.0.0.2:80

**weight**

**max\_conns**

**maxfails**

**fail\_timeout**

**Set state**

Up     Down

**Save**

**Cancel**

**Remove**

*Add server*

Добавление сервера в апстрим. Позволяет задать следующие параметры: *address* (адрес), *backup* (запасной сервер или нет), *weight* (вес), *max\_conns* (максимальный предел соединений), *maxfails* (максимальный предел сбоев, переводящий сервер в недоступные), *fail\_timeout* (временное окно подсчета сбоев для *maxfails*), *state* (включен или отключен).

Add server to "backend"

×

**Server address**

127.0.0.1:80

Add as backup server

**weight**

**max\_conns**

**maxfails**

**fail\_timeout**

**Set state**

Up     Down

**Add**

**Cancel**

## Вкладка *Caches*

### Caches

| Zone                                                      | State | Memory usage                      | Max size | Used    | Disk usage                          |          | Traffic  |                                     |  | Hit Ratio |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|---------|-------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|--|-----------|
|                                                           |       |                                   |          |         | Served                              | Written  | Bypassed |                                     |  |           |
| cache-argentina                                           |       | <div style="width: 2%;">2 %</div> | 64.0 MB  | 48.8 MB | <div style="width: 76%;">76 %</div> | 1.19 GB  | 43.7 GB  | 43.7 GB                             |  | 3%        |
| cache-brazil                                              |       | <div style="width: 2%;">2 %</div> | -        | -       | -                                   | 966 MB   | 39.9 GB  | 39.9 GB                             |  | 2%        |
| Path                                                      |       |                                   |          |         | State                               | Max size | Used     | Disk usage                          |  |           |
| <a href="#">/var/cache/angie/proxy_cache/brazil-hot</a>   |       |                                   |          |         |                                     | 64.0 MB  | 2.47 MB  | <div style="width: 4%;">4 %</div>   |  |           |
| <a href="#">/var/cache/angie/proxy_cache/brazil-short</a> |       |                                   |          |         |                                     | 64.0 MB  | 7.49 MB  | <div style="width: 12%;">12 %</div> |  |           |
| <a href="#">/var/cache/angie/proxy_cache/brazil-long</a>  |       |                                   |          |         |                                     | 64.0 MB  | 18.4 MB  | <div style="width: 29%;">29 %</div> |  |           |

#### Внимание

Требует задать директиву `proxy_cache_path` в контексте `http`.

На этой вкладке в сводном виде отображается статистика мониторинга зон `proxy_cache` контекста `http`, формируемая на основе раздела API `/status/http/caches/`. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Zone            | Имя зоны        |
|-----------------|-----------------|
| cache-argentina | cache-argentina |

#### Подсказка

Щелкните значок рядом с пунктом `Zone`, чтобы открыть или закрыть списки `шардов` для всех зон, где они есть.

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>State</i>        | Состояние кэша: холодный (метаданные загружаются в память) или горячий (метаданные загружены)                                |
| <i>Memory usage</i> | Коэффициент использования памяти                                                                                             |
| <i>Max size</i>     | Максимальный объем памяти                                                                                                    |
| <i>Used</i>         | Использованный объем памяти                                                                                                  |
| <i>Disk usage</i>   | Коэффициент использования дисковой памяти                                                                                    |
| <i>Traffic</i>      | Переданный из кэша, записанный в кэш и возвращенный в обход кэша трафик                                                      |
| <i>Hit ratio</i>    | Коэффициент попадания в кэш (отношение переданного из кэша трафика к общему объему) за временное окно, заданное в настройках |

Если для зоны включен `шардинг`, то она обозначена как раскрывающийся список, в котором перечислены отдельные шарды:

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Path</i>       | Путь шарда на диске                                                                            |
| <i>State</i>      | Состояние шарда: холодный (метаданные загружаются в память) или горячий (метаданные загружены) |
| <i>Max size</i>   | Максимальный объем памяти                                                                      |
| <i>Used</i>       | Использованный объем памяти                                                                    |
| <i>Disk usage</i> | Коэффициент использования дисковой памяти                                                      |

### Вкладка *Shared Zones*

## Shared Zones

| Zone                   | Total memory pages | Used memory pages | Memory usage |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>cache-argentina</b> | 2544               | 49                | 2 %          |
| <b>cache-brazil</b>    | 2544               | 30                | 2 %          |
| <b>cache-china</b>     | 2544               | 19                | 1 %          |
| <b>cache-egypt</b>     | 2544               | 24                | 1 %          |

На этой вкладке в сводном виде отображается статистика мониторинга **всех** зон разделяемой памяти для всех контекстов. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Zone | Имя зоны |
|------|----------|
|      |          |

### Подсказка

Щелкните стрелку рядом с пунктом *Zone*, чтобы отсортировать зоны по размеру или порядку в конфигурации.

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Total memory pages</i> | Общее количество страниц памяти           |
| <i>Used memory pages</i>  | Количество используемых страниц памяти    |
| <i>Memory usage</i>       | Коэффициент использования памяти для зоны |

### Вкладка *Resolvers*

#### Resolvers

| Zone     | Requests |     | Responses |         |              |                |                |               |                   |         |           |
|----------|----------|-----|-----------|---------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------|-----------|
|          | Name     | SRV | Address   | Success | Format error | Server failure | Host not found | Unimplemented | Operation refused | Unknown | Timed out |
| resolver | 188119   | 0   | 0         | 141093  | 0            | 0              | 47026          | 0             | 0                 | 0       | 0         |

### Внимание

Требует задать директиву *resolver* в контексте *http*.

На этой вкладке в сводном виде отображается статистика запросов в зонах разделяемой памяти DNS, формируемая на основе раздела API </status/resolvers/>. Для каждой зоны представлены следующие данные:

| Zone | Имя зоны |
|------|----------|
|------|----------|

### 💡 Подсказка

Щелкните стрелку рядом с пунктом *Zone*, чтобы отсортировать зоны по состоянию или порядку в конфигурации.

|                  |                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Requests</i>  | Количество запросов типа A и AAAA, SRV и PTR                                                                                                                                    |
| <i>Responses</i> | Количество ответов с разделением по соответствующим кодам ( <i>Format error</i> , <i>Server failure</i> , <i>Name Error</i> , <i>Not Implemented</i> , <i>Refused</i> и прочих) |

### Виджет *Настройки*

#### Options

Update every    sec

4xx warnings threshold  %

Calculate hit ratio for the past  sec

Resolver errors threshold  %

**Save**

**Cancel**

v1.0.0

Позволяет настроить частоту обновления данных в консоли, пороговое соотношение статусов *4xx*, по достижении которого в соответствующих разделах, посвященных ответам сервера, появляются «желтые» предупреждения, а также временное окно для вычисления соотношения успешных попаданий в кэш (*Hit ratio*) и порог учета ошибок для резолвера, по достижении которого он станет «красным».

## Панель управления консолью



На всех вкладках в середине левой части страницы есть выдвигающаяся панель с двумя кнопками; верхняя приостанавливает и вновь запускает обновление данных из API, а нижняя позволяет обновить данные вручную, когда обновление приостановлено.

### 3.3.5 Настройка панели Prometheus

Чтобы настроить панель Prometheus для Angie в Grafana, выполните следующие шаги:

1. Используя модуль *Prometheus*, добавьте следующую директиву *include* в блок *http файла конфигурации*:

```
http {
 include prometheus_all.conf;

 # ...
}
```

Также добавьте соответствующую директиву *prometheus* внутри *location* в отдельном блоке *server* со специально отведенными для этой цели IP-адресом и портом, например:

```
server {

 listen 192.168.1.100:80;

 location =/p8s {
 prometheus all;
 }

 # ...
}
```

Они включают экспорт метрик Angie в формате Prometheus в конечной точке, заданной в *location*.

2. Добавьте следующую конфигурацию в Prometheus, указав IP-адрес и порт, заданные ранее в *server*:

```
scrape_configs:
 - job_name: "angie"
 scrape_interval: 15s
 metrics_path: "/p8s"
 static_configs:
 - targets: ["192.168.1.100:80"]
```

Она будет собирать метрики каждые 15 секунд, используя настроенный на предыдущем шаге путь */p8s*.

**ⓘ Примечание**

Убедитесь, что значение глобального параметра `scrape_interval` не превышает указанное здесь значение.

- Импортируйте панель Prometheus для Angie в Grafana.

## ГЛАВА 4

### Отладка

Если у вас возникла техническая проблема, но нужное решение не удалось найти в других разделах, задайте нам вопрос на [форуме сообщества](#) или в [Telegram-канале](#).

Техническая поддержка для клиентов:

- <https://support.angie.software>
- support@angie.software

### 4.1 Отладочный лог

Отладочный лог следует включать перед самостоятельной диагностикой или по рекомендации технической поддержки.

Для этого запустите Angie PRO, используя исполняемый файл с поддержкой отладки:

Linux

В готовых пакетах для Linux файл `angie-debug` собран с включенным отладочным логом:

```
$ ls -l /usr/sbin/ | grep angie
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 21 18:58 angie -> angie-nodebug
-rwxr-xr-x 1 root root 1561224 Sep 21 18:58 angie-debug
-rwxr-xr-x 1 root root 1426056 Sep 21 18:58 angie-nodebug
```

Настройте запуск `angie-debug`:

```
$ sudo ln -fs angie-debug /usr/sbin/angie
$ sudo angie -t && sudo service angie upgrade
```

Запустится *обновление исполняемого файла на лету*.

Чтобы вернуться к обычному исполняемому файлу после окончания отладки:

```
$ sudo ln -fs angie-nodebug /usr/sbin/angie
$ sudo angie -t && sudo service angie upgrade
```

## FreeBSD

В готовых пакетах для FreeBSD файл `angie-debug` собран с включенным отладочным логом:

```
$ ls -l /usr/local/sbin/ | grep angie
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 21 18:58 angie -> angie-nodebug
-rwxr-xr-x 1 root root 1561224 Sep 21 18:58 angie-debug
-rwxr-xr-x 1 root root 1426056 Sep 21 18:58 angie-nodebug
```

Настройте запуск `angie-debug`:

```
$ sudo ln -fs angie-debug /usr/local/sbin/angie
$ sudo angie -t && sudo service angie upgrade
```

Запустится *обновление исполняемого файла на лету*.

Чтобы вернуться к обычному исполняемому файлу после окончания отладки:

```
$ sudo ln -fs angie-nodebug /usr/local/sbin/angie
$ sudo angie -t && sudo service angie upgrade
```

Сборка из исходников

При самостоятельной сборке Angie PRO нужно включить отладку перед сборкой:

```
$./configure --with-debug ...
```

После установки команда `angie -V` позволяет убедиться, что отладочный лог включен:

```
$ angie -V
...
configure arguments: --with-debug ...
```

**ⓘ Примечание**

Использование исполняемого файла с поддержкой отладки может незначительно снизить производительность; включение же отладочного лога может заметно снизить ее, а также увеличить расход места на диске.

Чтобы включить отладочный лог, задайте в конфигурации уровень `debug` с помощью директивы `error_log`:

```
error_log /path/to/log debug;
```

И перезагрузите конфигурацию:

```
$ sudo angie -t && sudo service angie reload
```

**ⓘ Примечание**

Если переключиться на исполняемый файл без поддержки отладки, но оставить уровень `debug` в директиве `error_log`, Angie PRO будет добавлять записи в лог на уровне `info`.

Переопределение `error_log` в конфигурации без указания уровня `debug` отключит отладочный лог. Здесь переопределение лога на уровне `server` отключает отладочный лог для отдельного сервера:

```
error_log /path/to/log debug;

http {
 server {
 error_log /path/to/log;
 # ...
 }
}
```

Во избежание этого уберите строку, переопределяющую `error_log`, либо задайте в ней уровень `debug`:

```
error_log /path/to/log debug;

http {
 server {
 error_log /path/to/log debug;
 # ...
 }
}
```

#### 4.1.1 Лог для отдельных адресов

Можно включить отладочный лог только для *указанных клиентских адресов*:

```
error_log /path/to/log;

events {
 debug_connection 192.168.1.1;
 debug_connection 192.168.10.0/24;
}
```

#### 4.1.2 Кольцевой буфер в памяти

Отладочный лог можно записывать в кольцевой буфер в памяти:

```
error_log memory:32m debug;
```

Запись в буфер в памяти на уровне `debug` не будет существенно влиять на производительность даже при высоких нагрузках. В этом случае лог можно извлечь при помощи GDB-скрипта, например:

```
set $log = ngx_cycle->log

while $log->writer != ngx_log_memory_writer
 set $log = $log->next
end

set $buf = (ngx_log_memory_buf_t *) $log->wdata
dump binary memory debug_log.txt $buf->start $buf->end
```

## ГЛАВА 5

---

### Права на интеллектуальную собственность

---

Документация на программный продукт Angie PRO является интеллектуальной собственностью ООО «Веб-Сервер», документация создана в результате изменения (переработки) документации на программный продукт Angie.

---

## Алфавитный указатель

---

### Символы

\$1, 187, 265, 382, 413

### A

absolute\_redirect (*http*), 316  
accept\_mutex (*core*), 20  
accept\_mutex\_delay (*core*), 20  
access\_log (*http*), 138  
access\_log (*stream*), 374  
acme (*http*), 33  
acme\_client (*http*), 34  
acme\_client\_path (*http*), 34  
add\_after\_body (*http*), 36  
add\_before\_body (*http*), 36  
add\_header (*http*), 119  
add\_trailer (*http*), 119  
addition\_types (*http*), 36  
aio (*http*), 316  
aio\_write (*http*), 317  
alias (*http*), 318  
allow (*http*), 31  
allow (*stream*), 359  
ancient\_browser (*http*), 73  
ancient\_browser\_value (*http*), 73  
api (*http*), 37  
api\_config\_files (*http*), 38  
auth\_basic (*http*), 69  
auth\_basic\_user\_file (*http*), 69  
auth\_delay (*http*), 318  
auth\_http, 435  
auth\_http\_header, 435  
auth\_http\_pass\_client\_cert, 435  
auth\_http\_timeout, 435  
auth\_request (*http*), 70  
auth\_request\_set (*http*), 70  
auto\_redirect (*http*), 319  
autoindex (*http*), 71  
autoindex\_exact\_size (*http*), 71  
autoindex\_format (*http*), 71  
autoindex\_localtime (*http*), 72

### B

bind\_conn (*http*), 264

break (*http*), 212

### C

charset (*http*), 75  
charset\_map (*http*), 75  
charset\_types (*http*), 76  
chunked\_transfer\_encoding (*http*), 319  
client\_body\_buffer\_size (*http*), 319  
client\_body\_in\_file\_only (*http*), 320  
client\_body\_in\_single\_buffer (*http*), 320  
client\_body\_temp\_path (*http*), 320  
client\_body\_timeout (*http*), 320  
client\_header\_buffer\_size (*http*), 321  
client\_header\_timeout (*http*), 321  
client\_max\_body\_size (*http*), 321  
connection\_pool\_size (*http*), 322  
create\_full\_put\_path (*http*), 78

### D

daemon (*core*), 21  
dav\_access (*http*), 78  
dav\_methods (*http*), 78  
debug\_connection (*core*), 21  
debug\_points (*core*), 21  
default\_type (*http*), 322  
deny (*http*), 31  
deny (*stream*), 360  
directio (*http*), 322  
directio\_alignment (*http*), 322  
disable\_symlinks (*http*), 323

### E

empty\_gif (*http*), 79  
env (*core*), 22  
error\_log (*core*), 22  
error\_page (*http*), 324  
etag (*http*), 324  
events (*core*), 23  
expires (*http*), 119

### F

fastcgi\_bind (*http*), 80  
fastcgi\_buffer\_size (*http*), 80

fastcgi\_buffering (*http*), 81  
fastcgi\_buffers (*http*), 81  
fastcgi\_busy\_buffers\_size (*http*), 81  
fastcgi\_cache (*http*), 82  
fastcgi\_cache\_background\_update (*http*), 82  
fastcgi\_cache\_bypass (*http*), 82  
fastcgi\_cache\_key (*http*), 82  
fastcgi\_cache\_lock (*http*), 83  
fastcgi\_cache\_lock\_age (*http*), 83  
fastcgi\_cache\_lock\_timeout (*http*), 83  
fastcgi\_cache\_max\_range\_offset (*http*), 83  
fastcgi\_cache\_methods (*http*), 84  
fastcgi\_cache\_min\_uses (*http*), 84  
fastcgi\_cache\_path (*http*), 84  
fastcgi\_cache\_revalidate (*http*), 85  
fastcgi\_cache\_use\_stale (*http*), 86  
fastcgi\_cache\_valid (*http*), 86  
fastcgi\_catch\_stderr (*http*), 87  
fastcgi\_connect\_timeout (*http*), 88  
fastcgi\_connection\_drop (*http*), 88  
fastcgi\_force\_ranges (*http*), 88  
fastcgi\_hide\_header (*http*), 89  
fastcgi\_ignore\_client\_abort (*http*), 89  
fastcgi\_ignore\_headers (*http*), 89  
fastcgi\_index (*http*), 90  
fastcgi\_intercept\_errors (*http*), 90  
fastcgi\_keep\_conn (*http*), 90  
fastcgi\_limit\_rate (*http*), 90  
fastcgi\_max\_temp\_file\_size (*http*), 91  
fastcgi\_next\_upstream (*http*), 91  
fastcgi\_next\_upstream\_timeout (*http*), 92  
fastcgi\_next\_upstream\_tries (*http*), 92  
fastcgi\_no\_cache (*http*), 93  
fastcgi\_param (*http*), 93  
fastcgi\_pass (*http*), 94  
fastcgi\_pass\_header (*http*), 94  
fastcgi\_pass\_request\_body (*http*), 94  
fastcgi\_pass\_request\_headers (*http*), 95  
fastcgi\_read\_timeout (*http*), 95  
fastcgi\_request\_buffering (*http*), 95  
fastcgi\_send\_lowat (*http*), 95  
fastcgi\_send\_timeout (*http*), 96  
fastcgi\_socket\_keepalive (*http*), 96  
fastcgi\_split\_path\_info (*http*), 96  
fastcgi\_store (*http*), 97  
fastcgi\_store\_access (*http*), 98  
fastcgi\_temp\_file\_write\_size (*http*), 98  
fastcgi\_temp\_path (*http*), 98  
flv (*http*), 100

## G

geo (*http*), 101  
geo (*stream*), 360  
geoip\_city (*http*), 103  
geoip\_city (*stream*), 362  
geoip\_country (*http*), 103  
geoip\_country (*stream*), 362  
geoip\_org (*http*), 103

geoip\_org (*stream*), 363  
geoip\_proxy (*http*), 104  
geoip\_proxy\_recursive (*http*), 104  
google\_perftools\_profiles, 457  
grpc\_bind (*http*), 105  
grpc\_buffer\_size (*http*), 105  
grpc\_connect\_timeout (*http*), 105  
grpc\_connection\_drop (*http*), 106  
grpc\_hide\_header (*http*), 106  
grpc\_ignore\_headers (*http*), 106  
grpc\_intercept\_errors (*http*), 107  
grpc\_next\_upstream (*http*), 107  
grpc\_next\_upstream\_timeout (*http*), 108  
grpc\_next\_upstream\_tries (*http*), 108  
grpc\_pass (*http*), 108  
grpc\_pass\_header (*http*), 109  
grpc\_read\_timeout (*http*), 109  
grpc\_send\_timeout (*http*), 109  
grpc\_set\_header (*http*), 110  
grpc\_socket\_keepalive (*http*), 110  
grpc\_ssl\_certificate (*http*), 110  
grpc\_ssl\_certificate\_key (*http*), 111  
grpc\_ssl\_ciphers (*http*), 111  
grpc\_ssl\_conf\_command (*http*), 111  
grpc\_ssl\_crl (*http*), 112  
grpc\_ssl\_name (*http*), 112  
grpc\_ssl\_password\_file (*http*), 112  
grpc\_ssl\_protocols (*http*), 112  
grpc\_ssl\_server\_name (*http*), 113  
grpc\_ssl\_session\_reuse (*http*), 113  
grpc\_ssl\_trusted\_certificate (*http*), 113  
grpc\_ssl\_verify (*http*), 113  
grpc\_ssl\_verify\_depth (*http*), 114  
gunzip (*http*), 114  
gunzip\_buffers (*http*), 114  
gzip (*http*), 115  
gzip\_buffers (*http*), 115  
gzip\_comp\_level (*http*), 116  
gzip\_disable (*http*), 116  
gzip\_http\_version (*http*), 116  
gzip\_min\_length (*http*), 116  
gzip\_proxied (*http*), 117  
gzip\_static (*http*), 118  
gzip\_types (*http*), 117  
gzip\_vary (*http*), 117

## H

hash (*http*), 266  
hash (*stream*), 414  
http (*http*), 325  
http2 (*http*), 308  
http2\_body\_preread\_size (*http*), 308  
http2\_chunk\_size (*http*), 308  
http2\_max\_concurrent\_pushes (*http*), 308  
http2\_max\_concurrent\_streams (*http*), 308  
http2\_push (*http*), 309  
http2\_push\_preload (*http*), 309  
http2\_recv\_buffer\_size (*http*), 309

http3 (*http*), 311  
http3\_hq (*http*), 311  
http3\_max\_concurrent\_streams (*http*), 311  
http3\_stream\_buffer\_size (*http*), 311

## |

if (*http*), 213  
if\_modified\_since (*http*), 325  
ignore\_invalid\_headers (*http*), 325  
image\_filter (*http*), 121  
image\_filter\_buffer (*http*), 122  
image\_filter\_interlace (*http*), 122  
image\_filter\_jpeg\_quality (*http*), 122  
image\_filter\_sharpen (*http*), 123  
image\_filter\_transparency (*http*), 123  
image\_filter\_webp\_quality (*http*), 123  
imap\_auth, 438  
imap\_capabilities, 438  
imap\_client\_buffer, 439  
include (*core*), 23  
index (*http*), 124  
internal (*http*), 325  
ip\_hash (*http*), 267

## J

js\_access (*stream*), 365  
js\_body\_filter (*http*), 126  
js\_content (*http*), 127  
js\_fetch\_buffer\_size (*http*), 127  
js\_fetch\_buffer\_size (*stream*), 365  
js\_fetch\_ciphers (*http*), 127  
js\_fetch\_ciphers (*stream*), 366  
js\_fetch\_max\_response\_buffer\_size (*http*), 128  
js\_fetch\_max\_response\_buffer\_size (*stream*),  
    366  
js\_fetch\_protocols (*http*), 128  
js\_fetch\_protocols (*stream*), 366  
js\_fetch\_timeout (*http*), 128  
js\_fetch\_timeout (*stream*), 366  
js\_fetch\_trusted\_certificate (*http*), 128  
js\_fetch\_trusted\_certificate (*stream*), 367  
js\_fetch\_verify (*http*), 129  
js\_fetch\_verify (*stream*), 367  
js\_fetch\_verify\_depth (*http*), 129  
js\_fetch\_verify\_depth (*stream*), 367  
js\_filter (*stream*), 367  
js\_header\_filter (*http*), 129  
js\_import (*http*), 129  
js\_import (*stream*), 368  
js\_path (*http*), 130  
js\_path (*stream*), 368  
js\_preload\_object (*http*), 130  
js\_preload\_object (*stream*), 369  
js\_preread (*stream*), 369  
js\_set (*http*), 130  
js\_set (*stream*), 370  
js\_shared\_dict\_zone (*http*), 131  
js\_shared\_dict\_zone (*stream*), 370

js\_var (*http*), 132  
js\_var (*stream*), 371

## K

keepalive (*http*), 267  
keepalive\_disable (*http*), 326  
keepalive\_requests (*http*), 269, 326  
keepalive\_time (*http*), 269, 327  
keepalive\_timeout (*http*), 270, 327

## L

large\_client\_header\_buffers (*http*), 327  
least\_conn (*http*), 270  
least\_conn (*stream*), 415  
least\_time (*http*), 270  
least\_time (*stream*), 415  
limit\_conn (*http*), 133  
limit\_conn (*stream*), 372  
limit\_conn\_dry\_run (*http*), 134  
limit\_conn\_dry\_run (*stream*), 372  
limit\_conn\_log\_level (*http*), 134  
limit\_conn\_log\_level (*stream*), 372  
limit\_conn\_status (*http*), 134  
limit\_conn\_zone (*http*), 134  
limit\_conn\_zone (*stream*), 373  
limit\_except (*http*), 328  
limit\_rate (*http*), 328  
limit\_rate\_after (*http*), 329  
limit\_req (*http*), 135  
limit\_req\_dry\_run (*http*), 136  
limit\_req\_log\_level (*http*), 136  
limit\_req\_status (*http*), 137  
limit\_req\_zone (*http*), 137  
lingering\_close (*http*), 329  
lingering\_time (*http*), 330  
lingering\_timeout (*http*), 330  
listen, 452  
listen (*http*), 330  
listen (*stream*), 424  
load\_module (*core*), 24  
location (*http*), 334  
lock\_file (*core*), 24  
log\_format (*http*), 139  
log\_format (*stream*), 375  
log\_not\_found (*http*), 336  
log\_subrequest (*http*), 336

## M

mail, 454  
map (*http*), 141  
map (*stream*), 376  
map\_hash\_bucket\_size (*http*), 142  
map\_hash\_bucket\_size (*stream*), 378  
map\_hash\_max\_size (*http*), 143  
map\_hash\_max\_size (*stream*), 378  
master\_process (*core*), 24  
max\_commands, 454  
max\_errors, 454

max\_ranges (*http*), 337  
memcached\_bind (*http*), 143  
memcached\_buffer\_size (*http*), 144  
memcached\_connect\_timeout (*http*), 144  
memcached\_gzip\_flag (*http*), 144  
memcached\_next\_upstream (*http*), 144  
memcached\_next\_upstream\_timeout (*http*), 145  
memcached\_next\_upstream\_tries (*http*), 145  
memcached\_pass (*http*), 146  
memcached\_read\_timeout (*http*), 146  
memcached\_send\_timeout (*http*), 146  
memcached\_socket\_keepalive (*http*), 147  
merge\_slashes (*http*), 337  
min\_delete\_depth (*http*), 78  
mirror (*http*), 148  
mirror\_request\_body (*http*), 148  
modern\_browser (*http*), 74  
modern\_browser\_value (*http*), 74  
mp4 (*http*), 150  
mp4\_buffer\_size (*http*), 150  
mp4\_limit\_rate (*http*), 150  
mp4\_limit\_rate\_after (*http*), 151  
mp4\_max\_buffer\_size (*http*), 150  
mp4\_start\_key\_frame (*http*), 151  
mqtt\_preread (*stream*), 379  
msie\_padding (*http*), 337  
msie\_refresh (*http*), 338  
multi\_accept (*core*), 25

## О

open\_file\_cache (*http*), 338  
open\_file\_cache\_errors (*http*), 338  
open\_file\_cache\_min\_uses (*http*), 339  
open\_file\_cache\_valid (*http*), 339  
open\_log\_file\_cache (*http*), 140  
open\_log\_file\_cache (*stream*), 375  
output\_buffers (*http*), 339  
override\_charset (*http*), 76

## Р

pass (*stream*), 380  
pcre\_jit (*core*), 25  
perl (*http*), 153  
perl\_modules (*http*), 153  
perl\_require (*http*), 153  
perl\_set (*http*), 154  
pid (*core*), 25  
pop3\_auth, 439  
pop3\_capabilities, 439  
port\_in\_redirect (*http*), 339  
postpone\_output (*http*), 340  
preread\_buffer\_size (*stream*), 427  
preread\_timeout (*stream*), 427  
prometheus (*http*), 175  
prometheus\_template (*http*), 175  
protocol, 455  
proxy\_bind (*http*), 178  
proxy\_bind (*stream*), 381

proxy\_buffer, 440  
proxy\_buffer\_size (*http*), 178  
proxy\_buffer\_size (*stream*), 381  
proxy\_buffering (*http*), 178  
proxy\_buffers (*http*), 179  
proxy\_busy\_buffers\_size (*http*), 179  
proxy\_cache (*http*), 179  
proxy\_cache\_background\_update (*http*), 180  
proxy\_cache\_bypass (*http*), 181  
proxy\_cache\_convert\_head (*http*), 181  
proxy\_cache\_key (*http*), 181  
proxy\_cache\_lock (*http*), 182  
proxy\_cache\_lock\_age (*http*), 182  
proxy\_cache\_lock\_timeout (*http*), 182  
proxy\_cache\_max\_range\_offset (*http*), 182  
proxy\_cache\_methods (*http*), 183  
proxy\_cache\_min\_uses (*http*), 183  
proxy\_cache\_path (*http*), 183  
proxy\_cache\_revalidate (*http*), 185  
proxy\_cache\_use\_stale (*http*), 185  
proxy\_cache\_valid (*http*), 185  
proxy\_connect\_timeout (*http*), 186  
proxy\_connect\_timeout (*stream*), 381  
proxy\_cookie\_domain (*http*), 187  
proxy\_cookie\_flags (*http*), 188  
proxy\_cookie\_path (*http*), 188  
proxy\_download\_rate (*stream*), 382  
proxy\_force\_ranges (*http*), 189  
proxy\_half\_close (*stream*), 383  
proxy\_headers\_hash\_bucket\_size (*http*), 189  
proxy\_headers\_hash\_max\_size (*http*), 189  
proxy\_hide\_header (*http*), 189  
proxy\_http3\_hq (*http*), 190  
proxy\_http3\_max\_concurrent\_streams (*http*),  
190  
proxy\_http3\_stream\_buffer\_size (*http*), 190  
proxy\_http\_version (*http*), 190  
proxy\_ignore\_client\_abort (*http*), 191  
proxy\_ignore\_headers (*http*), 191  
proxy\_intercept\_errors (*http*), 191  
proxy\_limit\_rate (*http*), 191  
proxy\_max\_temp\_file\_size (*http*), 192  
proxy\_method (*http*), 192  
proxy\_next\_upstream (*http*), 193  
proxy\_next\_upstream (*stream*), 383  
proxy\_next\_upstream\_timeout (*http*), 194  
proxy\_next\_upstream\_timeout (*stream*), 383  
proxy\_next\_upstream\_tries (*http*), 194  
proxy\_next\_upstream\_tries (*stream*), 383  
proxy\_no\_cache (*http*), 194  
proxy\_pass (*http*), 195  
proxy\_pass (*stream*), 384  
proxy\_pass\_error\_message, 440  
proxy\_pass\_header (*http*), 196  
proxy\_pass\_request\_body (*http*), 196  
proxy\_pass\_request\_headers (*http*), 196  
proxy\_protocol, 440  
proxy\_protocol (*stream*), 384

proxy\_protocol\_timeout (*stream*), 427  
proxy\_quic\_active\_connection\_id\_limit  
    (*http*), 197  
proxy\_quic\_gso (*http*), 197  
proxy\_quic\_host\_key (*http*), 197  
proxy\_read\_timeout (*http*), 197  
proxy\_redirect (*http*), 198  
proxy\_request\_buffering (*http*), 199  
proxy\_requests (*stream*), 384  
proxy\_responses (*stream*), 384  
proxy\_send\_lowat (*http*), 199  
proxy\_send\_timeout (*http*), 200  
proxy\_set\_body (*http*), 200  
proxy\_set\_header (*http*), 200  
proxy\_smtp\_auth, 440  
proxy\_socket\_keepalive (*http*), 201  
proxy\_socket\_keepalive (*stream*), 385  
proxy\_ssl (*stream*), 385  
proxy\_ssl\_certificate (*http*), 201  
proxy\_ssl\_certificate (*stream*), 385  
proxy\_ssl\_certificate\_key (*http*), 202  
proxy\_ssl\_certificate\_key (*stream*), 386  
proxy\_ssl\_ciphers (*http*), 202  
proxy\_ssl\_ciphers (*stream*), 386  
proxy\_ssl\_conf\_command (*http*), 202  
proxy\_ssl\_conf\_command (*stream*), 386  
proxy\_ssl\_crl (*http*), 203  
proxy\_ssl\_crl (*stream*), 387  
proxy\_ssl\_name (*http*), 203  
proxy\_ssl\_name (*stream*), 387  
proxy\_ssl\_ntls (*http*), 203  
proxy\_ssl\_ntls (*stream*), 387  
proxy\_ssl\_password\_file (*http*), 204  
proxy\_ssl\_password\_file (*stream*), 388  
proxy\_ssl\_protocols (*http*), 204  
proxy\_ssl\_protocols (*stream*), 388  
proxy\_ssl\_server\_name (*http*), 204  
proxy\_ssl\_server\_name (*stream*), 388  
proxy\_ssl\_session\_reuse (*http*), 205  
proxy\_ssl\_session\_reuse (*stream*), 389  
proxy\_ssl\_trusted\_certificate (*http*), 205  
proxy\_ssl\_trusted\_certificate (*stream*), 389  
proxy\_ssl\_verify (*http*), 205  
proxy\_ssl\_verify (*stream*), 389  
proxy\_ssl\_verify\_depth (*http*), 205  
proxy\_ssl\_verify\_depth (*stream*), 389  
proxy\_store (*http*), 206  
proxy\_store\_access (*http*), 207  
proxy\_temp\_file\_write\_size (*http*), 207  
proxy\_temp\_path (*http*), 207  
proxy\_timeout, 441  
proxy\_timeout (*stream*), 390  
proxy\_upload\_rate (*stream*), 390

## Q

queue (*http*), 271  
quic\_active\_connection\_id\_limit (*http*), 312  
quic\_bpf (*http*), 312

quic\_gso (*http*), 312  
quic\_host\_key (*http*), 312  
quic\_retry (*http*), 313

R

random (*http*), 271  
random (*stream*), 416  
random\_index (*http*), 209  
rdp\_preread (*stream*), 392  
read\_ahead (*http*), 340  
real\_ip\_header (*http*), 209  
real\_ip\_recursive (*http*), 210  
recursive\_error\_pages (*http*), 340  
referer\_hash\_bucket\_size (*http*), 211  
referer\_hash\_max\_size (*http*), 211  
request\_pool\_size (*http*), 340  
reset\_timedout\_connection (*http*), 341  
resolver, 455  
resolver (*http*), 341  
resolver (*stream*), 427  
resolver\_timeout, 456  
resolver\_timeout (*http*), 342  
resolver\_timeout (*stream*), 428  
response\_time\_factor (*http*), 272  
response\_time\_factor (*stream*), 416  
return (*http*), 214  
return (*stream*), 393  
rewrite (*http*), 214  
rewrite\_log (*http*), 215  
root (*http*), 342

## S

satisfy (*http*), 342  
scgi\_bind (*http*), 217  
scgi\_buffer\_size (*http*), 217  
scgi\_buffering (*http*), 218  
scgi\_buffers (*http*), 218  
scgi\_busy\_buffers\_size (*http*), 218  
scgi\_cache (*http*), 219  
scgi\_cache\_background\_update (*http*), 219  
scgi\_cache\_bypass (*http*), 219  
scgi\_cache\_key (*http*), 220  
scgi\_cache\_lock (*http*), 220  
scgi\_cache\_lock\_age (*http*), 220  
scgi\_cache\_lock\_timeout (*http*), 220  
scgi\_cache\_max\_range\_offset (*http*), 221  
scgi\_cache\_methods (*http*), 221  
scgi\_cache\_min\_uses (*http*), 221  
scgi\_cache\_path (*http*), 221  
scgi\_cache\_revalidate (*http*), 223  
scgi\_cache\_use\_stale (*http*), 223  
scgi\_cache\_valid (*http*), 224  
scgi\_connect\_timeout (*http*), 224  
scgi\_connection\_drop (*http*), 225  
scgi\_force\_ranges (*http*), 225  
scgi\_hide\_header (*http*), 225  
scgi\_ignore\_client\_abort (*http*), 225  
scgi\_ignore\_headers (*http*), 226

scgi\_intercept\_errors (*http*), 226  
scgi\_limit\_rate (*http*), 226  
scgi\_max\_temp\_file\_size (*http*), 227  
scgi\_next\_upstream (*http*), 227  
scgi\_next\_upstream\_timeout (*http*), 228  
scgi\_next\_upstream\_tries (*http*), 228  
scgi\_no\_cache (*http*), 229  
scgi\_param (*http*), 229  
scgi\_pass (*http*), 229  
scgi\_pass\_header (*http*), 230  
scgi\_pass\_request\_body (*http*), 230  
scgi\_pass\_request\_headers (*http*), 230  
scgi\_read\_timeout (*http*), 231  
scgi\_request\_buffering (*http*), 231  
scgi\_send\_timeout (*http*), 231  
scgi\_socket\_keepalive (*http*), 231  
scgi\_store (*http*), 232  
scgi\_store\_access (*http*), 233  
scgi\_temp\_file\_write\_size (*http*), 233  
scgi\_temp\_path (*http*), 233  
secure\_link (*http*), 234  
secure\_link\_md5 (*http*), 234  
secure\_link\_secret (*http*), 235  
send\_lowat (*http*), 343  
send\_timeout (*http*), 343  
sendfile (*http*), 343  
sendfile\_max\_chunk (*http*), 344  
server, 456  
server (*http*), 272, 344  
server (*stream*), 410, 428  
server\_name, 456  
server\_name (*http*), 344  
server\_name (*stream*), 428  
server\_name\_in\_redirect (*http*), 346  
server\_names\_hash\_bucket\_size (*http*), 347  
server\_names\_hash\_bucket\_size (*stream*), 430  
server\_names\_hash\_max\_size (*http*), 347  
server\_names\_hash\_max\_size (*stream*), 430  
server\_tokens (*http*), 347  
set (*http*), 215  
set (*stream*), 394  
set\_real\_ip\_from, 442  
set\_real\_ip\_from (*http*), 209  
set\_real\_ip\_from (*stream*), 393  
slice (*http*), 237  
smtp\_auth, 442  
smtp\_capabilities, 442  
smtp\_client\_buffer, 443  
smtp\_greeting\_delay, 443  
source\_charset (*http*), 76  
split\_clients (*http*), 238  
split\_clients (*stream*), 395  
ssi (*http*), 239  
ssi\_last\_modified (*http*), 239  
ssi\_min\_file\_chunk (*http*), 239  
ssi\_silent\_errors (*http*), 239  
ssi\_types (*http*), 240  
ssi\_value\_length (*http*), 240  
ssl\_alpn (*stream*), 396  
ssl\_buffer\_size (*http*), 245  
ssl\_certificate, 444  
ssl\_certificate (*http*), 245  
ssl\_certificate (*stream*), 396  
ssl\_certificate\_key, 445  
ssl\_certificate\_key (*http*), 246  
ssl\_certificate\_key (*stream*), 397  
ssl\_ciphers, 445  
ssl\_ciphers (*http*), 247  
ssl\_ciphers (*stream*), 398  
ssl\_client\_certificate, 445  
ssl\_client\_certificate (*http*), 247  
ssl\_client\_certificate (*stream*), 398  
ssl\_conf\_command, 446  
ssl\_conf\_command (*http*), 248  
ssl\_conf\_command (*stream*), 398  
ssl\_crl, 446  
ssl\_crl (*http*), 248  
ssl\_crl (*stream*), 399  
ssl\_dhparam, 446  
ssl\_dhparam (*http*), 248  
ssl\_dhparam (*stream*), 399  
ssl\_early\_data (*http*), 249  
ssl\_ecdh\_curve, 447  
ssl\_ecdh\_curve (*http*), 249  
ssl\_ecdh\_curve (*stream*), 399  
ssl\_engine (*core*), 26  
ssl\_handshake\_timeout (*stream*), 400  
ssl\_ntls (*http*), 250  
ssl\_ntls (*stream*), 400  
ssl\_ocsp (*http*), 250  
ssl\_ocsp\_cache (*http*), 251  
ssl\_ocsp\_responder (*http*), 251  
ssl\_password\_file, 447  
ssl\_password\_file (*http*), 251  
ssl\_password\_file (*stream*), 401  
ssl\_prefer\_server\_ciphers, 448  
ssl\_prefer\_server\_ciphers (*http*), 252  
ssl\_prefer\_server\_ciphers (*stream*), 401  
ssl\_preread (*stream*), 408  
ssl\_protocols, 448  
ssl\_protocols (*http*), 252  
ssl\_protocols (*stream*), 401  
ssl\_reject\_handshake (*http*), 252  
ssl\_session\_cache, 448  
ssl\_session\_cache (*http*), 253  
ssl\_session\_cache (*stream*), 402  
ssl\_session\_ticket\_key, 449  
ssl\_session\_ticket\_key (*http*), 253  
ssl\_session\_ticket\_key (*stream*), 402  
ssl\_session\_tickets, 450  
ssl\_session\_tickets (*http*), 254  
ssl\_session\_tickets (*stream*), 403  
ssl\_session\_timeout, 450  
ssl\_session\_timeout (*http*), 254  
ssl\_session\_timeout (*stream*), 403  
ssl\_stapling (*http*), 254

ssl\_stapling\_file (*http*), 255  
ssl\_stapling\_responder (*http*), 255  
ssl\_stapling\_verify (*http*), 255  
ssl\_trusted\_certificate, 450  
ssl\_trusted\_certificate (*http*), 256  
ssl\_trusted\_certificate (*stream*), 403  
ssl\_verify\_client, 450  
ssl\_verify\_client (*http*), 256  
ssl\_verify\_client (*stream*), 404  
ssl\_verify\_depth, 451  
ssl\_verify\_depth (*http*), 256  
ssl\_verify\_depth (*stream*), 404  
starttls, 451  
state (*http*), 275  
state (*stream*) ((*stream upstream module*), 412  
status\_zone (*http*), 347  
status\_zone (*stream*), 430  
sticky (*http*), 275  
sticky (*stream*), 417  
sticky\_secret (*http*), 277  
sticky\_secret (*stream*), 419  
sticky\_strict (*http*), 278  
sticky\_strict (*stream*), 419  
stream (*stream*), 430  
stub\_status (*http*), 261  
sub\_filter (*http*), 262  
sub\_filter\_last\_modified (*http*), 263  
sub\_filter\_once (*http*), 263  
sub\_filter\_types (*http*), 263  
subrequest\_output\_buffer\_size (*http*), 348

## Т

tcp\_nodelay (*http*), 348  
tcp\_nodelay (*stream*), 431  
tcp\_nopush (*http*), 348  
thread\_pool (*core*), 26  
timeout, 457  
timer\_resolution (*core*), 26  
try\_files (*http*), 348  
types (*http*), 350  
types\_hash\_bucket\_size (*http*), 351  
types\_hash\_max\_size (*http*), 351

## У

underscores\_in\_headers (*http*), 351  
uninitialized\_variable\_warn (*http*), 215  
upstream (*http*), 278  
upstream (*stream*), 409  
upstream\_probe (*http*), 282  
upstream\_probe (*stream*), 421  
upstream\_probe\_timeout (*stream*), 390  
use (*core*), 27  
user (*core*), 27  
userid (*http*), 285  
userid\_domain (*http*), 285  
userid\_expires (*http*), 285  
userid\_flags (*http*), 285

userid\_mark (*http*), 285  
userid\_name (*http*), 286  
userid\_p3p (*http*), 286  
userid\_path (*http*), 286  
userid\_service (*http*), 286  
uwsgi\_bind (*http*), 287  
uwsgi\_buffer\_size (*http*), 288  
uwsgi\_buffering (*http*), 288  
uwsgi\_buffers (*http*), 288  
uwsgi\_busy\_buffers\_size (*http*), 289  
uwsgi\_cache (*http*), 289  
uwsgi\_cache\_background\_update (*http*), 289  
uwsgi\_cache\_bypass (*http*), 290  
uwsgi\_cache\_key (*http*), 290  
uwsgi\_cache\_lock (*http*), 290  
uwsgi\_cache\_lock\_age (*http*), 290  
uwsgi\_cache\_lock\_timeout (*http*), 291  
uwsgi\_cache\_max\_range\_offset (*http*), 291  
uwsgi\_cache\_methods (*http*), 291  
uwsgi\_cache\_min\_uses (*http*), 291  
uwsgi\_cache\_path (*http*), 292  
uwsgi\_cache\_revalidate (*http*), 293  
uwsgi\_cache\_use\_stale (*http*), 293  
uwsgi\_cache\_valid (*http*), 294  
uwsgi\_connect\_timeout (*http*), 295  
uwsgi\_connection\_drop (*http*), 295  
uwsgi\_force\_ranges (*http*), 295  
uwsgi\_hide\_header (*http*), 295  
uwsgi\_ignore\_client\_abort (*http*), 296  
uwsgi\_ignore\_headers (*http*), 296  
uwsgi\_intercept\_errors (*http*), 296  
uwsgi\_limit\_rate (*http*), 297  
uwsgi\_max\_temp\_file\_size (*http*), 297  
uwsgi\_modifier1 (*http*), 297  
uwsgi\_modifier2 (*http*), 298  
uwsgi\_next\_upstream (*http*), 298  
uwsgi\_next\_upstream\_timeout (*http*), 299  
uwsgi\_next\_upstream\_tries (*http*), 299  
uwsgi\_no\_cache (*http*), 299  
uwsgi\_pass (*http*), 300  
uwsgi\_pass\_header (*http*), 300  
uwsgi\_pass\_request\_body (*http*), 300  
uwsgi\_pass\_request\_headers (*http*), 300  
uwsgi\_read\_timeout (*http*), 301  
uwsgi\_request\_buffering (*http*), 301  
uwsgi\_send\_timeout (*http*), 301  
uwsgi\_socket\_keepalive (*http*), 301  
uwsgi\_ssl\_certificate (*http*), 302  
uwsgi\_ssl\_certificate\_key (*http*), 302  
uwsgi\_ssl\_ciphers (*http*), 302  
uwsgi\_ssl\_conf\_command (*http*), 302  
uwsgi\_ssl\_crl (*http*), 303  
uwsgi\_ssl\_name (*http*), 303  
uwsgi\_ssl\_password\_file (*http*), 303  
uwsgi\_ssl\_protocols (*http*), 304  
uwsgi\_ssl\_server\_name (*http*), 304  
uwsgi\_ssl\_session\_reuse (*http*), 304  
uwsgi\_ssl\_trusted\_certificate (*http*), 304

`uwsgi_ssl_verify (http)`, 305  
`uwsgi_ssl_verify_depth (http)`, 305  
`uwsgi_store (http)`, 305  
`uwsgi_store_access (http)`, 306  
`uwsgi_temp_file_write_size (http)`, 306  
`uwsgi_temp_path (http)`, 306

## ∨

`valid_referers (http)`, 211  
`variables_hash_bucket_size (http)`, 352  
`variables_hash_bucket_size (stream)`, 431  
`variables_hash_max_size (http)`, 352  
`variables_hash_max_size (stream)`, 431

## ₩

`worker_aio_requests (core)`, 27  
`worker_connections (core)`, 28  
`worker_cpu_affinity (core)`, 28  
`worker_priority (core)`, 29  
`worker_processes (core)`, 29  
`worker_rlimit_core (core)`, 29  
`worker_rlimit_nofile (core)`, 29  
`worker_shutdown_timeout (core)`, 30  
`working_directory (core)`, 30

## ×

`xclient`, 441  
`xml_entities (http)`, 314  
`xslt_last_modified (http)`, 314  
`xslt_param (http)`, 314  
`xslt_string_param (http)`, 315  
`xslt_stylesheet (http)`, 315  
`xslt_types (http)`, 316

## Ζ

`zone (http)`, 279  
`zone (stream)`, 413